はじめに

Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/install-vapp/qsg-vapp.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
VMware のインストールのクイックスタート手順 1
Linux インストールのクイックスタート手順 2
Windows インストールのクイックスタート手順 3

はじめに

VMware のインストールのクイックスタート手順

システム要件

- オペレーティングシステム： VMware ESXi 6.5 、 6.7 、および 7.0
- RAM ： 12GB
- CPU ：合計 9572MHz
- 空きディスクスペース： 5GB （シンプロビジョニング）、 152GB （シックプロビジョニング）

システム要件の詳細については、を参照してください "Unified Manager をインストールするための要件" および "互換性マトリックス"。

Active IQ Unified Manager をインストールしています

インストーラをダウンロードします。

1. インストールパッケージ ActiveIQUnifiedManager-<version>.ova をダウンロードします。
2. vSphere Client からアクセス可能なローカルまたはネットワークのディレクトリにファイルを保存します。

Unified Manager をインストールします

1. vSphere Client で、 * File > Deploy OVF Template * をクリックします。
2. OVA ファイルを探し、ウィザードを使用して ESXi サーバに仮想アプライアンスを導入します。
3. [ネットワーク構成] ページの [プロパティ] タブで、実行するインストールのタイプに応じて、必要に応じてフィールドに入力します。
   - 静的設定の場合は、すべてのフィールドに必要な情報を入力します。[* Secondary DNS* （セカンダリ DNS * ）] フィールドへの情報の追加は不要です。
   - IPv4 を使用する DHCP の場合、どのフィールドにも情報を追加しないでください。
   - IPv6 を使用する DHCP の場合は、 [Enable Auto IPv6 addressing] チェックボックスをオンにします。他のフィールドには情報を追加しないでください。
4. VM の電源をオンにします。
5. [コンソール] タブをクリックして、最初の起動プロセスを表示します。
6. タイムゾーンを設定します。
7. Unified Manager のメンテナンスユーザの名前とパスワードを入力します。

インストールの完了時に、 Unified Manager Web UI に接続するための情報が表示されます。

Linux インストールのクイックスタート手順

システム要件

- オペレーティングシステム：OSインストーラの「ソフトウェアの選択*」オプションから「GUI付きサーバ」ベース環境を使用してインストールされた、x86_64アーキテクチャに基づくRed Hat Enterprise Linuxバージョン7.xおよび8.xまたはCentOSバージョン7.x
- RAM ： 12 GB 、 CPU ：合計 9572MHz
- 空きディスク領域： /opt/NetApp/data ディレクトリに 100 GB のディスク領域、ルートパーティションに 50 GB 。個別にマウントされた '/opt/'/var/log' ディレクトリの場合は '/opt/'var/log' に 15 GB'/tmp に 10 GB の空き領域があることを確認してください

システム要件の詳細および製品をセキュリティ保護されたサイトにインストールする方法については、を参照してください "Unified Manager をインストールするための要件" および "互換性マトリックス"。

Active IQ Unified Manager をインストールしています

インストーラをダウンロードします。

1. ActiveIQUnifiedManager-< バージョン >.zip インストールパッケージをダウンロードします。
2. インストールファイルをダウンロードしたディレクトリで、次のコマンドを実行します。

   #unzip ActiveIQUnifiedManager-< バージョン >.zip

リポジトリの構成を確認する

Red Hat Enterprise Linux リポジトリまたは CentOS リポジトリを設定する手順はサイトによって異なります。インストール・パッケージに含まれている 'pre_install_check.sh' スクリプトを使用して ' オペレーティング・システムの構成を確認できますシステムがインターネットに接続されている場合は、 Red Hat Enterprise Linux リポジトリまたは CentOS リポジトリのセットアップ手順が自動的に表示されます。

#sudo ./pre_install_check.sh

Unified Manager をインストールします

Unified Manager は 'yum' ユーティリティを使用してソフトウェアと依存するソフトウェアをインストールしますRed Hat Enterprise Linux または CentOS にはさまざまなイメージがインストールされるため、インストールするパッケージはイメージに含まれるソフトウェアによって異なります。yum`utility は ' インストールする依存ソフトウェアパッケージを決定します依存するソフトウェアパッケージの詳細については、を参照してください "Linux ソフトウェアとインストールの要件"。

Unified Manager をインストールするには、インストールファイルを解凍したディレクトリで、次のコマンドを root ユーザとして実行するか、「 sudo 」を使用して実行します。

yum install NetApp-um <version>.x86_64.rpm`

または

'%sudo yum install NetApp-um <version>.x86_64.rpm

インストールの完了時に、 Unified Manager Web UI に接続するための情報が表示されます。Web UI に接続できない場合は、ソフトウェアに同梱されている「 Reme 」ファイルを参照して、ポート 443 の制限についての詳細を確認してください。

Windows インストールのクイックスタート手順

システム要件

- オペレーティングシステム
  - Microsoft Windows Server 2019 Standard EditionおよびDatacenter Edition
  - Microsoft Windows Server 2022 Standard EditionおよびDatacenter Edition

    Unified Manager は、以下の言語で 64 ビットの Windows オペレーティングシステムでサポートされています。

  - 英語
  - 日本語
  - 簡体字中国語
- RAM ： 12GB
- CPU ：合計 9572MHz
- 空きディスクスペース：インストールディレクトリ用に 100GB 、 MySQL データディレクトリ用に 50GB のディスクスペースが必要です

システム要件の詳細については、を参照してください "Unified Manager をインストールするための要件" および "互換性マトリックス"。

Active IQ Unified Manager をインストールしています

インストーラをダウンロードします。

1. インストールパッケージ ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe をダウンロードします。
2. インストールファイルをターゲットシステムのディレクトリにコピーします。

Unified Manager をインストールします

Unified Manager をインストールするには、 Microsoft .NET 4.5.2 以降のバージョンがインストールされている必要があります。インストールプロセスの一環として、 Unified Manager は必要に応じて他のサードパーティパッケージをインストールします。依存するソフトウェアパッケージの詳細については、を参照してください "Windows ソフトウェアとインストールの要件"。

1. デフォルトのローカル管理者アカウントで Windows にログインします。
2. インストールファイルをダウンロードしたディレクトリで、 Unified Manager の実行ファイル（ .exe ファイル）を右クリックし、管理者として実行します。
3. プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力して Unified Manager のメンテナンスユーザを作成します。

4. データベース接続ウィザードで、 MySQL の root パスワードを入力します。
5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。
6. インストールの完了時に * Finish * をクリックすると、 Unified Manager Web UI が表示されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。