Unified Manager
ソフトウェアのインストール、アップグレード、削除を行います
Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/install-windows/concept_overview_of_installation_process_on_windows.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Unified Manager ソフトウェアのインストール、アップグレード、削除を行います 1
インストールプロセスの概要 1
Windows への Unified Manager のインストール 1
JBoss パスワードを変更しています 5
Unified Manager をアップグレードする 5
サードパーティ製品のアップグレード 7
Unified Manager を再開しています 8
Unified Manager をアンインストールしています 9

Unified Manager ソフトウェアのインストール、アップグレード、削除を行います

Unified Manager ソフトウェアのインストール、新しいバージョンへのアップグレード、または Unified Manager アプリケーションの削除を実行できます。

インストールプロセスの概要

以下は、 Unified Manager を使用する前に必要なインストール作業のワークフローです。



Windows への Unified Manager のインストール

Windows で Unified Manager をダウンロードしてインストールする一連の手順を理解することが重要です。

Unified Manager をインストールしています

Unified Manager をインストールすることで、データストレージの容量、可用性、パフォーマンス、保護の問題を監視してトラブルシューティングすることができます。

- 必要なもの *
- Unified Manager をインストールするシステムがシステムおよびソフトウェアの要件を満たしている必要があります。

  "ハードウェアシステムの要件"

  "Windows ソフトウェアとインストールの要件"

Unified Manager 9.5 以降、 OpenJDK はインストールパッケージに含まれており、自動的にインストールされます。Unified Manager 9.5 以降では Oracle Java はサポートされません。

- Windows の管理者権限が必要です。ユーザ名の先頭に感嘆符「！」が付いていないことを確認してください。インストールを実行するユーザのユーザ名の 1 文字目が「！」であると、 Unified Manager のインストールが失敗することがあります。
- サポートされている Web ブラウザを用意しておきます。
- Unified Manager のメンテナンスユーザのパスワードは 8~20 文字で指定し、アルファベットの大文字または小文字、数字、および特殊文字を含める必要があります。
- メンテナンスユーザまたは MySQL の root ユーザのパスワードに次の特殊文字は使用できません。 " ' ' % 、 = &<> | ^ \ / （） []; ：

  次の特殊文字を使用できます。 ~ ！ @ # $ * - ？。[+]

手順

1. デフォルトのローカル管理者アカウントで Windows にログインします。
2. ネットアップサポートサイトにログインし、 Unified Manager のダウンロードページに移動します。

   "ネットアップサポートサイト"

3. 必要なバージョンの Unified Manager を選択し、エンドユーザライセンス契約（ EULA ）に同意します。
4. Unified Manager Windows インストールファイルを Windows システムのターゲットディレクトリにダウンロードします。
5. インストールファイルが保存されているディレクトリに移動します。
6. Unified Manager インストーラの実行ファイル（ .exe ファイル）を右クリックし、管理者として実行します。

   Unified Manager により、不足しているサードパーティパッケージとインストールされているパッケージが検出されて表示されます。必要なサードパーティパッケージがシステムにインストールされていない場合、 Unified Manager のインストール時にインストールされます。

7. 「 * 次へ * 」をクリックします。
8. ユーザ名とパスワードを入力してメンテナンスユーザを作成します。
9. データベース接続ウィザードで、 MySQL の root パスワードを入力します。
10. [* 変更 *] をクリックして、 Unified Manager のインストールディレクトリと MySQL のデータディレクトリの新しい場所を指定します。

    インストールディレクトリを変更しない場合は、デフォルトのインストールディレクトリに Unified Manager がインストールされます。

11. 「 * 次へ * 」をクリックします。
12. Ready to Install Shield ウィザードで、 * Install * をクリックします。
13. インストールが完了したら、「 * 完了 * 」をクリックします。
14. アクティブなアンチウイルスソフトウェアがWindowsシステムにインストールされている場合は、インス

トールの完了後にアンチウイルススキャンから次のパスを手動で除外します。

- Unified Manager データディレクトリ
- Unified Manager インストールディレクトリ
- MySQL データディレクトリ

インストールによって、複数のディレクトリが作成されます。

- インストールディレクトリ

  インストール時に指定した Unified Manager のルートディレクトリです。例 : C:\Program Files\NetApp\`

- MySQL データディレクトリ

  インストール時に指定した MySQL データベースの格納先ディレクトリです。例： C ： \ProgramData\MySQL\MySQLServerData\`

- Java ディレクトリ

  OpenJDK がインストールされるディレクトリです。例： C ： \Program Files\NetApp\JDK\`

- Unified Manager のアプリケーションデータディレクトリ（ appDataDir ）

  アプリケーションで生成されるすべてのデータが格納されるディレクトリです。ログ、サポートバンドル、バックアップなど、その他のすべてのデータが含まれます。例： C ： \ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\`

Web UI にアクセスして Unified Manager の初期セットアップを実行できます。手順については、を参照してください "『 Active IQ Unified Manager システム構成ガイド』"。

Unified Manager の無人インストールを実行する

コマンドラインインターフェイスを使用して、手動操作なしで Unified Manager をインストールできます。無人インストールを実行するには、キーと値のペアの形式でパラメータを渡します。

手順

1. デフォルトのローカル管理者アカウントで Windows のコマンドラインインターフェイスにログインします。
2. Unified Manager をインストールする場所に移動し、次のいずれかを実行します。

オプション	手順
サードパーティパッケージが事前にインストールされている場合	「 ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /v" mysql_password=mysql_password INSTALLDIR=\" インストールディレクトリ \"mysql_data_DIR=\"MySQL データディレクトリ \"maintenance_password=maintenance_username/ qn /l * V CompletePathForLogFile" 」です • 例： * 「 ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v 」 mysql_password = netapp21 ！INSTALLDIR= \" C ： \Program Files\ NetApp \" mysql_data_DIR= \" C ： \ProgramData\MySQLServer\" maintenance_password=* maintenance_username=admin/qn /l * v C ： \install.log 」と入力します
サードパーティパッケージがインストールされていない場合	「 ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /v 」 mysql_password=mysql_password INSTALLDIR=\" インストールディレクトリ \"mysql_data_DIR=\" MySQL データディレクトリ \"maintenance_password=maintenance_username/ QR / l * v CompletePathForLogFile" 」です • 例： * 「 ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v 」 mysql_password = netapp21 ！INSTALLDIR= \" C ： \Program Files\ NetApp \" mysql_data_DIR= \" C ： \ProgramData\MySQLServer\" maintenance_password=* maintenance_username=admin/qr/l * v C ： \install.log 」というメッセージが表示されます

「 /qr 」オプションを指定すると、ユーザインターフェイスが制限された Quiet モードが有効になります。インストールの進捗を示す基本的なユーザインターフェイスが表示されます。入力を求められることはありません。JRE 、 MySQL 、 7zip などのサードパーティパッケージが事前にインストールされていない場合は、「 /qr 」オプションを使用する必要があります。サード・パーティ・パッケージがインストールされていないサーバで /qn オプションを使用すると ' インストールは失敗します

/qn オプションを指定すると、ユーザ・インターフェイスを使用しない Quiet モードがイネーブルになります。インストール中にユーザインターフェイスや詳細は表示されません。サードパーティパッケージがインストールされていない場合は '/qn オプションを使用しないでください

3. 次の URL を使用して Unified Manager Web ユーザインターフェイスにログインします。

   「 https://IP アドレス」

JBoss パスワードを変更しています

インストール時に設定されたインスタンス固有の JBoss パスワードをリセットできます。このセキュリティ機能によって Unified Manager のインストール設定が上書きされてしまいます。必要に応じて、パスワードをリセットすることもできます。この処理を実行すると、 MySQL へのアクセス時に JBoss で使用するパスワードも変更になります。

- 必要なもの *
- Unified Manager がインストールされている Windows システムに対する admin 権限が必要です。
- MySQL の root ユーザのパスワードが必要です。
- ディレクトリにある、ネットアップが提供する「 password.bat 」スクリプトにアクセスできる必要があります

  C：\Program Files\NetApp\essentials\bin.

手順

1. Unified Manager ホストマシンに admin ユーザとしてログインします。
2. Windows サービスコンソールを使用して、次の Unified Manager サービスを停止します。
   - NetApp Active IQ 取得サービス（ Ocie-au ）
   - NetApp Active IQ 管理サーバサービス（ Oncommandsvc ）
3. 「 password.bat 」スクリプトを起動して、パスワード変更プロセスを開始します。

   C ： \Program Files\NetApp\essentials\bin>password.bat resetJBossPassword

4. プロンプトが表示されたら、 MySQL root ユーザのパスワードを入力します。
5. プロンプトが表示されたら、新しい JBoss ユーザのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

   パスワードは 8~16 文字で指定し、数字、大文字、小文字、および次の特殊文字の少なくとも 1 文字を含める必要があります。

   '!@%^*-_=[]:<> ？ /~+`

6. スクリプトが完了したら、 Windows サービスコンソールを使用して Unified Manager サービスを開始します。
   - NetApp Active IQ 管理サーバサービス（ Oncommandsvc ）
   - NetApp Active IQ 取得サービス（ Ocie-au ）
7. すべてのサービスが開始されたら、 Unified Manager UI にログインできます。

Unified Manager をアップグレードする

WindowsプラットフォームでUnified Manager 9.9または9.10から9.11にアップグレードするには、インストールファイルをダウンロードして実行します。

- 必要なもの *
- Unified Manager をアップグレードするシステムがシステム要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。

  "ハードウェアシステムの要件"

  "Windows ソフトウェアとインストールの要件"

  > Unified Manager 9.5 以降、 OpenJDK はインストールパッケージに含まれており、自動的にインストールされます。Unified Manager 9.5 以降では Oracle Java はサポートされません。

  > アップグレードを開始する前に、システムに Microsoft .NET 4.5.2 以上がインストールされていることを確認してください。

- MySQL Community Edition は、 Unified Manager のアップグレード時に自動的にアップグレードされます。システムにインストールされているMySQLのバージョンが8.0.28より前の場合は、Unified Managerのアップグレードプロセスによって MySQLが自動的に8.0.28にアップグレードされます。旧バージョンの MySQL から 8.0.17 へのスタンドアロンアップグレードは実行しないでください。
- Windows の管理者権限が必要です。ユーザ名の先頭に感嘆符「！」が付いていないことを確認してください。インストールを実行するユーザのユーザ名の 1 文字目が「！」であると、 Unified Manager のインストールが失敗することがあります。
- ネットアップサポートサイトにログインするための有効なクレデンシャルが必要です。
- アップグレード中に問題が使用される場合にデータが失われないようにするために、 Unified Manager マシンのバックアップを作成しておく必要があります。
- アップグレードを実行するための十分なディスクスペースが必要です。

  インストールドライブに、データディレクトリのサイズよりも 2.5GB の使用可能なスペースが必要です。十分な空きスペースがないと、アップグレードが中止され、追加で必要なスペース量がエラーメッセージに表示されます。

- アップグレードの実行中に、パフォーマンスデータの保持期間について、以前のデフォルト設定である 13 カ月のままにするか 6 カ月に変更するかを確認するプロンプトが表示されることがあります。変更を確認すると、 6 カ月を過ぎた過去のパフォーマンスデータはパージされます。
- アップグレードする前に、 *<InstallDir>\JDK_and _MySQL Data Directory* の開いているファイルまたはフォルダをすべて閉じてください。
- Windowsシステムにアクティブなウィルス対策ソフトウェアがインストールされている場合、Unified Managerのアップグレードが失敗することがあります。Unified Managerをアップグレードする前に、システムのウィルススキャンソフトウェアをすべて無効にする必要があります。

アップグレードプロセスの実行中は、 Unified Manager を使用できなくなります。実行中の処理がある場合は、 Unified Manager をアップグレードする前に完了しておいてください

Unified Manager を OnCommand Workflow Automation のインスタンスとペアにして使用している環境では、両方の製品のソフトウェアで新しいバージョンを利用できる場合、 2 つの製品間の接続を解除してから各製品をアップグレードし、アップグレードの実行後に Workflow Automation の接続を新たにセットアップする必要があります。いずれかの製品のみをアップグレードする場合は、アップグレード後に Workflow Automation にログインし、 Unified Manager からデータを取得していることを確認します。

手順

1. ネットアップサポートサイトにログインし、 Unified Manager のダウンロードページに移動します。

   "ネットアップサポートサイト"

2. 必要なバージョンの Unified Manager を選択し、エンドユーザライセンス契約（ EULA ）に同意します。
3. Unified Manager Windows インストールファイルを Windows システムのターゲットディレクトリにダウンロードします。
4. Unified Manager インストーラの実行ファイル（ .exe ファイル）を右クリックし、管理者として実行します。

   Unified Manager から次のメッセージが表示されます。

   ```
   This setup will perform an upgrade of Unified Manager. Do you want to
   continue?
   ```

5. [はい] をクリックし、 [次へ] をクリックします。
6. インストール時に設定した MySQL8 root パスワードを入力し、 * Next * をクリックします。
7. Unified Manager Web UI にログインし、バージョン番号を確認します。
8. Windowsシステムにアクティブなアンチウイルスソフトウェアがインストールされている場合は、アップグレードの完了後に、アンチウイルススキャンから次のパスを手動で除外してください。
   - Unified Manager データディレクトリ
   - Unified Manager インストールディレクトリ
   - MySQL データディレクトリ

> Unified Manager のサイレントアップグレードを実行するには、次のコマンドを実行します。 "ActiveIQUnifiedManager-<version\>.exe /s /v"/qn /Li "mysql_password=<password>/l * v <system_drive> ： \install.log

サードパーティ製品のアップグレード

JRE などのサードパーティ製品が Windows システムにインストールされている場合は、 Unified Manager でそれらの製品をアップグレードできます。

これらのサードパーティ製品を開発する企業は、定期的にセキュリティの脆弱性を報告しています。このソフトウェアの新しいバージョンには、独自のスケジュールでアップグレードできます。

OpenJDK のアップグレード

Unified Manager がインストールされている Windows サーバで OpenJDK を新しいバージョンにアップグレードすることで、セキュリティの脆弱性に対する修正を入手できます。

- 必要なもの *

Unified Manager がインストールされている Windows システムに対する admin 権限が必要です。

OpenJDK のリリースはリリースファミリー内で更新できます。たとえば、OpenJDK 11.0.12からOpenJDK 11.0.13にアップグレードできますが、OpenJDK 11からOpenJDK 12に直接更新することはできません。

手順

1. Unified Manager ホストマシンに admin ユーザとしてログインします。
2. OpenJDK の適切なバージョン（ 64 ビット）をターゲットシステムにダウンロードします。

   たとえば、から「 openjdk-11_windows-x64_bin.zip 」をダウンロードします http://jdk.java.net/11/`。

3. Windows サービスコンソールを使用して、次の Unified Manager サービスを停止します。
   - NetApp Active IQ 取得サービス（ Ocie-au ）
   - NetApp Active IQ 管理サーバサービス（ Oncommandsvc ）
4. 「 zip 」ファイルを展開します。
5. 作成された「jdk'」ディレクトリ(たとえば「jdk-11.0.13」)からJavaがインストールされた場所にディレクトリとファイルをコピーします。例： C ： \Program Files\NetApp\JDK\`
6. Windows サービスコンソールを使用して Unified Manager サービスを開始します。
   - NetApp Active IQ 管理サーバサービス（ Oncommandsvc ）
   - NetApp Active IQ 取得サービス（ Ocie-au ）

Unified Manager を再開しています

設定を変更した場合、 Unified Manager の再起動が必要になることがあります。

- 必要なもの *

Windows の管理者権限が必要です。

手順

1. デフォルトのローカル管理者アカウントで Windows にログインします。
2. Unified Manager のサービスを停止します。

方法	サービスを停止する順序
コマンドライン	a. 「 ocie au 」が停止します b. 'c stop Oncommandsvc
Microsoft Service Manager の略	a. NetApp Active IQ 取得サービス（ Ocie-au ） b. NetApp Active IQ 管理サーバサービス（ Oncommandsvc ）

3. Unified Manager のサービスを開始します。

方法	サービスを開始する順序
コマンドライン	a. 'c start Oncommandsvc b. 「 c start ocie-au 」を参照してください
Microsoft Service Manager の略	a. NetApp Active IQ 管理サーバサービス（ Oncommandsvc ） b. NetApp Active IQ 取得サービス（ Ocie-au ）

Unified Manager をアンインストールしています

Unified Manager をアンインストールするには、プログラムと機能ウィザードを使用するか、コマンドラインインターフェイスから無人アンインストールを実行します。

- 必要なもの *
- Windows の管理者権限が必要です。
- ソフトウェアをアンインストールする前に、 Unified Manager サーバからすべてのクラスタ（データソース）を削除しておく必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行して Unified Manager をアンインストールします。
   - Unified Managerをプログラムと機能*ウィザードからアンインストールする場合は、次の手順を実行します。
     i. [コントロールパネル **>** プログラムと機能 *] に移動します。
     ii. Active IQ Unified Manager を選択し、 * Uninstall * をクリックします。
   - コマンドラインからUnified Managerをアンインストールする場合は、次の手順を実行します。
     i. 管理者権限でWindowsのコマンドラインにログインします。
     ii. Active IQ Unified Manager ディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。

     「+ msiexec /x｛A78760DB-7EC0-4305-97dB - E4A89CDFF4E1｝/qn /l * v %systemdrive%\UmUnInstall.log +」

     サーバでユーザアカウント制御（ UAC ）が有効になっていて、ドメインユーザとしてログインしている場合は、コマンドラインによるアンインストールを実行する必要があります。

   Unified Manager がシステムからアンインストールされます。

2. Unified Manager のアンインストール時に削除されない次のサードパーティパッケージとデータをアンインストールします。
   - サードパーティパッケージ：JRE、MySQL、Microsoft Visual C# 43；2015再頒布可能パッケージ、Python、 7zipで構成されます
   - Unified Manager によって生成された MySQL のアプリケーションデータ

- アプリケーションログとアプリケーションデータディレクトリの内容

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.