はじめに

Active IQ Unified Manager

NetApp
December 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/install-vapp/qsg-vapp.html on December 23, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
VMware のインストールのクイックスタート手順 1
Linux インストールのクイックスタート手順 2
Windows インストールのクイックスタート手順 3

はじめに

VMware のインストールのクイックスタート手順

システム要件

- オペレーティングシステム： VMware ESXi 6.5 、 6.7 、および 7.0
- RAM ： 12GB
- CPU ：合計 9572MHz
- 空きディスクスペース： 5GB （シンプロビジョニング）、 152GB （シックプロビジョニング）

システム要件の詳細については、を参照してください "Unified Manager をインストールするための要件" および "互換性マトリックス"。

Active IQ Unified Manager をインストールしています

インストーラをダウンロードします。

1. インストールパッケージ ActiveIQUnifiedManager-<version>.ova をダウンロードします。
2. vSphere Client からアクセス可能なローカルまたはネットワークのディレクトリにファイルを保存します。

Unified Manager をインストールします

1. vSphere Client で、 * File > Deploy OVF Template * をクリックします。
2. OVA ファイルを探し、ウィザードを使用して ESXi サーバに仮想アプライアンスを導入します。
3. [ネットワーク構成] ページの [プロパティ] タブで、実行するインストールのタイプに応じて、必要に応じてフィールドに入力します。
   - 静的設定の場合は、すべてのフィールドに必要な情報を入力します。[* Secondary DNS* （セカンダリ DNS * ）] フィールドへの情報の追加は不要です。
   - IPv4 を使用する DHCP の場合、どのフィールドにも情報を追加しないでください。
   - IPv6 を使用する DHCP の場合は、 [Enable Auto IPv6 addressing] チェックボックスをオンにします。他のフィールドには情報を追加しないでください。
4. VM の電源をオンにします。
5. [コンソール] タブをクリックして、最初の起動プロセスを表示します。
6. タイムゾーンを設定します。
7. Unified Manager のメンテナンスユーザの名前とパスワードを入力します。

インストールの完了時に、 Unified Manager Web UI に接続するための情報が表示されます。

Linux インストールのクイックスタート手順

システム要件

- オペレーティングシステム： Red Hat Enterprise Linux および CentOS バージョン 7.x および 8.x （ x86_64 アーキテクチャに基づく）は、 OS インストーラの「ソフトウェア選択 * 」オプションの「 Server with GUI 」ベース環境を使用してインストールされます
- RAM ： 12 GB 、 CPU ：合計 9572MHz
- 空きディスク領域： /opt/NetApp/data ディレクトリに 100 GB のディスク領域、ルートパーティションに 50 GB 。個別にマウントされた '/opt/'/var/log' ディレクトリの場合は '/opt/'var/log' に 15 GB'/tmp に 10 GB の空き領域があることを確認してください

システム要件の詳細および製品をセキュリティ保護されたサイトにインストールする方法については、を参照してください "Unified Manager をインストールするための要件" および "互換性マトリックス"。

Active IQ Unified Manager をインストールしています

インストーラをダウンロードします。

1. ActiveIQUnifiedManager-< バージョン >.zip インストールパッケージをダウンロードします。
2. インストールファイルをダウンロードしたディレクトリで、次のコマンドを実行します。

   #unzip ActiveIQUnifiedManager-< バージョン >.zip

リポジトリの構成を確認する

Red Hat Enterprise Linux リポジトリまたは CentOS リポジトリを設定する手順はサイトによって異なります。インストール・パッケージに含まれている 'pre_install_check.sh' スクリプトを使用して ' オペレーティング・システムの構成を確認できますシステムがインターネットに接続されている場合は、 Red Hat Enterprise Linux リポジトリまたは CentOS リポジトリのセットアップ手順が自動的に表示されます。

#sudo ./pre_install_check.sh

Unified Manager をインストールします

Unified Manager は 'yum' ユーティリティを使用してソフトウェアと依存するソフトウェアをインストールしますRed Hat Enterprise Linux または CentOS にはさまざまなイメージがインストールされるため、インストールするパッケージはイメージに含まれるソフトウェアによって異なります。yum`utility は ' インストールする依存ソフトウェアパッケージを決定します依存するソフトウェアパッケージの詳細については、を参照してください "Linux ソフトウェアとインストールの要件"。

Unified Manager をインストールするには、インストールファイルを解凍したディレクトリで、次のコマンドを root ユーザとして実行するか、「 sudo 」を使用して実行します。

yum install NetApp-um <version>.x86_64.rpm`

または

'%sudo yum install NetApp-um <version>.x86_64.rpm

インストールの完了時に、 Unified Manager Web UI に接続するための情報が表示されます。Web UI に接続できない場合は、ソフトウェアに同梱されている「 Reme 」ファイルを参照して、ポート 443 の制限についての詳細を確認してください。

Windows インストールのクイックスタート手順

システム要件

- オペレーティングシステム： Microsoft Windows Server 2016 および 2019 の 64 ビット Standard Edition および Datacenter Edition次の言語がサポートされています。
  - 英語
  - 日本語
  - 簡体字中国語
- RAM ： 12GB
- CPU ：合計 9572MHz
- 空きディスクスペース：インストールディレクトリ用に 100GB 、 MySQL データディレクトリ用に 50GB のディスクスペースが必要です

システム要件の詳細については、を参照してください "Unified Manager をインストールするための要件" および "互換性マトリックス"。

Active IQ Unified Manager をインストールしています

インストーラをダウンロードします。

1. インストールパッケージ ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe をダウンロードします。
2. インストールファイルをターゲットシステムのディレクトリにコピーします。

Unified Manager をインストールします

Unified Manager をインストールするには、 Microsoft .NET 4.5.2 以降のバージョンがインストールされている必要があります。インストールプロセスの一環として、 Unified Manager は必要に応じて他のサードパーティパッケージをインストールします。依存するソフトウェアパッケージの詳細については、を参照してください "Windows ソフトウェアとインストールの要件"。

1. デフォルトのローカル管理者アカウントで Windows にログインします。
2. インストールファイルをダウンロードしたディレクトリで、 Unified Manager の実行ファイル（ .exe ファイル）を右クリックし、管理者として実行します。
3. プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力して Unified Manager のメンテナンスユーザを作成します。
4. データベース接続ウィザードで、 MySQL の root パスワードを入力します。
5. 画面の指示に従ってインストールを完了します。
6. インストールの完了時に * Finish * をクリックすると、 Unified Manager Web UI が表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.