入门
Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/install-vapp/qsg-vapp.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
VMware 安装快速入门说明 1
Linux 安装快速入门说明 1
Windows 安装快速入门说明 2

入门

VMware 安装快速入门说明

系统要求

- 操作系统： VMware ESXi 6.5 ， 6.7 和 7.0
- RAM ： 12 GB
- CPU ： 总计 9572 MHz
- 可用磁盘空间： 5 GB （精简配置）， 152 GB （厚配置）

有关详细的系统要求，请参见 "Unified Manager 的安装要求" 和 "互操作性表"。

安装 Active IQ Unified Manager

下载安装程序：

1. 下载 `ActiveIQUnifiedManager-<version>.ova` 安装包。
2. 将文件保存到 vSphere Client 可访问的本地目录或网络目录中。

安装 Unified Manager

1. 在 vSphere Client 中，单击 * 文件 > 部署 OVF 模板 * 。
2. 找到 OVA 文件并使用向导在 ESXi 服务器上部署虚拟设备。
3. 在网络配置页面的属性选项卡中，根据需要填充要执行的安装类型的字段：
   - 对于静态配置，请在所有字段中输入所需信息。不需要为 * 二级 DNS* 字段添加信息。
   - 对于使用 IPv4 的 DHCP ，请勿在任何字段中添加任何信息。
   - 对于使用 IPv6 的 DHCP ，请选中 " 启用自动 IPv6 寻址 " 复选框。请勿在任何其他字段中添加任何信息。
4. 启动虚拟机。
5. 单击控制台选项卡以查看初始启动过程。
6. 配置时区。
7. 输入 Unified Manager 维护用户名和密码。

安装结束时，将显示连接到 Unified Manager Web UI 的信息。

Linux 安装快速入门说明

系统要求

- 操作系统：基于x86_64架构的Red Hat Enterprise Linux 7.x和8.x或CentOS 7.x版、使用操作系统安装程序的*软件选择*选项中的"带GUI的服务器"基础环境安装

- RAM： 12 GB ， CPU ： 总计 9572 MHz
- 可用磁盘空间： ` /opt/netapp/data` 目录中有 100 GB 磁盘空间，根分区中有 50 GB 磁盘空间。对于单独挂载的 ` /opt` 和 ` /var/log` 目录，请确保 ` /opt` 具有 15 GB ， ` /var/log` 具有 16 GB ， ` /tmp` 具有 10 GB 可用空间。

有关详细的系统要求以及在安全站点中安装产品的信息，请参见 "Unified Manager 的安装要求" 和 "互操作性表 "。

安装 Active IQ Unified Manager

下载安装程序：

1. 下载 `ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip` 安装包。
2. 在下载安装文件的目录中，运行：

   ` # unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip`

验证存储库配置

配置 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 存储库的过程因站点而异。您可以使用安装包中包含的 `pre_install_check.sh` 脚本验证操作系统的配置。如果您的系统已连接到 Internet ，则会自动收到有关设置 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 存储库的说明。

` # sudo ./pre_install_check.sh`

安装 **Unified Manager**

Unified Manager 使用 `yum` 实用程序安装软件和任何相关软件。由于 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 的映像各不相同，因此安装的软件包取决于映像中的软件。`yum` 实用程序可确定要安装的相关软件包。如果您需要有关相关软件包的详细信息，请参见 "Linux 软件和安装要求"。

要安装 Unified Manager ，请以 root 用户身份或使用 `sUdo` 从解压缩安装文件的目录运行以下命令：

` # yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm`

或

` % sudo yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm`

安装结束时，将显示连接到 Unified Manager Web UI 的信息。如果无法连接到 Web UI ，请参阅软件随附的 `reADME` 文件，了解有关端口 443 限制的详细信息。

Windows 安装快速入门说明

系统要求

- 操作系统
  - Microsoft Windows Server 2019标准版和数据中心版

- Microsoft Windows Server 2022标准版和数据中心版

  Unified Manager 在 64 位 Windows 操作系统上支持以下语言：

- 英语
- Japanese:
- 简体中文

- RAM： 12 GB
- CPU： 总计 9572 MHz
- 可用磁盘空间： 100 GB 磁盘空间用于安装目录， 50 GB 磁盘空间用于 MySQL 数据目录

有关详细的系统要求，请参见 "Unified Manager 的安装要求" 和 "互操作性表"。

安装 Active IQ Unified Manager

下载安装程序：

1. 下载 `ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe` 安装包。
2. 将安装文件复制到目标系统上的目录。

安装 Unified Manager

要安装 Unified Manager ，请确保已安装 Microsoft .NET 4.5.2 或更高版本。在安装过程中， Unified Manager 会根据需要安装其他第三方软件包。有关相关软件包的详细信息，请参见 "Windows 软件和安装要求"。

1. 使用默认本地管理员帐户登录到 Windows 。
2. 在下载安装文件的目录中，右键单击并以管理员身份运行 Unified Manager 可执行文件（ .exe ）。
3. 出现提示时，输入用户名和密码以创建 Unified Manager 维护用户。
4. 在 Database Connection 向导中，输入 MySQL root 密码。
5. 按照其余提示完成安装。
6. 单击安装结束时的 * 完成 * ，此时将显示 Unified Manager Web UI 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.