クラスタを追加

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/aws/get-started/install-astra-connector.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Astra Control Serviceにクラスタを追加 1
プライベートクラスタ用のAstra Connectorのインストール 1
プロバイダ管理クラスタを追加します 4

Astra Control Serviceにクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。これにより、Astra Control Serviceを使用してクラスタ上のアプリケーションを保護できます。

Astra Control Serviceに追加する必要があるクラスタのタイプに応じて、異なる手順でクラスタを追加する必要があります。

- "パブリックプロバイダが管理するクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：パブリックIPアドレスが割り当てられ、クラウドプロバイダが管理するクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加"：パブリックIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

プライベートクラスタ用の**Astra Connector**のインストール

Astra Control Serviceは、Astra Connectorを使用して、Astra Control Serviceとプライベートクラスタの間の通信を可能にします。管理するプライベートクラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。

Astra Connectorは、次のタイプのプライベートクラスタをサポートします。

- Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）
- Azure Kubernetes Service （ AKS ）
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）
- RosaとAWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）

Astra Connectorのインストール

このタスクについて

- これらの手順を実行する場合は、Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタに対してこれらのコマンドを実行します。

- 要塞ホストを使用している場合は、要塞ホストのコマンドラインからこれらのコマンドを問題 で実行します。

作業を開始する前に

- Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにアクセスする必要があります。
- クラスタにAstra Connectorオペレータをインストールするには、Kubernetes管理者の権限が必要です。

手順

1. Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにAstra Connectorオペレータをインストールします。このコマンドを実行すると、ネームスペース `astra-connector-operator` が作成され、設定がネームスペースに適用されます。

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. オペレータが設置され、準備ができていることを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Astra ControlからAPIトークンを取得を参照してください "Astra Automationのドキュメント" 手順については、を参照し
4. Astra Connectorネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Astra Connector CRファイルを作成してという名前を付ける `astra-connector-cr.yaml`。カッコ内の値を、Astra Controlの環境とクラスタの構成に合わせて更新します。
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**：Astra ControlサービスのWeb UI URL。例：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**：前の手順で取得したAstra Control APIトークン。
   - **：（AKSクラスタのみ）-プライベート<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> Kubernetes Serviceクラスタのクラスタ名。プライベートAKSクラスタを追加する場合にのみ、この行のコメントを解除して入力します。
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**：Astra ControlのWeb UIから取得。ページ右上の図アイコンを選択し、* API access *を選択します。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. データを入力した後、 `astra-connector-cr.yaml` 正しい値を持つファイルを作成し、CRを適用します。

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Astra Connectorが完全に導入されたことを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. クラスタがAstra Controlに登録されたことを確認します。

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

ASTRACONNECTORIDはメモしておきます。ASTRACONNECTORIDは、クラスタをAstra Controlに追加するときに必要になります。

次の手順

Astra Connectorのインストールが完了したら、Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加する準備が整いました。

- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

を参照してください。

- "クラスタを追加"

プロバイダ管理クラスタを追加します

パブリックプロバイダが管理するクラスタを**Astra Control Service**に追加します

クラウド環境のセットアップが完了したら、Kubernetesクラスタを作成してAstra Control Serviceに追加できます。

- Kubernetes クラスタを作成
- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）用のAstra制御サービスの要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

Amazon Web Services の

- クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含むJSONファイルが必要です。 "IAMユーザを作成する方法を説明します"。
- Amazon FSx for NetApp ONTAPにはAstra Controlプロビジョニングツールが必要です。EKSクラスタのストレージバックエンドとしてAmazon FSx for NetApp ONTAPを使用する予定の場合は、 "EKSクラスタ要件"。
- （オプション）を指定する必要がある場合 `kubectl` クラスタの作成者ではない他のIAMユーザにクラスタをアクセスするためのコマンドアクセスについては、の手順を参照してください "Amazon EKSでクラスタを作成したあと、他のIAMユーザとロールにアクセスを提供するにはどうすればよいですか？"。
- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Amazon Web Servicesと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールとアップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。
5. * Amazon Web Services *：JSONファイルをアップロードするか、クリップボードからそのJSONファイルの内容を貼り付けて、Amazon Web Services IAMユーザアカウントの詳細を指定します。

JSONファイルに、クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含める必要があります。

6. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。
   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。
   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

      Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

   c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

      > クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   d. 「 * 次へ * 」を選択します。
   e. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。
7. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。
8. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Amazon Elastic Block Store：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報がない
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

   - "Amazon Elastic Block Store"
   - "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

   の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

   a. 「 * 次へ * 」を選択します。
   b. 確認と承認：構成の詳細を確認します。
   c. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```