Amministrare BlueXP

Setup and administration

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin/concept-federation.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Amministrare BlueXP . . . 1
Utilizzo della federazione delle identità con BlueXP . . . 1
BlueXP . . . 6
Connettori . . . 20
Credenziali . . . 32
Scoperta dello storage cloud . . . 69

Amministrare BlueXP

Utilizzo della federazione delle identità con BlueXP

Identity Federation abilita il single sign-on con BlueXP, in modo che gli utenti possano accedere utilizzando le credenziali della tua identità aziendale. Per iniziare, scopri come funziona la federazione delle identità con BlueXP e consulta una panoramica del processo di installazione.

Federazione di identità con credenziali NSS

Se si utilizzano le credenziali NetApp Support Site (NSS) per accedere a BlueXP, non seguire le istruzioni riportate in questa pagina per configurare la federazione delle identità. Si consiglia di eseguire le seguenti operazioni:

- Scaricare e completare il "Modulo di richiesta della Federazione NetApp"
- Inviare il modulo all'indirizzo e-mail specificato nel modulo

Il team di gestione delle identità e degli accessi di NetApp esaminerà la tua richiesta.

Come funziona la federazione delle identità

L'impostazione della federazione delle identità crea una connessione trust tra il provider di servizi di autenticazione (auth0) di BlueXP e il provider di gestione delle identità.

La seguente immagine mostra il funzionamento della federazione di identità con BlueXP:



1. Un utente inserisce il proprio indirizzo e-mail nella pagina di accesso di BlueXP.
2. BlueXP identifica che il dominio di posta elettronica fa parte di una connessione federata e invia la richiesta di autenticazione al provider di identità utilizzando la connessione trusted.

   Quando si imposta una connessione federata, BlueXP utilizza sempre tale connessione federata per l'autenticazione.

3. L'utente esegue l'autenticazione utilizzando le credenziali della directory aziendale.
4. Il provider di identità autentica l'identità dell'utente e l'utente ha effettuato l'accesso a BlueXP.

Identity Federation utilizza standard aperti, come Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML) e OpenID

Connect (OIDC).

Provider di identità supportati

BlueXP supporta i seguenti provider di identità:

- Provider di identità SAML (Security Assertion Markup Language)
- Microsoft Azure Active Directory (ad)
- Active Directory Federation Services (ADFS)
- PingFederate

BlueXP supporta solo SSO avviato da service provider (SP-Initiated). SSO avviato dal provider di identità (avviato da IdP) non supportato.

Panoramica del processo di installazione

Prima di impostare una connessione tra BlueXP e il provider di gestione delle identità, è necessario comprendere i passaggi necessari per prepararsi di conseguenza.

Questi passaggi sono specifici per gli utenti che accedono a BlueXP utilizzando un login cloud NetApp. Se si utilizzano le credenziali NSS per accedere a BlueXP, Scopri come configurare la federazione delle identità con le credenziali NSS.

Provider di identità SAML

Ad alto livello, la configurazione di una connessione federata tra BlueXP e un provider di identità SAML include i seguenti passaggi:

Fase	Completato da	Descrizione
1	Amministratore di Active Directory (ad)	Configura il tuo provider di identità SAML per abilitare la federazione delle identità con BlueXP. Visualizza le istruzioni per il tuo provider di identità SAML: • "ADFS" • "OKTA" • "OneLogin" • "PingFederate" • "Salesforce" • "Siteminder" • "SSOCircle" Se il provider di identità non compare nell'elenco precedente, "seguire queste istruzioni generiche" Non completare i passaggi che descrivono come creare una connessione in auth0. La connessione verrà creata nel passaggio successivo.
2	Amministratore di BlueXP	Accedere alla "Pagina NetApp Federation Setup" E creare la connessione con BlueXP. Per completare questo passaggio, è necessario ottenere quanto segue dall'amministratore ad in merito al provider di identità: • URL di accesso • Un certificato di firma X509 (formato PEM o CER) • URL di disconnessione (opzionale) Dopo aver creato la connessione utilizzando queste informazioni, la pagina Federation Setup elenca i parametri che è possibile inviare all'amministratore di ad per completare la configurazione nel passaggio successivo. Prendere nota della data di scadenza del certificato. È necessario tornare alla pagina Federation Setup e aggiornare il certificato *prima* che scada. Questa è la tua responsabilità. BlueXP non tiene traccia della data di scadenza. È meglio collaborare con il tuo team ad per ricevere avvisi puntuali.
3	AD admin	Completare la configurazione sul provider di identità utilizzando i parametri mostrati nella pagina Federation Setup (impostazione federazione) al termine del passaggio 2.

Fase	Completato da	Descrizione
4	Amministratore di BlueXP	Verificare e attivare la connessione da "Pagina NetApp Federation Setup"Si noti che la pagina viene aggiornata tra il test della connessione e l'abilitazione della connessione.

Microsoft Azure ad

Ad alto livello, la configurazione di una connessione federata tra BlueXP e Azure ad include i seguenti passaggi:

Fase	Completato da	Descrizione
1	AD admin	Configurare Azure Active Directory per abilitare la federazione delle identità con BlueXP. "Visualizza le istruzioni per la registrazione dell'applicazione con Azure ad" Non completare i passaggi che descrivono come creare una connessione in auth0. La connessione verrà creata nel passaggio successivo.
2	Amministratore di BlueXP	Accedere alla "Pagina NetApp Federation Setup" E creare la connessione con BlueXP. Per completare questo passaggio, è necessario ottenere quanto segue dall'amministratore di ad: • ID client • Valore segreto del client • Dominio Microsoft Azure ad Dopo aver creato la connessione utilizzando queste informazioni, la pagina Federation Setup elenca i parametri che è possibile inviare all'amministratore di ad per completare la configurazione nel passaggio successivo. Prendere nota della data di scadenza della chiave segreta. È necessario tornare alla pagina Federation Setup e aggiornare il certificato *prima* che scada. Questa è la tua responsabilità. BlueXP non tiene traccia della data di scadenza. È meglio collaborare con il tuo team ad per ricevere avvisi puntuali.
3	AD admin	Completare la configurazione in Azure ad utilizzando i parametri mostrati nella pagina Federation Setup (impostazione federazione) al termine del passaggio 2.
4	Amministratore di BlueXP	Verificare e attivare la connessione da "Pagina NetApp Federation Setup"Si noti che la pagina viene aggiornata tra il test della connessione e l'abilitazione della connessione.

ADFS

Ad alto livello, la configurazione di una connessione federata tra BlueXP e ADFS include i seguenti passaggi:

Fase	Completato da	Descrizione
1	AD admin	Configurare il server ADFS per abilitare la federazione delle identità con BlueXP. "Visualizza le istruzioni per la configurazione del server ADFS con auth0"
2	Amministratore di BlueXP	Accedere alla "Pagina NetApp Federation Setup" E creare la connessione con BlueXP. Per completare questo passaggio, è necessario ottenere quanto segue dall'amministratore ad: L'URL del server ADFS o il file di metadati della federazione. Dopo aver creato la connessione utilizzando queste informazioni, la pagina Federation Setup elenca i parametri che è possibile inviare all'amministratore di ad per completare la configurazione nel passaggio successivo. Prendere nota della data di scadenza del certificato. È necessario tornare alla pagina Federation Setup e aggiornare il certificato *prima* che scada. Questa è la tua responsabilità. BlueXP non tiene traccia della data di scadenza. È meglio collaborare con il tuo team ad per ricevere avvisi puntuali.
3	AD admin	Completare la configurazione sul server ADFS utilizzando i parametri mostrati nella pagina Federation Setup (impostazione federazione) al termine del passaggio 2.
4	Amministratore di BlueXP	Verificare e attivare la connessione da "Pagina NetApp Federation Setup"Si noti che la pagina viene aggiornata tra il test della connessione e l'abilitazione della connessione.

PingFederate

Ad alto livello, la configurazione di una connessione federata tra BlueXP e un server PingFederate include i seguenti passaggi:

Fase	Completato da	Descrizione
1	AD admin	Configurare il server PingFederate per abilitare la federazione delle identità con BlueXP. "Visualizza le istruzioni per la creazione di una connessione" Non completare i passaggi che descrivono come creare una connessione in auth0. La connessione verrà creata nel passaggio successivo.

Fase	Completato da	Descrizione
2	Amministratore di BlueXP	Accedere alla "Pagina NetApp Federation Setup" E creare la connessione con BlueXP. Per completare questo passaggio, è necessario ottenere quanto segue dall'amministratore di ad: • URL del server PingFederate • Un certificato di firma X509 (formato PEM o CER) Dopo aver creato la connessione utilizzando queste informazioni, la pagina Federation Setup elenca i parametri che è possibile inviare all'amministratore di ad per completare la configurazione nel passaggio successivo. Prendere nota della data di scadenza del certificato. È necessario tornare alla pagina Federation Setup e aggiornare il certificato *prima* che scada. Questa è la tua responsabilità. BlueXP non tiene traccia della data di scadenza. È meglio collaborare con il tuo team ad per ricevere avvisi puntuali.
3	AD admin	Completare la configurazione sul server PingFederate utilizzando i parametri mostrati nella pagina Federation Setup (impostazione federazione) al termine del passaggio 2.
4	Amministratore di BlueXP	Verificare e attivare la connessione da "Pagina NetApp Federation Setup"Si noti che la pagina viene aggiornata tra il test della connessione e l'abilitazione della connessione.

Aggiornamento di una connessione federated

Dopo che l'amministratore di BlueXP ha attivato una connessione, l'amministratore può aggiornare la connessione in qualsiasi momento da "Pagina NetApp Federation Setup"

Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare la connessione caricando un nuovo certificato.

L'amministratore di BlueXP che ha creato la connessione è l'unico utente autorizzato che può aggiornare la connessione. Se desideri aggiungere altri amministratori, contatta il supporto NetApp.

BlueXP

Gestisci il tuo account BlueXP

Quando si crea un account BlueXP, questo include solo un singolo utente amministratore e un'area di lavoro. È possibile gestire l'account in base alle esigenze dell'organizzazione aggiungendo utenti, creando account di servizio per scopi di automazione, aggiungendo aree di lavoro e altro ancora.

"Scopri come funzionano gli account BlueXP".

Gestisci il tuo account con l'API tenancy

Se si desidera gestire le impostazioni dell'account inviando richieste API, è necessario utilizzare l'API *tenancy*. Questa API è diversa dall'API BlueXP, utilizzata per creare e gestire gli ambienti di lavoro Cloud Volumes ONTAP.

"Visualizzare gli endpoint per l'API tenancy"

Creare e gestire gli utenti

L'utente dell'account può accedere e gestire le risorse in aree di lavoro specifiche.

Aggiungere utenti

Associare gli utenti al proprio account BlueXP in modo che possano creare e gestire ambienti di lavoro in BlueXP.

Fasi

1. Se l'utente non l'ha già fatto, chiedere all'utente di accedere a. "Sito Web di NetApp BlueXP" e iscriverti.
2. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account**.

3. Selezionare **Manage account** (Gestisci account) accanto all'account attualmente selezionato.



4. Dalla scheda Members (membri), selezionare **associate User** (Associa utente).
5. Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente e selezionare un ruolo per l'utente:
   - **Account Admin**: Può eseguire qualsiasi azione in BlueXP.
   - **Workspace Admin**: Consente di creare e gestire le risorse nelle aree di lavoro assegnate.
   - **Compliance Viewer**: È in grado di visualizzare solo le informazioni di conformità per la classificazione BlueXP e generare report per le aree di lavoro a cui sono autorizzati ad accedere.
6. Se si seleziona Workspace Admin (Amministratore area di lavoro) o Compliance Viewer (Visualizzatore conformità), selezionare una o più aree di lavoro da associare all'utente.



7. Selezionare **Associa**.

Risultato

L'utente deve ricevere un'e-mail da NetApp BlueXP intitolata "account Association". L'e-mail include le informazioni necessarie per accedere a BlueXP.

Rimuovere gli utenti

La disassociazione di un utente lo rende in modo che non possa più accedere alle risorse in un account BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.



2. Dalla scheda membri, selezionare il menu delle azioni nella riga corrispondente all'utente.



3. Selezionare **dissocia utente** e selezionare **dissocia** per confermare.

Risultato

L'utente non può più accedere alle risorse di questo account BlueXP.

Gestire le aree di lavoro di un amministratore dell'area di lavoro

È possibile associare e disassociare gli amministratori Workspace alle aree di lavoro in qualsiasi momento. L'associazione dell'utente consente di creare e visualizzare gli ambienti di lavoro in tale area di lavoro.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.



2. Dalla scheda membri, selezionare il menu delle azioni nella riga corrispondente all'utente.



3. Selezionare **Gestisci aree di lavoro**.
4. Selezionare le aree di lavoro da associare all'utente e selezionare **Apply** (Applica).

Risultato

L'utente può ora accedere a tali aree di lavoro da BlueXP, purché il connettore sia stato associato anche alle aree di lavoro.

Creare e gestire gli account di servizio

Un account di servizio agisce come un "utente" che può effettuare chiamate API autorizzate a BlueXP per scopi di automazione. In questo modo è più semplice gestire l'automazione, poiché non è necessario creare script di automazione basati sull'account utente di una persona reale che può lasciare l'azienda in qualsiasi momento. E se utilizzi la federazione, puoi creare un token senza generare un token di refresh dal cloud.

È possibile assegnare le autorizzazioni a un account di servizio assegnandolo un ruolo, proprio come qualsiasi altro utente BlueXP. È inoltre possibile associare l'account del servizio a aree di lavoro specifiche per controllare gli ambienti di lavoro (risorse) a cui il servizio può accedere.

Quando si crea l'account del servizio, BlueXP consente di copiare o scaricare un ID client e un segreto client per l'account del servizio. Questa coppia di chiavi viene utilizzata per l'autenticazione con BlueXP.

Creare un account di servizio

Creare tutti gli account di servizio necessari per gestire le risorse negli ambienti di lavoro.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account**.



2. Selezionare **Manage account** (Gestisci account) accanto all'account attualmente selezionato.



3. Dalla scheda membri, selezionare **Crea account di servizio**.
4. Inserire un nome e selezionare un ruolo. Se si sceglie un ruolo diverso da account Admin, scegliere lo spazio di lavoro da associare a questo account di servizio.
5. Selezionare **Crea**.
6. Copiare o scaricare l'ID client e il segreto client.

   Il segreto del client è visibile una sola volta e non viene memorizzato da BlueXP. Copia o scarica il segreto e conservalo in modo sicuro.

7. Selezionare **Chiudi**.

Ottenere un token bearer per un account di servizio

Per effettuare chiamate API a "API di tenancy", è necessario ottenere un token bearer per un account di servizio.

"Scopri come creare un token dell'account di servizio"

Copiare l'ID client

È possibile copiare l'ID client di un account di servizio in qualsiasi momento.

Fasi

1. Dalla scheda membri, selezionare il menu delle azioni nella riga corrispondente all'account del servizio.



2. Selezionare **ID client**.
3. L'ID viene copiato negli Appunti.

Ricreare le chiavi

Ricreando la chiave si elimina la chiave esistente per questo account di servizio e si crea una nuova chiave. Non sarà possibile utilizzare la chiave precedente.

Fasi

1. Dalla scheda membri, selezionare il menu delle azioni nella riga corrispondente all'account del servizio.



2. Selezionare **Ricrea chiave**.
3. Selezionare **ricrea** per confermare.
4. Copiare o scaricare l'ID client e il segreto client.

   Il segreto del client è visibile una sola volta e non viene memorizzato da BlueXP. Copia o scarica il segreto e conservalo in modo sicuro.

5. Selezionare **Chiudi**.

Eliminare un account di servizio

Eliminare un account di servizio se non è più necessario utilizzarlo.

Fasi

1. Dalla scheda membri, selezionare il menu delle azioni nella riga corrispondente all'account del servizio.



2. Selezionare **Delete** (Elimina).
3. Selezionare di nuovo **Delete** per confermare.

Gestire le aree di lavoro

Gestisci le tue aree di lavoro creando, rinominando ed eliminando le aree di lavoro. Nota: Non è possibile eliminare un'area di lavoro se contiene risorse. Deve essere vuoto.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.
2. Selezionare **Workspaces**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    - Selezionare **Add New Workspace** (Aggiungi nuova area di lavoro) per creare una nuova area di lavoro.
    - Selezionare **Rinomina** per rinominare l'area di lavoro.
    - Selezionare **Delete** (Elimina) per eliminare l'area di lavoro.

Gestire le aree di lavoro di un connettore

È necessario associare il connettore alle aree di lavoro in modo che gli amministratori dell'area di lavoro possano accedervi da BlueXP.

Se si dispone solo di account Admins, non è necessario associare il connettore alle aree di lavoro. Gli amministratori degli account hanno la possibilità di accedere a tutte le aree di lavoro in BlueXP per impostazione predefinita.

"Scopri di più su utenti, aree di lavoro e connettori".

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.
2. Selezionare **Connector**.
3. Selezionare **Manage Workspaces** (Gestisci aree di lavoro) per il connettore che si desidera associare.
4. Selezionare le aree di lavoro da associare al connettore e selezionare **Apply** (Applica).

Modificare il nome dell'account

Cambia il nome del tuo account in qualsiasi momento per modificarlo in qualcosa di significativo per te.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.
2. Nella scheda **Panoramica**, selezionare l'icona di modifica accanto al nome dell'account.
3. Digitare un nuovo nome account e selezionare **Salva**.

Consenti anteprime private

Consenti anteprime private nel tuo account per accedere ai nuovi servizi resi disponibili come anteprima in BlueXP.

I servizi nell'anteprima privata non sono garantiti per comportarsi come previsto e potrebbero sostenere interruzioni e non avere funzionalità.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.
2. Nella scheda **Panoramica**, attivare l'impostazione **Consenti anteprima privata**.

Consentire servizi di terze parti

Consentire ai servizi di terze parti presenti nell'account di accedere ai servizi di terze parti disponibili in BlueXP. I servizi di terze parti sono servizi cloud simili ai servizi offerti da NetApp, ma sono gestiti e supportati da aziende di terze parti.

Fasi

1. Nella parte superiore di BlueXP, selezionare l'elenco a discesa **account** e selezionare **Gestisci account**.
2. Nella scheda **Panoramica**, attivare l'impostazione **Consenti servizi di terze parti**.

Monitorare le operazioni nell'account

È possibile monitorare lo stato delle operazioni eseguite da BlueXP per verificare l'eventuale presenza di problemi da risolvere. È possibile visualizzare lo stato nel Centro notifiche, nella Timeline o inviare notifiche all'e-mail.

La seguente tabella fornisce un confronto tra il Centro notifiche e la cronologia, in modo da poter capire cosa offre ciascuno di essi.

Centro notifiche	Tempistiche
Mostra lo stato di alto livello per eventi e azioni	Fornisce informazioni dettagliate su ciascun evento o azione per ulteriori indagini
Mostra lo stato della sessione di accesso corrente (le informazioni non vengono visualizzate nel Centro notifiche dopo la disconnessione)	Mantiene lo stato dell'ultimo mese
Mostra solo le azioni avviate nell'interfaccia utente	Mostra tutte le azioni dell'interfaccia utente o delle API
Mostra le azioni avviate dall'utente	Mostra tutte le azioni, avviate dall'utente o dal sistema
Filtra i risultati in base all'importanza	Filtra per servizio, azione, utente, stato e altro ancora
Consente di inviare notifiche via email agli utenti account e ad altri utenti	Nessuna funzionalità di posta elettronica

Monitorare le attività utilizzando il Centro notifiche

Le notifiche tengono traccia dell'avanzamento delle operazioni avviate in BlueXP per verificare se l'operazione è stata eseguita correttamente. Consentono di visualizzare lo stato di molte azioni BlueXP avviate durante la sessione di accesso corrente. Al momento non tutti i servizi riportano informazioni nel Centro notifiche.

È possibile visualizzare le notifiche facendo clic sul campanello di notifica ( ) nella barra dei menu. Il colore della piccola bolla nella campana indica la notifica di livello di severità più elevato attiva. Quindi, se vedi una bolla rossa, significa che c'è un'importante notifica che dovresti guardare.



È inoltre possibile configurare BlueXP per inviare notifiche via email in modo da essere informati di importanti attività del sistema anche quando non si è connessi al sistema. I messaggi di posta elettronica possono essere inviati a tutti gli utenti che fanno parte del tuo account BlueXP o a qualsiasi altro destinatario che deve essere a conoscenza di determinati tipi di attività del sistema. Vedere Impostazione delle impostazioni di notifica e-mail di seguito.

Tipi di notifica

Le notifiche sono classificate nelle seguenti categorie:

Tipo di notifica	Descrizione
Critico	Si è verificato un problema che potrebbe causare un'interruzione del servizio se non viene intrapresa immediatamente un'azione correttiva.
Errore	Un'azione o un processo terminano con un errore o potrebbero portare a un errore se non viene intrapresa un'azione correttiva.
Attenzione	Un problema di cui è necessario essere a conoscenza per assicurarsi che non raggiunga la severità critica. Le notifiche di questo livello di gravità non causano interruzioni del servizio e potrebbero non essere necessarie azioni correttive immediate.
Consiglio	Un consiglio di sistema per intraprendere un'azione per migliorare il sistema o un determinato servizio; ad esempio: Risparmio sui costi, suggerimenti per nuovi servizi, configurazione di sicurezza consigliata, ecc.
Informazioni	Messaggio che fornisce informazioni aggiuntive su un'azione o un processo.
Successo	Un'azione o un processo sono stati completati correttamente.

Filtra le notifiche

Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le notifiche. È possibile filtrare le notifiche visualizzate nel Centro notifiche in modo da visualizzare solo quelle importanti per l'utente. È possibile filtrare in base al "Servizio" BlueXP e alla notifica "tipo".



Ad esempio, se si desidera visualizzare solo le notifiche di "errore" e "Avviso" per le operazioni BlueXP, selezionare queste voci e verranno visualizzati solo i tipi di notifica.

Consente di impostare le notifiche e-mail

È possibile inviare tramite e-mail tipi specifici di notifiche in modo da essere informati di importanti attività del sistema anche quando non si è connessi a BlueXP. I messaggi di posta elettronica possono essere inviati a tutti gli utenti che fanno parte del tuo account BlueXP o a qualsiasi altro destinatario che deve essere a conoscenza di determinati tipi di attività del sistema.

- A questo punto, le notifiche vengono inviate tramite e-mail per le seguenti funzionalità e servizi BlueXP: Connettori, copia e sincronizzazione BlueXP, backup e ripristino BlueXP, portafoglio digitale BlueXP e protezione ransomware BlueXP. Ulteriori servizi verranno aggiunti nelle versioni future.
- L'invio di notifiche e-mail non è supportato quando il connettore viene installato in un sito senza accesso a Internet.

Per impostazione predefinita, gli account Admins di BlueXP riceveranno e-mail per tutte le notifiche "critiche" e "consigliate". Tutti gli altri utenti e destinatari sono configurati, per impostazione predefinita, per non ricevere alcuna email di notifica.

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche, è necessario essere un amministratore dell'account.

Fasi

1. Dalla barra dei menu di BlueXP, selezionare **Impostazioni > Impostazioni avvisi e notifiche**.



2. Selezionare uno o più utenti dalla scheda *account Users* o dalla scheda *Additional Recipients* e scegliere il tipo di notifica da inviare:
   - Per apportare modifiche a un singolo utente, selezionare il menu nella colonna Notifiche dell'utente, selezionare i tipi di notifica da inviare e selezionare **Applica**.
   - Per apportare modifiche a più utenti, selezionare la casella corrispondente a ciascun utente, selezionare **Gestisci notifiche e-mail**, selezionare i tipi di notifiche da inviare e selezionare **Applica**.



Aggiungere altri destinatari di posta elettronica

Gli utenti visualizzati nella scheda *account Users* vengono popolati automaticamente dagli utenti dell'account BlueXP (dal "Pagina Manage account (Gestisci account)"). È possibile aggiungere indirizzi e-mail nella scheda *destinatari aggiuntivi* per altre persone o gruppi che non hanno accesso a BlueXP, ma che devono essere

avvisati di determinati tipi di avvisi e notifiche.

Fasi

1. Dalla pagina Impostazioni avvisi e notifiche, selezionare **Aggiungi nuovi destinatari**.



2. Immettere il nome, l'indirizzo e-mail e selezionare i tipi di notifica che il destinatario riceverà, quindi selezionare **Aggiungi nuovo destinatario**.

Consente di chiudere le notifiche

Se non è più necessario visualizzarle, puoi rimuovere le notifiche dalla pagina. È possibile chiudere tutte le notifiche contemporaneamente oppure ignorare singole notifiche.

Per chiudere tutte le notifiche, nel Centro notifiche selezionare ⋮ E selezionare **Chiudi tutto**

.

Per chiudere le singole notifiche, posizionare il cursore del mouse sulla notifica e selezionare **Dismiss**

(Chiudi).

Controllare l'attività dell'utente nell'account

La cronologia di BlueXP mostra le azioni che gli utenti hanno completato per gestire l'account. Ciò include azioni di gestione come l'associazione di utenti, la creazione di aree di lavoro, la creazione di connettori e altro ancora.

Controllare la cronologia può essere utile se è necessario identificare chi ha eseguito un'azione specifica o se è necessario identificare lo stato di un'azione.

Fasi

1. Dalla barra dei menu di BlueXP, selezionare **Impostazioni > Timeline**.
2. Nella sezione filtri, selezionare **Servizio**, attivare **locazione** e selezionare **Applica**.

Risultato

La cronologia viene aggiornata per mostrare le azioni di gestione dell'account.

Creare un altro account BlueXP

Quando ti iscrivi a BlueXP, ti viene richiesto di creare un account per la tua organizzazione. Questo account potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno, ma se la tua azienda richiede più account, dovrai creare altri account utilizzando l'API tenancy.

Utilizzare la seguente chiamata API per creare un account BlueXP aggiuntivo:

POST `/tenancy/account/{accountName}`

Se si desidera attivare la modalità limitata, è necessario includere quanto segue nel corpo della richiesta:

```
{
  "isSaasDisabled": true
}
```

> Non è possibile modificare l'impostazione della modalità limitata dopo che BlueXP ha creato l'account. Non puoi attivare la modalità limitata in un secondo momento e non puoi disattivarla in un secondo momento. Deve essere impostato al momento della creazione dell'account.

"Scopri come utilizzare questa chiamata API"

Link correlati

- "Scopri di più sugli account BlueXP"
- "Scopri le modalità di implementazione di BlueXP"

Ruoli

I ruoli Amministratore account, Amministratore area di lavoro, Visualizzatore conformità e Amministratore SnapCenter forniscono autorizzazioni specifiche agli utenti. È possibile assegnare uno di questi ruoli quando si associa un nuovo utente all'account BlueXP.

Il ruolo Compliance Viewer è riservato all'accesso in sola lettura alla classificazione BlueXP.

Attività	Amministratore account	Amministratore dello spazio di lavoro	Compliance Viewer	Amministratore SnapCenter
Gestire gli ambienti di lavoro	Sì	Sì	No	No
Abilitare i servizi negli ambienti di lavoro	Sì	Sì	No	No
Visualizzare lo stato della replica dei dati	Sì	Sì	No	No
Visualizza la timeline	Sì	Sì	No	No
Passare da un'area di lavoro all'altra	Sì	Sì	Sì	No
Visualizzare i risultati della scansione di classificazione BlueXP	Sì	Sì	Sì	No
Eliminare gli ambienti di lavoro	Sì	No	No	No
Connettere i cluster Kubernetes agli ambienti di lavoro	Sì	No	No	No
Ricevere il report Cloud Volumes ONTAP	Sì	No	No	No
Creare connettori	Sì	No	No	No
Gestire gli account BlueXP	Sì	No	No	No
Gestire le credenziali	Sì	No	No	No
Modificare le impostazioni di BlueXP	Sì	No	No	No
Visualizza e gestisci la dashboard di supporto	Sì	No	No	No
Rimuovere gli ambienti di lavoro da BlueXP	Sì	No	No	No
Installare un certificato HTTPS	Sì	No	No	No

Link correlati

- "Impostazione di aree di lavoro e utenti nell'account BlueXP"
- "Gestione delle aree di lavoro e degli utenti nell'account BlueXP"

Connettori

Individuare l'ID di sistema di un connettore

Per iniziare, il rappresentante NetApp potrebbe richiedere l'ID di sistema del connettore. L'ID viene generalmente utilizzato a scopo di licensing e troubleshooting.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida.
2. Selezionare **supporto > connettore**.

   L'ID di sistema viene visualizzato nella parte superiore.

   Esempio



Gestire i connettori esistenti

Dopo aver creato un connettore, potrebbe essere necessario gestirlo ogni tanto. Ad esempio, se si dispone di più connettori, è possibile passare da un connettore all'altro. In alternativa, potrebbe essere necessario aggiornare manualmente il connettore quando si utilizza BlueXP in modalità privata.

"Scopri come funzionano i connettori".

Manutenzione del sistema operativo e delle macchine virtuali

La manutenzione del sistema operativo sull'host del connettore è responsabilità dell'utente. Ad esempio, è necessario applicare gli aggiornamenti per la protezione al sistema operativo sull'host del connettore seguendo le procedure standard dell'azienda per la distribuzione del sistema operativo.

Tenere presente che non è necessario interrompere alcun servizio sull'host del connettore quando si esegue un aggiornamento del sistema operativo.

Se è necessario arrestare e avviare la macchina virtuale del connettore, è necessario farlo dalla console del provider di cloud o utilizzando le procedure standard per la gestione on-premise.

"Tenere presente che il connettore deve essere sempre operativo".

Passare da un connettore all'altro

Se si dispone di più connettori, è possibile passare da un connettore all'altro per visualizzare gli ambienti di lavoro associati a uno specifico connettore.

Ad esempio, supponiamo di lavorare in un ambiente multi-cloud. In AWS potrebbe essere presente un connettore e in Google Cloud un altro connettore. Per gestire i sistemi Cloud Volumes ONTAP in esecuzione in tali cloud, è necessario passare da un connettore all'altro.

Fase

1. Selezionare l'elenco a discesa **Connector**, selezionare un altro connettore, quindi **Switch**.



Risultato

BlueXP aggiorna e mostra gli ambienti di lavoro associati al connettore selezionato.

Scaricare o inviare un messaggio AutoSupport

In caso di problemi, il personale NetApp potrebbe richiedere di inviare un messaggio AutoSupport al supporto NetApp per la risoluzione dei problemi.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.



2. Selezionare **BlueXP Connector**.
3. A seconda della modalità di invio delle informazioni al supporto NetApp, scegliere una delle seguenti opzioni:

   a. Selezionare l'opzione per scaricare il messaggio AutoSupport sul computer locale. Puoi quindi inviarla al supporto NetApp utilizzando un metodo preferito.

   b. Selezionare **Send AutoSupport** (Invia messaggio) per inviare direttamente il messaggio al supporto NetApp.



Connettersi alla macchina virtuale Linux

Per connettersi alla macchina virtuale Linux su cui viene eseguito il connettore, è possibile utilizzare le opzioni di connettività disponibili presso il provider di servizi cloud.

AWS

Quando è stata creata l'istanza del connettore in AWS, sono stati forniti una chiave di accesso AWS e una chiave segreta. È possibile utilizzare questa coppia di chiavi per SSH all'istanza.

"AWS Docs (documenti AWS): Connettersi all'istanza di Linux"

Azure

Quando si crea la macchina virtuale del connettore in Azure, si è scelto di eseguire l'autenticazione con una password o una chiave pubblica SSH. Utilizzare il metodo di autenticazione scelto per la connessione alla macchina virtuale.

"Azure Docs: SSH nella macchina virtuale"

Google Cloud

Non è possibile specificare un metodo di autenticazione quando si crea un connettore in Google Cloud. Tuttavia, è possibile connettersi all'istanza di Linux VM utilizzando Google Cloud Console o Google Cloud CLI (gcloud).

"Google Cloud Docs: Connessione a macchine virtuali Linux"

Aggiornare il connettore quando si utilizza la modalità privata

Se si utilizza BlueXP in modalità privata, è possibile aggiornare il connettore quando è disponibile una versione più recente dal NetApp Support Site.

Il connettore deve essere riavviato durante il processo di aggiornamento, in modo che la console basata su Web non sia disponibile durante l'aggiornamento.

> Negli host con accesso a Internet, il connettore aggiorna automaticamente il software alla versione più recente, purché disponga dell'accesso a Internet in uscita per ottenere l'aggiornamento software.

Fasi

1. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp".
2. Copiare il programma di installazione sull'host Linux.
3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

   ```
   chmod +x /path/cloud-manager-connector-offline-<version>
   ```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

4. Eseguire lo script di installazione:

   ```
   sudo /path/cloud-manager-connector-offline-<version>
   ```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Una volta completato l'aggiornamento, è possibile verificare la versione del connettore accedendo a **Guida > supporto tecnico > connettore**.

Modificare l'indirizzo IP di un connettore

Se necessario per la tua azienda, puoi modificare l'indirizzo IP interno e l'indirizzo IP pubblico dell'istanza del connettore assegnata automaticamente dal tuo cloud provider.

Fasi

1. Seguire le istruzioni del provider cloud per modificare l'indirizzo IP locale o l'indirizzo IP pubblico (o entrambi) per l'istanza del connettore.
2. Se è stato modificato l'indirizzo IP pubblico ed è necessario connettersi all'interfaccia utente locale in esecuzione sul connettore, riavviare l'istanza del connettore per registrare il nuovo indirizzo IP con BlueXP.
3. Se è stato modificato l'indirizzo IP privato, aggiornare la posizione di backup per i file di configurazione Cloud Volumes ONTAP in modo che i backup vengano inviati al nuovo indirizzo IP privato sul connettore.
   a. Eseguire il seguente comando dall'interfaccia utente di Cloud Volumes ONTAP per rimuovere la destinazione corrente del backup:

      ```
      system configuration backup settings modify -destination ""
      ```

   b. Accedere a BlueXP e aprire l'ambiente di lavoro.
   c. Selezionare il menu e selezionare **Avanzate > Backup della configurazione**.
   d. Selezionare **Set Backup Target** (Imposta destinazione backup).

Modificare gli URI di un connettore

Aggiungere e rimuovere l'URI (Uniform Resource Identifier) per un connettore.

Fasi

1. Selezionare l'elenco a discesa **Connector** dall'intestazione BlueXP.
2. Selezionare **Gestisci connettori**.
3. Selezionare il menu delle azioni per un connettore e selezionare **Edit URI** (Modifica URI).
4. Aggiungere e rimuovere URI, quindi selezionare **Apply** (Applica).

Correggere gli errori di download quando si utilizza un gateway NAT Google Cloud

Il connettore scarica automaticamente gli aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP. Il download potrebbe non riuscire se la configurazione utilizza un gateway Google Cloud NAT. È possibile correggere questo problema limitando il numero di parti in cui è divisa l'immagine software. Questa fase deve essere completata utilizzando l'API BlueXP.

Fase

1. Inviare una richiesta PUT a /occm/config con il seguente JSON come corpo:

   ```
   {
     "maxDownloadSessions": 32
   }
   ```

   Il valore per *maxDownloadSessions* può essere 1 o qualsiasi numero intero maggiore di 1. Se il valore è 1,

l'immagine scaricata non verrà divisa.

Si noti che 32 è un valore di esempio. Il valore da utilizzare dipende dalla configurazione NAT e dal numero di sessioni che è possibile avere contemporaneamente.

"Scopri di più sulla chiamata API /occm/config"

Rimuovere i connettori da BlueXP

Se un connettore non è attivo, è possibile rimuoverlo dall'elenco dei connettori in BlueXP. Questa operazione può essere eseguita se la macchina virtuale Connector è stata eliminata o se il software Connector è stato disinstallato.

Tenere presente quanto segue per la rimozione di un connettore:

- Questa azione non elimina la macchina virtuale.
- Questa azione non può essere annullata - una volta rimosso un connettore da BlueXP, non è possibile aggiungerlo nuovamente.

Fasi

1. Selezionare l'elenco a discesa **Connector** dall'intestazione BlueXP.
2. Selezionare **Gestisci connettori**.
3. Selezionare il menu delle azioni per un connettore inattivo e selezionare **Remove Connector** (Rimuovi connettore).



4. Inserire il nome del connettore da confermare, quindi selezionare **Remove** (Rimuovi).

Risultato

BlueXP rimuove il connettore dai record.

Disinstallare il software Connector

Disinstallare il software Connector per risolvere i problemi o per rimuovere definitivamente il software dall'host. La procedura da seguire dipende dal fatto che il connettore sia stato installato su un host con accesso a Internet o su un host in una rete con restrizioni che non dispone di accesso a Internet.

Eseguire la disinstallazione da un host con accesso a Internet

Il connettore online include uno script di disinstallazione che è possibile utilizzare per disinstallare il software.

Fase

1. Eseguire lo script di disinstallazione dall'host Linux:

```
/opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
```

silent esegue lo script senza richiedere conferma.

Eseguire la disinstallazione da un host senza accesso a Internet

Utilizzare questi comandi se il software del connettore è stato scaricato dal NetApp Support Site e installato in una rete con restrizioni che non dispone di accesso a Internet.

Fase

1. Dall'host Linux, eseguire i seguenti comandi:

```
docker-compose -f /opt/application/netapp/ds/docker-compose.yml down -v
rm -rf /opt/application/netapp/ds
```

Installare un certificato HTTPS per un accesso sicuro

Per impostazione predefinita, BlueXP utilizza un certificato autofirmato per l'accesso HTTPS alla console Web. Se richiesto dall'azienda, è possibile installare un certificato firmato da un'autorità di certificazione (CA), che fornisce una protezione migliore rispetto a un certificato autofirmato.

Prima di iniziare

È necessario creare un connettore prima di poter modificare le impostazioni di BlueXP. "Scopri come".

Installare un certificato HTTPS

Installare un certificato firmato da una CA per un accesso sicuro.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **impostazione HTTPS**.

2. Nella pagina HTTPS Setup (Configurazione HTTPS), installare un certificato generando una richiesta di firma del certificato (CSR) o installando il proprio certificato firmato dalla CA:

Opzione	Descrizione
Generare una CSR	a. Inserire il nome host o il DNS dell'host del connettore (il nome comune), quindi selezionare **generate CSR** (genera CSR). BlueXP visualizza una richiesta di firma del certificato. b. Utilizzare la CSR per inviare una richiesta di certificato SSL a una CA. Il certificato deve utilizzare il formato X.509 codificato con Privacy Enhanced Mail (PEM) base-64. c. Caricare il file del certificato e selezionare **Installa**.
Installare il proprio certificato firmato dalla CA	a. Selezionare **Installa certificato firmato dalla CA**. b. Caricare il file del certificato e la chiave privata, quindi selezionare **Installa**. Il certificato deve utilizzare il formato X.509 codificato con Privacy Enhanced Mail (PEM) base-64.

Risultato

BlueXP utilizza ora il certificato firmato dalla CA per fornire un accesso HTTPS sicuro. L'immagine seguente mostra un account BlueXP configurato per l'accesso sicuro:



Rinnovare il certificato BlueXP HTTPS

È necessario rinnovare il certificato HTTPS BlueXP prima della scadenza per garantire un accesso sicuro alla console BlueXP. Se il certificato non viene rinnovato prima della scadenza, viene visualizzato un avviso quando gli utenti accedono alla console Web utilizzando HTTPS.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **impostazione HTTPS**.

   Vengono visualizzati i dettagli del certificato BlueXP, inclusa la data di scadenza.

2. Selezionare **Cambia certificato** e seguire la procedura per generare una CSR o installare il proprio certificato firmato dalla CA.

Risultato

BlueXP utilizza il nuovo certificato firmato dalla CA per fornire un accesso HTTPS sicuro.

Configurare un connettore per l'utilizzo di un server proxy

Se le policy aziendali richiedono l'utilizzo di un server proxy per tutte le comunicazioni a Internet, è necessario configurare i connettori in modo che utilizzino tale server proxy. Se non è stato configurato un connettore per l'utilizzo di un server proxy durante l'installazione, è possibile configurare il connettore per l'utilizzo di tale server proxy in qualsiasi momento.

BlueXP supporta HTTP e HTTPS. Il server proxy può trovarsi nel cloud o nella rete.

Se non è disponibile un indirizzo IP pubblico o un gateway NAT, la configurazione del connettore per l'utilizzo di un server proxy fornisce l'accesso a Internet in uscita. Questo server proxy fornisce solo il connettore con una connessione in uscita. Non fornisce alcuna connettività per i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Attivare un proxy su un connettore

Quando si configura un connettore per l'utilizzo di un server proxy, il connettore e i sistemi Cloud Volumes ONTAP gestiti (inclusi i mediatori ha) utilizzano tutti il server proxy.

Si noti che questa operazione riavvia il connettore. Assicurarsi che il connettore non stia eseguendo alcuna operazione prima di procedere.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **Impostazioni connettore**.

2. In **Generale**, selezionare **Configurazione proxy HTTP**.
3. Configurare il proxy:
   a. Selezionare **Enable Proxy** (attiva proxy).

b. Specificare il server utilizzando la sintassi <a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a> oppure <a href="https://<em>address:port</em>" class="bare">https://<em>address:port</em></a>

c. Specificare un nome utente e una password se è richiesta l'autenticazione di base per il server

   L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

d. Selezionare **Salva**.

> BlueXP non supporta password che includono il carattere @.

Abilitare il traffico API diretto

Se un connettore è stato configurato per l'utilizzo di un server proxy, è possibile attivare il traffico API diretto sul connettore per inviare chiamate API direttamente ai servizi del provider cloud senza passare attraverso il proxy. Questa opzione è supportata con i connettori eseguiti in AWS, Azure o Google Cloud.

Se è stato disattivato l'utilizzo dei collegamenti privati di Azure con Cloud Volumes ONTAP e si stanno utilizzando gli endpoint del servizio, è necessario attivare il traffico API diretto. In caso contrario, il traffico non verrà instradato correttamente.

"Scopri di più sull'utilizzo di un collegamento privato Azure o di endpoint di servizio con Cloud Volumes ONTAP"

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **Impostazioni connettore**.

2. In **General**, selezionare **Support Direct API Traffic**.
3. Selezionare la casella di controllo per attivare l'opzione, quindi selezionare **Salva**.

Configurazione predefinita per il connettore

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori informazioni sulla configurazione del connettore prima di implementarlo o se è necessario risolvere eventuali problemi.

Configurazione predefinita con accesso a Internet

I seguenti dettagli di configurazione si applicano se il connettore è stato implementato da BlueXP, dal mercato del cloud provider o se il connettore è stato installato manualmente su un host Linux on-premise con accesso a Internet.

Dettagli AWS

Se hai implementato il connettore da BlueXP o dal mercato del cloud provider, prendi nota di quanto segue:

- Il tipo di istanza EC2 è t3.xlarge.

- Il sistema operativo per l'immagine è Ubuntu 22.04.

  Il sistema operativo non include una GUI. Per accedere al sistema, è necessario utilizzare un terminale.

- Il nome utente per l'istanza EC2 Linux è ec2-user.
- Il disco di sistema predefinito è un disco gp2 da 100 GiB.

Dettagli di Azure

Se hai implementato il connettore da BlueXP o dal mercato del cloud provider, prendi nota di quanto segue:

- Il tipo di macchina virtuale è DS3 v2.
- Il sistema operativo per l'immagine è Ubuntu 22.04.

  Il sistema operativo non include una GUI. Per accedere al sistema, è necessario utilizzare un terminale.

- Il disco di sistema predefinito è un disco SSD premium da 100 GiB.

Dettagli di Google Cloud

Se il connettore è stato implementato da BlueXP, tenere presente quanto segue:

- L'istanza della macchina virtuale è n2-standard-4.
- Il sistema operativo per l'immagine è Ubuntu 22.04.

  Il sistema operativo non include una GUI. Per accedere al sistema, è necessario utilizzare un terminale.

- Il disco di sistema predefinito è un disco persistente SSD da 100 GiB.

Cartella di installazione

La cartella di installazione del connettore si trova nella seguente posizione:

/opt/application/netapp/cloudmanager

File di log

I file di log sono contenuti nelle seguenti cartelle:

- /opt/application/netapp/cloudmanager/log o.
- /opt/application/netapp/service-manager-2/logs (a partire dalle nuove installazioni 3.9.23)

  I log in queste cartelle forniscono dettagli sulle immagini del connettore e del docker.

- /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/log

  I log in questa cartella forniscono dettagli sui servizi cloud e sul servizio BlueXP in esecuzione sul connettore.

Servizio del connettore

- Il servizio BlueXP è denominato occm.
- Il servizio occm dipende dal servizio MySQL.

Se il servizio MySQL non è attivo, anche il servizio occm è inattivo.

Porte

Il connettore utilizza le seguenti porte sull'host Linux:

- 80 per l'accesso HTTP
- 443 per l'accesso HTTPS

Configurazione predefinita senza accesso a Internet

La seguente configurazione si applica se il connettore è stato installato manualmente su un host Linux on-premise che non dispone di accesso a Internet. "Scopri di più su questa opzione di installazione".

- La cartella di installazione del connettore si trova nella seguente posizione:

  /opt/application/netapp/ds

- I file di log sono contenuti nelle seguenti cartelle:

  /var/lib/docker/volumes/ds_occmdata/_data/log

  I log in questa cartella forniscono dettagli sulle immagini del connettore e del docker.

- Tutti i servizi vengono eseguiti all'interno di container di tipo docker

  I servizi dipendono dal servizio di runtime di docker in esecuzione

- Il connettore utilizza le seguenti porte sull'host Linux:
  - 80 per l'accesso HTTP
  - 443 per l'accesso HTTPS

Credenziali

Gestire le credenziali AWS

Credenziali e autorizzazioni AWS

Scopri come BlueXP utilizza le credenziali e le autorizzazioni AWS per eseguire azioni per tuo conto. La comprensione di questi dettagli può essere utile quando si gestiscono le credenziali per uno o più account AWS in BlueXP. Ad esempio, potrebbe essere utile sapere quando aggiungere ulteriori credenziali AWS a BlueXP.

Credenziali AWS iniziali

Quando si implementa un connettore da BlueXP, è necessario fornire l'ARN di un ruolo IAM o le chiavi di accesso per un utente IAM. Il metodo di autenticazione utilizzato deve disporre delle autorizzazioni necessarie per implementare l'istanza del connettore in AWS. Le autorizzazioni richieste sono elencate nella "Policy di implementazione del connettore per AWS".

Quando BlueXP avvia l'istanza del connettore in AWS, crea un ruolo IAM e un profilo di istanza per l'istanza.

Allega inoltre un criterio che fornisce al connettore le autorizzazioni per gestire risorse e processi all'interno di tale account AWS. "Analisi dell'utilizzo delle autorizzazioni da parte di BlueXP".



BlueXP seleziona queste credenziali AWS per impostazione predefinita quando si crea un nuovo ambiente di lavoro per Cloud Volumes ONTAP:



È possibile implementare tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP utilizzando le credenziali AWS iniziali oppure aggiungere credenziali aggiuntive.

Credenziali AWS aggiuntive

Esistono due modi per aggiungere ulteriori credenziali AWS:

- È possibile aggiungere le credenziali AWS a un connettore esistente
- È possibile aggiungere le credenziali AWS direttamente a BlueXP

Consulta le sezioni seguenti per ulteriori dettagli.

Aggiungere le credenziali AWS a un connettore esistente

Se si desidera avviare Cloud Volumes ONTAP in diversi account AWS, è possibile fornire le chiavi AWS per un utente IAM o l'ARN di un ruolo in un account attendibile. L'immagine seguente mostra due account aggiuntivi, uno che fornisce le autorizzazioni tramite un ruolo IAM in un account attendibile e l'altro tramite le chiavi AWS di un utente IAM:



Aggiungere quindi le credenziali dell'account a BlueXP specificando il nome risorsa Amazon (ARN) del ruolo IAM o le chiavi AWS per l'utente IAM.

Dopo aver aggiunto un altro set di credenziali, è possibile passare a queste quando si crea un nuovo ambiente di lavoro:



"Scopri come aggiungere le credenziali AWS a un connettore esistente."

Aggiungere le credenziali AWS direttamente a BlueXP

L'aggiunta di nuove credenziali AWS a BlueXP fornisce le autorizzazioni necessarie per creare e gestire un ambiente di lavoro FSX per ONTAP o per creare un connettore.

- "Scopri come aggiungere le credenziali AWS a BlueXP per Amazon FSX per ONTAP"
- "Scopri come aggiungere le credenziali AWS a BlueXP per la creazione di un connettore"

E le implementazioni di Marketplace e on-premise?

Le sezioni precedenti descrivono il metodo di implementazione consigliato per il connettore, fornito da BlueXP. È inoltre possibile implementare un connettore in AWS da AWS Marketplace ed è possibile installare manualmente il software del connettore sul proprio host Linux.

Se si utilizza Marketplace, le autorizzazioni vengono fornite nello stesso modo. È sufficiente creare e configurare manualmente il ruolo IAM, quindi fornire le autorizzazioni per eventuali account aggiuntivi.

Per le implementazioni on-premise, non è possibile impostare un ruolo IAM per il sistema BlueXP, ma è possibile fornire le autorizzazioni utilizzando le chiavi di accesso AWS.

Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- Modalità standard
  - "Impostare le autorizzazioni AWS"
  - "Impostare le autorizzazioni cloud per le implementazioni on-premise"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità limitata"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità privata"

Come si possono ruotare in modo sicuro le credenziali AWS?

Come descritto in precedenza, BlueXP consente di fornire le credenziali AWS in diversi modi: Un ruolo IAM associato all'istanza del connettore, assumendo un ruolo IAM in un account attendibile o fornendo le chiavi di accesso AWS.

Con le prime due opzioni, BlueXP utilizza AWS Security Token Service per ottenere credenziali temporanee che ruotano costantemente. Questo processo è la Best practice: È automatico e sicuro.

Se si forniscono chiavi di accesso AWS a BlueXP, è necessario ruotarle aggiornandole in BlueXP a intervalli regolari. Si tratta di un processo completamente manuale.

Gestire le credenziali AWS e le sottoscrizioni per BlueXP

Aggiungi e gestisci le credenziali AWS in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per implementare e gestire le risorse cloud nei tuoi account AWS. Se si gestiscono più sottoscrizioni AWS Marketplace, è possibile assegnarle a diverse credenziali AWS dalla pagina credenziali.

Panoramica

È possibile aggiungere le credenziali AWS a un connettore esistente o direttamente a BlueXP:

- Aggiungere ulteriori credenziali AWS a un connettore esistente

  L'aggiunta di credenziali AWS a un connettore esistente fornisce le autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico. Scopri come aggiungere le credenziali AWS a un connettore.

- Aggiungere le credenziali AWS a BlueXP per creare un connettore

  L'aggiunta di nuove credenziali AWS a BlueXP offre a BlueXP le autorizzazioni necessarie per creare un connettore. Scopri come aggiungere le credenziali AWS a BlueXP.

- Aggiungere le credenziali AWS a BlueXP per FSX per ONTAP

  L'aggiunta di nuove credenziali AWS a BlueXP offre a BlueXP le autorizzazioni necessarie per creare e gestire FSX per ONTAP. "Scopri come impostare le autorizzazioni per FSX per ONTAP"

Come ruotare le credenziali

BlueXP consente di fornire le credenziali AWS in diversi modi: Un ruolo IAM associato all'istanza del connettore, assumendo un ruolo IAM in un account attendibile o fornendo le chiavi di accesso AWS. "Scopri di più sulle credenziali e le autorizzazioni AWS".

Con le prime due opzioni, BlueXP utilizza AWS Security Token Service per ottenere credenziali temporanee che ruotano costantemente. Questo processo è la Best practice perché è automatico e sicuro.

Se si forniscono chiavi di accesso AWS a BlueXP, è necessario ruotarle aggiornandole in BlueXP a intervalli regolari. Si tratta di un processo completamente manuale.

Aggiungere credenziali aggiuntive a un connettore

Aggiungi credenziali AWS aggiuntive a un connettore in modo che disponga delle autorizzazioni necessarie per gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico. È possibile fornire l'ARN di un ruolo IAM in un altro account o fornire le chiavi di accesso AWS.

Se stai solo per iniziare a utilizzare BlueXP, "Scopri come BlueXP utilizza le credenziali e le autorizzazioni AWS".

Concedere le autorizzazioni

Prima di aggiungere le credenziali AWS a un connettore, è necessario fornire le autorizzazioni necessarie. Le autorizzazioni consentono a BlueXP di gestire risorse e processi all'interno di tale account AWS. La modalità di fornitura delle autorizzazioni dipende dal fatto che si desideri fornire a BlueXP l'ARN di un ruolo in un account attendibile o in chiavi AWS.

> Se è stato implementato un connettore da BlueXP, BlueXP ha aggiunto automaticamente le credenziali AWS per l'account in cui è stato implementato il connettore. Questo account iniziale non viene aggiunto se il connettore è stato implementato da AWS Marketplace o se il software del connettore è stato installato manualmente su un sistema esistente. "Scopri le credenziali e le autorizzazioni AWS".

Scelte

- Concedere le autorizzazioni assumendo un ruolo IAM in un altro account
- Concedere le autorizzazioni fornendo le chiavi AWS

Concedere le autorizzazioni assumendo un ruolo IAM in un altro account

È possibile impostare una relazione di trust tra l'account AWS di origine in cui è stata implementata l'istanza di Connector e altri account AWS utilizzando i ruoli IAM. A questo punto, fornirai a BlueXP l'ARN dei ruoli IAM degli account attendibili.

Se il connettore è installato on-premise, non è possibile utilizzare questo metodo di autenticazione. È necessario utilizzare le chiavi AWS.

Fasi

1. Accedere alla console IAM nell'account di destinazione in cui si desidera fornire le autorizzazioni al connettore.
2. In Gestione accessi, selezionare **ruoli > Crea ruolo** e seguire i passaggi per creare il ruolo.

   Assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- In **Trusted entity type**, selezionare **AWS account**.
- Selezionare **un altro account AWS** e inserire l'ID dell'account in cui risiede l'istanza del connettore.
- Creare i criteri richiesti copiando e incollando il contenuto di "I criteri IAM per il connettore".

3. Copiare l'ARN del ruolo IAM in modo da poterlo incollare in BlueXP in un secondo momento.

Risultato

L'account dispone ora delle autorizzazioni necessarie. È ora possibile aggiungere le credenziali a un connettore.

Concedere le autorizzazioni fornendo le chiavi AWS

Se si desidera fornire a BlueXP chiavi AWS per un utente IAM, è necessario concedere le autorizzazioni necessarie a tale utente. Il criterio IAM BlueXP definisce le azioni e le risorse AWS che BlueXP può utilizzare.

È necessario utilizzare questo metodo di autenticazione se il connettore è installato on-premise. Non puoi utilizzare un ruolo IAM.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare policy copiando e incollando il contenuto di "I criteri IAM per il connettore".

   "Documentazione AWS: Creazione di policy IAM"

2. Allegare i criteri a un ruolo IAM o a un utente IAM.
   - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
   - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"

Risultato

L'account dispone ora delle autorizzazioni necessarie. È ora possibile aggiungere le credenziali a un connettore.

Aggiungere le credenziali

Dopo aver fornito un account AWS con le autorizzazioni richieste, è possibile aggiungere le credenziali per tale account a un connettore esistente. Ciò consente di avviare i sistemi Cloud Volumes ONTAP in quell'account utilizzando lo stesso connettore.

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali nel tuo cloud provider, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Fasi

1. Assicurarsi che il connettore corretto sia attualmente selezionato in BlueXP.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

3. Nella pagina **credenziali account**, selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire la procedura guidata.

a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.

b. **Definisci credenziali**: Fornire l'ARN (Amazon Resource Name) di un ruolo IAM attendibile oppure inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.

c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.

   Per pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria (PAYGO) o con un contratto annuale, le credenziali AWS devono essere associate a un abbonamento a Cloud Volumes ONTAP da AWS Marketplace.

d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e selezionare **Aggiungi**.

Risultato

È ora possibile passare a un set di credenziali diverso dalla pagina Dettagli e credenziali quando si crea un nuovo ambiente di lavoro:



Aggiungere le credenziali a BlueXP per la creazione di un connettore

Aggiungere le credenziali AWS a BlueXP fornendo l'ARN di un ruolo IAM che assegna a BlueXP le autorizzazioni necessarie per creare un connettore. È possibile scegliere queste credenziali quando si crea un nuovo connettore.

Impostare il ruolo IAM

Impostare un ruolo IAM che consenta al layer BlueXP SaaS di assumere il ruolo.

Fasi

1. Accedere alla console IAM nell'account di destinazione.
2. In Gestione accessi, selezionare **ruoli > Crea ruolo** e seguire i passaggi per creare il ruolo.

Assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- In **Trusted entity type**, selezionare **AWS account**.
- Selezionare **un altro account AWS** e inserire l'ID di BlueXP SaaS: 952013314444
- Creare un criterio che includa le autorizzazioni necessarie per creare un connettore.
  - "Visualizzare le autorizzazioni necessarie per FSX per ONTAP"
  - "Visualizzare il criterio di implementazione del connettore"

3. Copiare l'ARN del ruolo IAM in modo da poterlo incollare in BlueXP nella fase successiva.

Risultato

Il ruolo IAM dispone ora delle autorizzazioni necessarie. Ora puoi aggiungerlo a BlueXP.

Aggiungere le credenziali

Dopo aver fornito al ruolo IAM le autorizzazioni richieste, aggiungere il ruolo ARN a BlueXP.

Prima di iniziare

Se hai appena creato il ruolo IAM, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Nella pagina **credenziali account**, selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire la procedura guidata.
   a. **Posizione credenziali**: Selezionare **Amazon Web Services > BlueXP**.
   b. **Definisci credenziali**: Fornire l'ARN (Amazon Resource Name) del ruolo IAM.
   c. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e selezionare **Aggiungi**.

Risultato

È ora possibile utilizzare le credenziali per creare un nuovo connettore.

Aggiungi credenziali a BlueXP per Amazon FSX per ONTAP

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione BlueXP per Amazon FSX per ONTAP"

Associare un abbonamento AWS

Dopo aver aggiunto le credenziali AWS a BlueXP, è possibile associare un abbonamento AWS Marketplace a tali credenziali. L'abbonamento consente di pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria (PAYGO) o utilizzando un contratto annuale e di utilizzare altri servizi BlueXP.

Esistono due scenari in cui è possibile associare un abbonamento AWS Marketplace dopo aver aggiunto le credenziali a BlueXP:

- Non hai associato un abbonamento quando inizialmente hai aggiunto le credenziali a BlueXP.
- Si desidera sostituire un abbonamento AWS Marketplace esistente con un nuovo abbonamento.

Di cosa hai bisogno

È necessario creare un connettore prima di poter modificare le impostazioni di BlueXP. "Scopri come creare un connettore".

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Nella pagina **account credentials**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **associate Subscription**.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare l'abbonamento dall'elenco a discesa e selezionare **Associa**.
4. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, selezionare **Aggiungi abbonamento > continua** e seguire la procedura descritta in AWS Marketplace:

   a. Selezionare **Visualizza opzioni di acquisto**.

   b. Selezionare **Iscriviti**.

   c. Selezionare **Configura account**.

   Verrai reindirizzato al sito Web di BlueXP.

   d. Dalla pagina **Subscription Assignment**:

   - Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
   - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

     BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

   Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

- Selezionare **Salva**.

Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Google Cloud Marketplace:

▶ https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Modificare le credenziali

Modificare le credenziali AWS in BlueXP modificando il tipo di account (chiavi AWS o assumere il ruolo), modificando il nome o aggiornando le credenziali (le chiavi o il ruolo ARN).

> Non è possibile modificare le credenziali per un profilo di istanza associato a un'istanza del connettore.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Nella pagina **credenziali account**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Modifica credenziali**.
3. Apportare le modifiche richieste, quindi selezionare **Applica**.

Eliminare le credenziali

Se non hai più bisogno di una serie di credenziali, puoi eliminarle da BlueXP. È possibile eliminare solo le credenziali non associate a un ambiente di lavoro.

> Non è possibile eliminare le credenziali per un profilo di istanza associato a un'istanza del connettore.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Nella pagina **credenziali account**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Elimina credenziali**.
3. Selezionare **Delete** per confermare.

Gestire le credenziali Azure

Credenziali e permessi di Azure

Scopri come BlueXP utilizza le credenziali e le autorizzazioni Azure per eseguire azioni per tuo conto. La comprensione di questi dettagli può essere utile quando si gestiscono le credenziali per una o più sottoscrizioni Azure. Ad esempio, potrebbe essere utile sapere quando aggiungere ulteriori credenziali Azure a BlueXP.

Credenziali iniziali di Azure

Quando si implementa un connettore da BlueXP, è necessario utilizzare un account Azure o un'entità di servizio che disponga delle autorizzazioni necessarie per implementare la macchina virtuale del connettore. Le autorizzazioni richieste sono elencate nella "Policy di implementazione del connettore per Azure".

Quando BlueXP implementa la macchina virtuale del connettore in Azure, abilita una "identità gestita assegnata dal sistema" sulla macchina virtuale, crea un ruolo personalizzato e lo assegna alla macchina virtuale. Il ruolo fornisce a BlueXP le autorizzazioni necessarie per gestire le risorse e i processi all'interno dell'abbonamento Azure. "Analisi dell'utilizzo delle autorizzazioni da parte di BlueXP".



BlueXP seleziona queste credenziali Azure per impostazione predefinita quando si crea un nuovo ambiente di lavoro per Cloud Volumes ONTAP:



È possibile implementare tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP utilizzando le credenziali iniziali di Azure oppure aggiungere ulteriori credenziali.

Abbonamenti Azure aggiuntivi per un'identità gestita

L'identità gestita assegnata dal sistema alla macchina virtuale del connettore è associata all'abbonamento con cui è stato avviato il connettore. Se si desidera selezionare un abbonamento Azure diverso, è necessario "associare l'identità gestita a tali sottoscrizioni".

Credenziali Azure aggiuntive

Se si desidera utilizzare credenziali Azure diverse con BlueXP, è necessario concedere le autorizzazioni richieste da "Creazione e configurazione di un'entità di servizio in Azure Active Directory" Per ciascun account Azure. L'immagine seguente mostra due account aggiuntivi, ciascuno configurato con un'entità del servizio e un ruolo personalizzato che fornisce le autorizzazioni:



Allora "Aggiungere le credenziali dell'account a BlueXP" Fornendo dettagli sull'identità del servizio ad.

Ad esempio, è possibile passare da una credenziale all'altra quando si crea un nuovo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP:



E le implementazioni di Marketplace e on-premise?

Le sezioni precedenti descrivono il metodo di implementazione consigliato per il connettore, fornito da BlueXP. È inoltre possibile implementare un connettore in Azure da Azure Marketplace e installare il software del connettore sul proprio host Linux.

Se si utilizza Marketplace, è possibile fornire le autorizzazioni assegnando un ruolo personalizzato alla macchina virtuale del connettore e a un'identità gestita assegnata dal sistema oppure utilizzare l'entità del servizio Azure ad.

Per le implementazioni on-premise, non è possibile impostare un'identità gestita per il connettore, ma è possibile fornire le autorizzazioni utilizzando un'identità di servizio.

Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- Modalità standard
  - "Impostare le autorizzazioni Azure"
  - "Impostare le autorizzazioni cloud per le implementazioni on-premise"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità limitata"

- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità privata"

Gestire le credenziali e le sottoscrizioni di Azure per BlueXP

Aggiungi e gestisci le credenziali Azure in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni necessarie per implementare e gestire le risorse cloud nelle tue sottoscrizioni Azure. Se si gestiscono più sottoscrizioni Azure Marketplace, è possibile assegnarle a diverse credenziali Azure dalla pagina credenziali.

Seguire la procedura riportata in questa pagina se si desidera utilizzare più credenziali Azure o più sottoscrizioni Azure Marketplace per Cloud Volumes ONTAP.

Panoramica

Esistono due modi per aggiungere ulteriori sottoscrizioni e credenziali Azure in BlueXP.

1. Associare ulteriori sottoscrizioni Azure all'identità gestita da Azure.
2. Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP utilizzando credenziali Azure diverse, concedere le autorizzazioni Azure utilizzando un'entità del servizio e aggiungerne le credenziali a BlueXP.

Associare sottoscrizioni Azure aggiuntive a un'identità gestita

BlueXP consente di scegliere le credenziali Azure e l'abbonamento Azure in cui si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP. Non è possibile selezionare un'altra sottoscrizione Azure per il profilo di identità gestita, a meno che non venga associato a. "identità gestita" con questi abbonamenti.

A proposito di questa attività

Un'identità gestita è "L'account Azure iniziale" Quando si implementa un connettore da BlueXP. Quando si implementa il connettore, BlueXP ha creato il ruolo di operatore BlueXP e lo ha assegnato alla macchina virtuale del connettore.

Fasi

1. Accedere al portale Azure.
2. Aprire il servizio **Abbonamenti** e selezionare l'abbonamento in cui si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP.
3. Selezionare **controllo di accesso (IAM)**.
   a. Selezionare **Aggiungi** > **Aggiungi assegnazione ruolo** e aggiungere le autorizzazioni:
      - Selezionare il ruolo **BlueXP Operator**.

        BlueXP Operator è il nome predefinito fornito nel criterio di connessione. Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato.

      - Assegnare l'accesso a una **macchina virtuale**.
      - Selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale Connector.
      - Selezionare la macchina virtuale Connector.
      - Selezionare **Salva**.
4. Ripetere questa procedura per gli abbonamenti aggiuntivi.

Risultato

Quando crei un nuovo ambiente di lavoro, dovresti ora avere la possibilità di scegliere tra più sottoscrizioni Azure per il profilo di identità gestito.



Aggiungere ulteriori credenziali Azure a BlueXP

Quando si implementa un connettore da BlueXP, BlueXP abilita un'identità gestita assegnata dal sistema sulla macchina virtuale che dispone delle autorizzazioni necessarie. BlueXP seleziona queste credenziali Azure per impostazione predefinita quando si crea un nuovo ambiente di lavoro per Cloud Volumes ONTAP.

> Se il software Connector è stato installato manualmente su un sistema esistente, non viene aggiunto un set iniziale di credenziali. "Scopri le credenziali e le autorizzazioni di Azure".

Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP utilizzando credenziali *diverse* Azure, è necessario concedere le autorizzazioni richieste creando e impostando un'entità di servizio in Active Directory per ciascun account Azure. È quindi possibile aggiungere le nuove credenziali a BlueXP.

Concedere le autorizzazioni ad Azure utilizzando un'entità del servizio

BlueXP ha bisogno delle autorizzazioni per eseguire azioni in Azure. È possibile concedere le autorizzazioni richieste a un account Azure creando e impostando un'entità di servizio in Azure Active Directory e ottenendo le credenziali Azure necessarie a BlueXP.

A proposito di questa attività

L'immagine seguente mostra come BlueXP ottiene le autorizzazioni per eseguire operazioni in Azure. Un oggetto principale del servizio, legato a una o più sottoscrizioni Azure, rappresenta BlueXP in Azure Active Directory e viene assegnato a un ruolo personalizzato che consente le autorizzazioni richieste.



Fasi

1. Creare un'applicazione Azure Active Directory.
2. Assegnare l'applicazione a un ruolo.
3. Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure.
4. Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory.
5. Creare un client segreto.

Creare un'applicazione Azure Active Directory

Creare un'applicazione e un service principal Azure Active Directory (ad) che BlueXP possa utilizzare per il controllo degli accessi basato sui ruoli.

Prima di iniziare

Per creare un'applicazione Active Directory e assegnarla a un ruolo, è necessario disporre delle autorizzazioni appropriate in Azure. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione di Microsoft Azure: Autorizzazioni richieste".

Fasi

1. Dal portale Azure, aprire il servizio **Azure Active Directory**.



2. Nel menu, selezionare **App Registrations**.
3. Selezionare **Nuova registrazione**.
4. Specificare i dettagli dell'applicazione:
   - **Nome**: Immettere un nome per l'applicazione.
   - **Tipo di account**: Selezionare un tipo di account (qualsiasi sarà compatibile con BlueXP).
   - **Reindirizza URI**: Questo campo può essere lasciato vuoto.
5. Selezionare **Registra**.

Risultato

Hai creato l'applicazione ad e il service principal.

Assegnare l'applicazione a un ruolo

È necessario associare l'entità del servizio a una o più sottoscrizioni Azure e assegnarle il ruolo personalizzato "operatore BlueXP" in modo che BlueXP disponga delle autorizzazioni in Azure.

Fasi

1. Creare un ruolo personalizzato:
   a. Copiare il contenuto di "Autorizzazioni di ruolo personalizzate per il connettore" E salvarli in un file JSON.
   b. Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.

      È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.

      Esempio

      ```
      "AssignableScopes": [
      "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
      "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
      "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
      ```

   c. Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.

      I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.

- Inizio "Azure Cloud Shell" E scegliere l'ambiente Bash.
- Caricare il file JSON.



- Utilizzare la CLI di Azure per creare il ruolo personalizzato:

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

A questo punto, dovrebbe essere disponibile un ruolo personalizzato denominato BlueXP Operator che è possibile assegnare alla macchina virtuale Connector.

2. Assegnare l'applicazione al ruolo:

   a. Dal portale Azure, aprire il servizio **Subscriptions**.
   b. Selezionare l'abbonamento.
   c. Selezionare **controllo di accesso (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo**.
   d. Nella scheda **ruolo**, selezionare il ruolo **operatore BlueXP** e selezionare **Avanti**.
   e. Nella scheda **membri**, completare la seguente procedura:

      - Mantieni selezionata l'opzione **User, group o service principal**.
      - Seleziona **Seleziona membri**.



- Cercare il nome dell'applicazione.

  Ecco un esempio:



- Selezionare l'applicazione e selezionare **Seleziona**.
- Selezionare **Avanti**.

f. Selezionare **Rivedi + assegna**.

L'entità del servizio dispone ora delle autorizzazioni Azure necessarie per implementare il connettore.

Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da più sottoscrizioni Azure, è necessario associare l'entità del servizio a ciascuna di queste sottoscrizioni. BlueXP consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante l'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

Aggiungere le autorizzazioni API per la gestione dei servizi Windows Azure

L'entità del servizio deve disporre delle autorizzazioni "API di gestione dei servizi Windows Azure".

Fasi

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, selezionare **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Selezionare **API permissions > Add a permission** (autorizzazioni API > Aggiungi autorizzazione).
3. In **Microsoft API**, selezionare **Azure Service Management**.



4. Selezionare **Access Azure Service Management as organization users** (accesso a Azure Service Management come utenti dell'organizzazione), quindi selezionare **Add permissions** (Aggiungi autorizzazioni).



Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory

Quando si aggiunge l'account Azure a BlueXP, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. BlueXP utilizza gli ID per effettuare l'accesso a livello di programmazione.

Fasi

1. Nel servizio **Azure Active Directory**, selezionare **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
2. Copiare **Application (client) ID** e **Directory (tenant) ID**.



Creare un client segreto

È necessario creare un client secret e fornire a BlueXP il valore del segreto in modo che BlueXP possa utilizzarlo per l'autenticazione con Azure ad.

Fasi

1. Aprire il servizio **Azure Active Directory**.
2. Selezionare **App Registrations** e selezionare l'applicazione.
3. Selezionare **certificati e segreti > nuovo segreto client**.

4. Fornire una descrizione del segreto e una durata.
5. Selezionare **Aggiungi**.
6. Copiare il valore del client secret.

Risultato

L'entità del servizio è ora impostata e l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del client secret dovrebbero essere stati copiati. Quando si aggiunge un account Azure, è necessario inserire queste informazioni in BlueXP.

Aggiungere le credenziali a BlueXP

Dopo aver fornito un account Azure con le autorizzazioni richieste, è possibile aggiungere le credenziali per tale account a BlueXP. Il completamento di questo passaggio consente di avviare Cloud Volumes ONTAP utilizzando credenziali Azure diverse.

Prima di iniziare

Se hai appena creato queste credenziali nel tuo cloud provider, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che siano disponibili per l'utilizzo. Attendere alcuni minuti prima di aggiungere le credenziali a BlueXP.

Di cosa hai bisogno

È necessario creare un connettore prima di poter modificare le impostazioni di BlueXP. "Scopri come".

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Nella pagina **credenziali account**, selezionare **Aggiungi credenziali** e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Microsoft Azure > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Immettere le informazioni relative all'entità del servizio Azure Active Directory che concede le autorizzazioni richieste:
      - ID applicazione (client): Vedere Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory.
      - ID directory (tenant): Vedere Ottenere l'ID dell'applicazione e l'ID della directory.
      - Segreto del client: Vedere Creare un client segreto.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.

Per pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria (PAYGO), queste credenziali Azure devono essere associate a un abbonamento da Azure Marketplace.

d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e selezionare **Aggiungi**.

Risultato

È ora possibile passare a un set di credenziali diverso dalla pagina Dettagli e credenziali "quando si crea un nuovo ambiente di lavoro"



Gestire le credenziali esistenti

Gestire le credenziali Azure già aggiunte a BlueXP associando un abbonamento Marketplace, modificando le credenziali ed eliminandole.

Associare un abbonamento a Azure Marketplace alle credenziali

Dopo aver aggiunto le credenziali Azure a BlueXP, è possibile associare un abbonamento a Azure Marketplace a tali credenziali. L'abbonamento consente di creare un sistema Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go e di utilizzare altri servizi BlueXP.

Esistono due scenari in cui è possibile associare un abbonamento a Azure Marketplace dopo aver aggiunto le credenziali a BlueXP:

- Non hai associato un abbonamento quando inizialmente hai aggiunto le credenziali a BlueXP.
- Si desidera sostituire un abbonamento a Azure Marketplace esistente con un nuovo abbonamento.

Di cosa hai bisogno

È necessario creare un connettore prima di poter modificare le impostazioni di BlueXP. "Scopri come".

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Nella pagina **account credentials**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **associate Subscription**.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare l'abbonamento dall'elenco a discesa e selezionare **Associa**.
4. Per associare le credenziali a un nuovo abbonamento, selezionare **Aggiungi abbonamento > continua** e seguire la procedura in Azure Marketplace:

   a. Se richiesto, accedere all'account Azure.

   b. Selezionare **Iscriviti**.

   c. Compila il modulo e seleziona **Iscriviti**.

   d. Una volta completato il processo di iscrizione, selezionare **Configura account**.

   Verrai reindirizzato al sito Web di BlueXP.

   e. Dalla pagina **Subscription Assignment**:

   - Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
   - Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

     BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

   Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

   - Selezionare **Salva**.

     Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Azure Marketplace:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

Modificare le credenziali

Modificare le credenziali Azure in BlueXP modificando i dettagli relativi alle credenziali del servizio Azure. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiornare il segreto del client se è stato creato un nuovo segreto per l'applicazione principale del servizio.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Nella pagina **credenziali account**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Modifica credenziali**.
3. Apportare le modifiche richieste, quindi selezionare **Applica**.

Eliminare le credenziali

Se non hai più bisogno di una serie di credenziali, puoi eliminarle da BlueXP. È possibile eliminare solo le credenziali non associate a un ambiente di lavoro.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Nella pagina **credenziali account**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **Elimina credenziali**.
3. Selezionare **Delete** per confermare.

Gestire le credenziali Google Cloud

Progetti, autorizzazioni e account Google Cloud

Scopri come BlueXP utilizza le credenziali e le autorizzazioni di Google Cloud per eseguire azioni per tuo conto. Comprendere questi dettagli può essere utile quando si gestiscono le credenziali per uno o più progetti Google Cloud. Ad esempio, è possibile ottenere informazioni sull'account del servizio associato alla macchina virtuale del connettore.

Progetto e permessi per BlueXP

Prima di poter utilizzare BlueXP per gestire le risorse nel progetto Google Cloud, è necessario implementare un connettore. Il connettore non può essere in esecuzione in sede o in un altro cloud provider.

Prima di implementare un connettore direttamente da BlueXP, è necessario disporre di due set di autorizzazioni:

1. È necessario implementare un connettore utilizzando un account Google che disponga delle autorizzazioni per avviare l'istanza della macchina virtuale del connettore da BlueXP.
2. Quando si implementa il connettore, viene richiesto di selezionare un "account di servizio" Per l'istanza della macchina virtuale. BlueXP ottiene le autorizzazioni dall'account del servizio per creare e gestire i sistemi Cloud Volumes ONTAP per conto dell'utente e altro ancora. Le autorizzazioni vengono fornite allegando un ruolo personalizzato all'account del servizio.

La seguente immagine mostra i requisiti di autorizzazione descritti nei numeri 1 e 2 precedenti:



Per informazioni su come impostare le autorizzazioni, fare riferimento alle seguenti pagine:

- "Impostare le autorizzazioni di Google Cloud per la modalità standard"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità limitata"
- "Impostare le autorizzazioni cloud per la modalità privata"

Progetto per Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP può risiedere nello stesso progetto del connettore o in un progetto diverso. Per implementare Cloud Volumes ONTAP in un progetto diverso, è necessario prima aggiungere l'account e il ruolo del servizio Connector a tale progetto.

- "Scopri come configurare l'account di servizio"
- "Scopri come implementare Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud e seleziona un progetto"

Gestire le credenziali e le sottoscrizioni di Google Cloud per BlueXP

È possibile gestire le credenziali Google Cloud associate all'istanza di Connector VM associando un abbonamento al marketplace e risolvendo i problemi del processo di abbonamento. Entrambe queste attività garantiscono che sia possibile utilizzare l'abbonamento al marketplace per pagare i servizi BlueXP.

Associare un abbonamento Marketplace alle credenziali Google Cloud

Quando si implementa un connettore in Google Cloud, BlueXP crea un set predefinito di credenziali associate all'istanza della macchina virtuale del connettore. In qualsiasi momento, è possibile modificare l'abbonamento Marketplace associato a queste credenziali. L'abbonamento consente di creare un sistema Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go e di utilizzare altri servizi BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

2. Nella pagina **account credentials**, selezionare il menu delle azioni per un set di credenziali, quindi selezionare **associate Subscription**.



3. Per associare le credenziali a un abbonamento esistente, selezionare un progetto e un abbonamento Google Cloud dall'elenco a discesa, quindi selezionare **Associa**.



4. Se non disponi già di un abbonamento, seleziona **Aggiungi abbonamento > continua** e segui la procedura in Google Cloud Marketplace.

> Prima di completare i seguenti passaggi, assicurarsi di disporre dei privilegi di Billing Admin nell'account Google Cloud e di un account di accesso BlueXP.

   a. Dopo essere stati reindirizzati a "Pagina NetApp BlueXP su Google Cloud Marketplace", assicurarsi che il progetto corretto sia selezionato nel menu di navigazione superiore.



b. Selezionare **Iscriviti**.

c. Selezionare l'account di fatturazione appropriato e accettare i termini e le condizioni.

d. Selezionare **Iscriviti**.

   Questa fase invia la richiesta di trasferimento a NetApp.

e. Nella finestra di dialogo a comparsa, selezionare **Registra con NetApp, Inc.**

   Questa fase deve essere completata per collegare l'abbonamento a Google Cloud al tuo account BlueXP. Il processo di collegamento di un abbonamento non viene completato fino a quando non si viene reindirizzati da questa pagina e si accede a BlueXP.



f. Completare la procedura riportata nella pagina **Subscription Assignment**:

> Se qualcuno della tua organizzazione ha già sottoscritto l'abbonamento a NetApp BlueXP dal tuo account di fatturazione, verrai reindirizzato a. "La pagina Cloud Volumes ONTAP sul sito Web di BlueXP" invece. In caso di imprevisti, contatta il tuo team di vendita NetApp. Google abilita un solo abbonamento per account di fatturazione Google.

- Seleziona gli account BlueXP a cui desideri associare questo abbonamento.
- Nel campo **Sostituisci abbonamento esistente**, scegli se desideri sostituire automaticamente l'abbonamento esistente per un account con questo nuovo abbonamento.

  BlueXP sostituisce l'abbonamento esistente per tutte le credenziali dell'account con questo nuovo abbonamento. Se un insieme di credenziali non è mai stato associato a un abbonamento, questo nuovo abbonamento non sarà associato a tali credenziali.

Per tutti gli altri account, è necessario associare manualmente l'abbonamento ripetendo questa procedura.

- Selezionare **Salva**.

  Il seguente video mostra i passaggi per iscriversi a Google Cloud Marketplace:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin//media/video-subscribing-google-cloud.mp4 *(video)*

a. Una volta completata questa procedura, tornare alla pagina credenziali in BlueXP e selezionare questo nuovo abbonamento.



Risolvere i problemi relativi alla procedura di iscrizione a Marketplace

A volte, l'iscrizione a BlueXP tramite Google Cloud Marketplace può frammentarsi a causa di autorizzazioni errate o a causa del mancato reindirizzamento al sito Web BlueXP. In tal caso, attenersi alla procedura riportata di seguito per completare la procedura di iscrizione.

Fasi

1. Passare a. "Pagina NetApp BlueXP su Google Cloud Marketplace" per verificare lo stato dell'ordine. Se la pagina riporta **Gestisci su provider**, scorrere verso il basso e selezionare **Gestisci ordini**.



   - Se l'ordine mostra un segno di spunta verde e questo è inaspettato, qualcun altro dell'organizzazione che utilizza lo stesso account di fatturazione potrebbe essere già iscritto. In caso di imprevisti o se si richiedono i dettagli di questo abbonamento, contattare il team di vendita NetApp.

   - Se l'ordine mostra un orologio e lo stato **Pending**, torna alla pagina del marketplace e scegli **Manage on Provider** per completare il processo come descritto sopra.

Gestire le credenziali NSS associate a un account BlueXP

Associa un account del sito di supporto NetApp al tuo account BlueXP per abilitare i flussi di lavoro chiave per Cloud Volumes ONTAP. Queste credenziali NSS sono associate all'intero account BlueXP.

> BlueXP supporta anche l'associazione di un account NSS per utente BlueXP. "Scopri come gestire le credenziali a livello utente".

Panoramica

L'associazione delle credenziali NetApp Support Site con l'ID account BlueXP specifico è necessaria per attivare le seguenti attività in BlueXP:

- Implementazione di Cloud Volumes ONTAP con la propria licenza (BYOL)

  È necessario fornire l'account NSS in modo che BlueXP possa caricare la chiave di licenza e attivare l'abbonamento per il periodo di validità dell'acquisto. Sono inclusi gli aggiornamenti automatici per i rinnovi dei termini.

- Registrazione di sistemi Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go

  È necessario fornire l'account NSS per attivare il supporto per il sistema e accedere alle risorse di supporto tecnico di NetApp.

- Aggiornamento del software Cloud Volumes ONTAP alla versione più recente

Queste credenziali sono associate all'ID account BlueXP specifico. Gli utenti che appartengono all'account BlueXP possono accedere a queste credenziali da **Support > NSS Management**.

Aggiungi un account NSS

Support Dashboard consente di aggiungere e gestire gli account NetApp Support Site da utilizzare con BlueXP a livello di account BlueXP.

- Se disponi di un account a livello di cliente, puoi aggiungere uno o più account NSS.
- Se disponi di un account partner o reseller, puoi aggiungere uno o più account NSS, ma non possono essere aggiunti insieme agli account a livello di cliente.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.



2. Selezionare **Gestione NSS > Aggiungi account NSS**.
3. Quando richiesto, selezionare **continua** per essere reindirizzato a una pagina di accesso Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze.

4. Nella pagina di accesso, fornire l'indirizzo e-mail e la password registrati del NetApp Support Site per eseguire il processo di autenticazione.

   Queste azioni consentono a BlueXP di utilizzare il tuo account NSS per download di licenze, verifica dell'aggiornamento software e registrazioni di supporto future.

   Tenere presente quanto segue:

   - L'account NSS deve essere un account a livello di cliente (non un account guest o temporaneo). Puoi avere più account NSS a livello di cliente.
   - Se si tratta di un account di livello partner, può essere presente un solo account NSS. Se si tenta di aggiungere account NSS a livello di cliente ed esiste un account a livello di partner, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

     "Il tipo di cliente NSS non è consentito per questo account, in quanto esistono già utenti NSS di tipo diverso."

   Lo stesso vale se si dispone di account NSS a livello di cliente preesistenti e si tenta di aggiungere un account a livello di partner.

   - Una volta effettuato l'accesso, NetApp memorizzerà il nome utente NSS.

     Si tratta di un ID generato dal sistema che viene mappato all'e-mail. Nella pagina **NSS Management**, è possibile visualizzare l'e-mail da ••• menu.

   - Se è necessario aggiornare i token delle credenziali di accesso, è disponibile anche l'opzione **Update Credentials** (Aggiorna credenziali) in ••• menu.

     Questa opzione richiede di effettuare nuovamente l'accesso. Il token per questi account scade dopo 90 giorni. Verrà inviata una notifica per avvisare l'utente.

Quali sono le prossime novità?

Gli utenti possono ora selezionare l'account durante la creazione di nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP e la registrazione di sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti.

- "Avvio di Cloud Volumes ONTAP in AWS"
- "Lancio di Cloud Volumes ONTAP in Azure"
- "Lancio di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"
- "Registrazione di sistemi pay-as-you-go"

Aggiornare un account NSS per il nuovo metodo di autenticazione

A partire da novembre 2021, NetApp utilizza Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze. In seguito a questo aggiornamento, BlueXP richiederà di aggiornare le credenziali per gli account esistenti aggiunti in precedenza.

Fasi

1. Se non l'hai già fatto, "Creare un account Microsoft Azure Active Directory B2C che verrà collegato all'account BlueXP corrente".
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.
3. Selezionare **NSS Management**.
4. Per l'account NSS che si desidera aggiornare, selezionare **Aggiorna account**.



5. Quando richiesto, selezionare **continua** per essere reindirizzato a una pagina di accesso Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze.

6. Nella pagina di accesso, fornire l'indirizzo e-mail e la password registrati del NetApp Support Site per eseguire il processo di autenticazione.

   Una volta completato il processo, l'account aggiornato dovrebbe essere elencato nella tabella come *nuovo* account. La *vecchia* versione dell'account è ancora elencata nella tabella, insieme alle associazioni esistenti dell'ambiente di lavoro.

7. Se gli ambienti di lavoro Cloud Volumes ONTAP esistenti sono collegati alla versione precedente dell'account, seguire i passaggi riportati di seguito per Collegare tali ambienti di lavoro a un account NSS

diverso.

8. Accedere alla versione precedente dell'account NSS e selezionare ••• Quindi selezionare **Delete** (Elimina).

Aggiornare le credenziali NSS

Sarà necessario aggiornare le credenziali per gli account NSS in BlueXP quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- Le credenziali dell'account vengono modificate
- Il token di refresh associato al tuo account scade dopo 3 mesi

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.
2. Selezionare **NSS Management**.
3. Per l'account NSS che si desidera aggiornare, selezionare ••• Quindi selezionare **Aggiorna credenziali**.



4. Quando richiesto, selezionare **continua** per essere reindirizzato a una pagina di accesso Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze.

5. Nella pagina di accesso, fornire l'indirizzo e-mail e la password registrati del NetApp Support Site per eseguire il processo di autenticazione.

Collegare un ambiente di lavoro a un altro account NSS

Se l'organizzazione dispone di più account del sito di supporto NetApp, è possibile modificare l'account associato a un sistema Cloud Volumes ONTAP.

Questa funzionalità è supportata solo con gli account NSS configurati per l'utilizzo di Microsoft Azure ad adottato da NetApp per la gestione delle identità. Prima di utilizzare questa funzione, selezionare **Aggiungi account NSS** o **Aggiorna account**.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.
2. Selezionare **NSS Management**.
3. Per modificare l'account NSS, attenersi alla seguente procedura:
   a. Espandere la riga relativa all'account NetApp Support Site a cui è attualmente associato l'ambiente di lavoro.
   b. Per l'ambiente di lavoro per il quale si desidera modificare l'associazione, selezionare •••
   c. Selezionare **Cambia in un altro account NSS**.



   d. Selezionare l'account, quindi selezionare **Salva**.

Visualizzare l'indirizzo e-mail di un account NSS

Ora che gli account NetApp Support Site utilizzano Microsoft Azure Active Directory per i servizi di autenticazione, il nome utente NSS visualizzato in BlueXP è in genere un identificatore generato da Azure ad. Di conseguenza, potresti non conoscere immediatamente l'indirizzo e-mail associato a tale account. Tuttavia, BlueXP offre un'opzione per visualizzare l'indirizzo e-mail associato.

> Quando si accede alla pagina di gestione NSS, BlueXP genera un token per ciascun account nella tabella. Tale token include informazioni sull'indirizzo e-mail associato. Il token viene quindi rimosso quando si esce dalla pagina. Le informazioni non vengono mai memorizzate nella cache, il che contribuisce a proteggere la privacy dell'utente.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.
2. Selezionare **NSS Management**.
3. Per l'account NSS che si desidera aggiornare, selezionare ••• Quindi selezionare **Visualizza indirizzo e-**

mail.



Risultato

BlueXP visualizza il nome utente del NetApp Support Site e l'indirizzo e-mail associato. È possibile utilizzare il pulsante di copia per copiare l'indirizzo e-mail.

Rimuovere un account NSS

Eliminare gli account NSS che non si desidera più utilizzare con BlueXP.

Non puoi eliminare un account attualmente associato a un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP. Devi prima Collegare tali ambienti di lavoro a un account NSS diverso.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, selezionare l'icona della Guida e selezionare **supporto**.
2. Selezionare **NSS Management**.
3. Per l'account NSS che si desidera eliminare, selezionare ••• Quindi selezionare **Delete** (Elimina).



4. Selezionare **Delete** per confermare.

Gestire le credenziali associate all'accesso a BlueXP

A seconda delle azioni intraprese in BlueXP, è possibile che siano associate le credenziali ONTAP e le credenziali del sito di supporto NetApp al proprio account di accesso utente BlueXP. È possibile visualizzare e gestire tali credenziali in BlueXP dopo averle associate. Ad esempio, se si modifica la password per queste credenziali, sarà necessario aggiornare la password in BlueXP.

Credenziali ONTAP

Quando si rileva direttamente un cluster ONTAP on-premise senza utilizzare un connettore, viene richiesto di immettere le credenziali ONTAP per il cluster. Queste credenziali vengono gestite a livello di utente, il che significa che non sono visualizzabili da altri utenti che effettuano l'accesso.

Credenziali NSS

Le credenziali NSS associate all'accesso a BlueXP consentono di accedere a Digital Advisor e alle funzionalità di registrazione e gestione dei casi di supporto.

- Quando si accede a Digital Advisor in BlueXP, viene richiesto di accedere a Digital Advisor inserendo le credenziali NSS.
- Quando si accede a **Support > Resources** e si effettua la registrazione per il supporto, viene richiesto di associare le credenziali NSS al proprio login BlueXP.

  Questa azione registra l'account BlueXP per il supporto e attiva i diritti di supporto. Solo un utente

dell'account BlueXP deve associare un account del sito di supporto NetApp al proprio account di accesso BlueXP per registrarsi al supporto e attivare i diritti di supporto. Una volta completata questa operazione, la pagina **risorse** mostra che il tuo account è registrato per il supporto.

"Scopri come registrarti per il supporto"

- Quando accedi a **Support > Case Management**, ti verrà richiesto di inserire le tue credenziali NSS, se non l'hai già fatto. Questa pagina consente di creare e gestire i casi di supporto associati all'account NSS e alla società.

Tenere presente quanto segue sull'account NSS:

- L'account viene gestito a livello di utente, il che significa che non è visualizzabile da altri utenti che effettuano l'accesso.
- L'account non può essere utilizzato con altre funzionalità di BlueXP: Non con la creazione di Cloud Volumes ONTAP, le licenze o la creazione di casi di supporto.
- È possibile associare un solo account NSS a Digital Advisor e alla gestione dei casi, per utente.

Le credenziali del NetApp Support Site sono associate anche all'account BlueXP di cui sei membro. Le credenziali a livello di account NSS consentono di implementare Cloud Volumes ONTAP quando si porta la propria licenza (BYOL) e altro ancora.

"Scopri di più sull'utilizzo delle credenziali NSS con il tuo account BlueXP".

Gestire le credenziali utente

Gestire le credenziali utente aggiornando il nome utente e la password o eliminando le credenziali.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.
2. Fare clic su **User Credentials** (credenziali utente).
3. Se non si dispone ancora di credenziali utente, selezionare **Aggiungi credenziali NSS** per aggiungere l'account NetApp Support Site.
4. Gestire le credenziali esistenti scegliendo le seguenti opzioni:
    - **Aggiorna credenziali**: Consente di aggiornare il nome utente e la password dell'account.
    - **Delete credentials** (Elimina credenziali): Consente di rimuovere l'account associato all'account utente BlueXP.



Risultato

BlueXP aggiorna le tue credenziali. Le modifiche verranno applicate quando si accede al cluster ONTAP, a Consulente digitale o alla pagina Gestione casi.

Scoperta dello storage cloud

Gestisci i bucket Amazon S3

Dopo aver installato un connettore in AWS, BlueXP è in grado di rilevare automaticamente le informazioni sui bucket Amazon S3 che si trovano nell'account AWS in cui è installato il connettore. In Canvas viene aggiunto un ambiente di lavoro Amazon S3, in modo da poter visualizzare queste informazioni.



Puoi visualizzare i dettagli sui bucket S3, tra cui la regione, la policy di accesso, l'account, la capacità totale e utilizzata e molto altro ancora. Questi bucket possono essere utilizzati come destinazioni per le operazioni di backup e ripristino BlueXP, tiering BlueXP o copia e sincronizzazione BlueXP. Inoltre, è possibile utilizzare la classificazione BlueXP per eseguire la scansione di questi bucket.

Una nuova funzionalità aggiunta consente ora di creare e modificare i bucket S3. "Fai clic qui per scoprire come visualizzare, creare e gestire i bucket S3 utilizzando BlueXP"

Visualizza i tuoi account Azure Blob

Dopo aver installato un connettore in Azure, BlueXP è in grado di rilevare automaticamente le informazioni sugli account di storage Azure che risiedono negli abbonamenti Azure in cui è installato il connettore. Un ambiente di lavoro Azure Blob viene aggiunto a Canvas per consentire la visualizzazione di queste informazioni.

Puoi visualizzare i dettagli sugli account di storage Azure, tra cui posizione, gruppo di risorse, capacità totale e utilizzata e molto altro ancora. Questi account possono essere utilizzati come destinazioni per le operazioni di backup e ripristino BlueXP, tiering BlueXP o copia e sincronizzazione BlueXP.

Fasi

1. Installare un connettore nell'account Azure dove si desidera visualizzare gli account di storage Azure.
2. Dal menu di navigazione, selezionare **Storage > Canvas**.

   Subito dopo dovrebbe essere visualizzato automaticamente un ambiente di lavoro Azure Blob.

3. Selezionare l'ambiente di lavoro e scegliere un'azione dal riquadro di destra.



4. Selezionare **Sync data** per sincronizzare i dati con o dallo storage Azure Blob.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Panoramica della copia e della sincronizzazione BlueXP"

5. Selezionare **Enter Working Environment** (Inserisci ambiente di lavoro) per visualizzare i dettagli sugli account di storage Azure nei tuoi Azure Blob.



Visualizza i bucket di storage Google Cloud

Dopo aver installato un connettore in Google Cloud, BlueXP è in grado di rilevare automaticamente le informazioni sui bucket di storage di Google Cloud che risiedono nell'account Google in cui è installato il connettore. Un ambiente di lavoro di Google Cloud Storage viene aggiunto a Canvas in modo da poter visualizzare queste informazioni.

Puoi visualizzare i dettagli sui bucket di Google Cloud Storage, tra cui posizione, stato di accesso, classe di storage, capacità totale e utilizzata e altro ancora. Questi bucket possono essere utilizzati come destinazioni per le operazioni di backup e ripristino BlueXP, tiering BlueXP o copia e sincronizzazione BlueXP.

Fasi

1. Installa un connettore nell'account Google in cui desideri visualizzare i bucket di Google Cloud Storage.
2. Dal menu di navigazione, selezionare **Storage > Canvas**.

   Subito dopo dovrebbe essere visualizzato automaticamente un ambiente di lavoro di Google Cloud Storage.

3. Selezionare l'ambiente di lavoro e scegliere un'azione dal riquadro di destra.



4. Selezionare **Sync data** per sincronizzare i dati da o verso i bucket di storage Google Cloud.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Panoramica della copia e della sincronizzazione BlueXP"

5. Selezionare **Inserisci ambiente di lavoro** per visualizzare i dettagli relativi ai bucket nel tuo account Google.



Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.