

Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント

Cloud Volumes Service for Google Cloud

NetApp June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-manager-cloud-volumes-service-gcp/index.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
新機能	2
2020年9月9日	2
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください	3
Cloud Volumes Service for Google Cloud のクイックスタート	4
Google Cloud をセットアップします · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境を作成します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用してください	8
ボリュームを作成してマウント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
既存のボリュームを管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
クラウドボリュームの Snapshot を管理します · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
Active Directory の設定を管理します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
Cloud Volumes Service を Cloud Manager から削除	19
知識とサポート	20
サポートに登録します	20
ヘルプを表示します	21
法的通知	23
著作権	23
商標	23
特許	23
プライバシーポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
オープンソース	23

Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント

1

新機能

Cloud Manager の Cloud Volumes Service for Google Cloud の新機能について説明します。

2020年9月9日

Cloud Volumes Service for Google Cloud のサポート

Cloud Volumes Service for Google Cloud を Cloud Manager から直接管理できるようになりました。

- 作業環境をセットアップして作成
- Linux クライアントおよび UNIX クライアント用に、 NFSv3 ボリュームと NFSv4.1 ボリュームを作成および管理します
- Windows クライアント用に SMB 3.x ボリュームを作成して管理します
- ・ボリューム Snapshot を作成、削除、およびリストアします

はじめに

Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください

NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用すると、マルチプロトコルワークロードを迅速に追加できるだけでなく、 Windows ベースと UNIX ベースの両方のアプリケーションを構築、導入することができます。

主な機能:

- オンプレミスと Google Cloud 間でデータを移行
- ボリュームを 1 から 100TiB に数秒でプロビジョニング
- マルチプロトコルのサポート(NFS または SMB ボリュームを作成できます)
- 自動化された効率的なスナップショットでデータを保護します。
- 迅速なクローニングでアプリケーション開発を高速化

コスト

Cloud Volumes Service for Google Cloud で作成されたボリュームには、 Cloud Manager ではなくサービスへのサブスクリプションが課金されます。

Cloud Volumes Service for Google Cloud のリージョンまたはボリュームを Cloud Manager から検出する場合、料金は発生しません。

"Google Cloud Marketplace で価格を確認"

サポートされている地域

"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"

始める前に

Cloud Manager では、既存の Cloud Volumes Service for GCP サブスクリプションとボリュームを検出できます。を参照してください "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント" 月額プランをまだ設定していない場合は、

サポートを受ける

Cloud Manager の Cloud Volumes Service 処理に関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

Cloud Volumes Service for Google Cloud に関する一般的な質問については、ネットアップの Google Cloud チームに gcinfo@netapp.com まで E メールでお問い合わせください。

クラウドボリュームに関連する技術的な問題については、 Google Cloud Console を使用してテクニカルサポ

ートケースを作成できます。を参照してください "サポートを受ける" を参照してください。

関連リンク

- "NetApp Cloud Central : Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント"

Cloud Volumes Service for Google Cloud のクイックスタート

これらの手順を実行するか、リンク先を参照して詳細を確認してください。

Google で、 Cloud Volumes Service for GCP API を有効にして、 Cloud Manager がサブスクリプションとクラウドボリュームを管理できるようにします。

"API を有効にする方法について説明します"。

Google で、サービスアカウントとロールを作成して、 Cloud Manager から Cloud Volumes Service for Google Cloud アカウントにアクセスできるようにします。

"サービスアカウントの設定方法について説明します"。

Cloud Manager で、 * 作業環境の追加 * > * Google Cloud * > * Cloud Volumes Service * をクリックし、サービスアカウントと Google Cloud プロジェクトの詳細を指定します。

"作業環境の作成方法について説明します"。

Google Cloud をセットアップします

Cloud Manager は、 Cloud Volumes Service API にアクセスする必要があり、 Google Cloud サービスアカウントから適切な権限を取得する必要があります。

Cloud Volumes Service API を有効にします

Google Cloud Shell で、次のコマンドを実行して Cloud Volumes Service API を有効にします。

gcloud --project=<my-cvs-project> サービスは cloudvolumesgcp-api.netapp.com を有効にします

サービスアカウントを設定します

Cloud Manager が Google Cloud プロジェクトにアクセスできるようにするには、次のタスクを実行します。

- 新しいサービスアカウントを作成します
- 新しいサービスアカウントメンバーをプロジェクトおよびに追加します IT 固有のロール(権限)の割り 当て
- サービスアカウントのキーペアを作成してダウンロードします Google への認証に使用されます

手順

- 1. Google Cloud コンソールで、 "[サービスアカウント ページに移動します"^]。
- 2. [*プロジェクトの選択*]をクリックし、プロジェクトを選択して[*開く*]をクリックします。
- 3. [サービスアカウントの作成*]をクリックします。
- 4. サービスアカウント名(フレンドリ表示名)と概要を入力します。

Cloud Console は、この名前に基づいてサービスアカウント ID を生成します。必要に応じて ID を編集します。後で ID を変更することはできません。

- 5. 今すぐアクセスコントロールを設定するには、ページの下部にある「*作成*」、「完了*」の順にクリックして、次の手順に進みます。
- 6. _iam ページの _Click * Add * をクリックし、 _ Add Members_page のフィールドに入力します。
 - a. [新しいメンバー] フィールドに、 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com などの完全なサービスアカウント ID を入力します。
 - b. 追加するロールは次のとおりです。
 - NetApp Cloud Volumes Admin _
 - ネットワークビューアを計算します
 - C. [保存 (Save)]をクリックします。
- 7. [サービスアカウント名]をクリックし、_Service アカウントの詳細ページで、[* キーの追加 > 新しいキーの作成 *] をクリックします。
- 8. キーのタイプとして * json * を選択し、 * Create * をクリックします。

[*Create] をクリックすると、新しい公開鍵と秘密鍵のペアが生成され、システムにダウンロードされます。秘密鍵の唯一のコピーとして機能します。このファイルは、サービスアカウントとしての認証に使用できるため、安全に保管してください。

詳細な手順については、 Google Cloud のドキュメントを参照してください。

- "サービスアカウントの作成と管理"
- "リソースへのアクセスの許可、変更、取り消しを行います"
- ・"サービスアカウントキーの作成と管理"

Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境を作成します

ボリュームと Snapshot を作成および管理できるように、 Cloud Manager で Cloud Volumes Service for Google Cloud 作業環境を作成します。

Google Cloud Console からボリュームを作成済みかどうかに関係なく、 Cloud Volumes Service for Google Cloud にサインアップしてまだボリュームを持っていない場合は、最初に GCP サブスクリプションに基づいてボリュームの作業環境を作成します。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合、ボリュームは新しい作業環境に表示されます。GCP サブスクリプションにまだクラウドボリュームを追加していない場合は、新しい作業環境を

作成した後で追加します。




複数の Google Cloud プロジェクトにサブスクリプションとボリュームがある場合は、プロジェクトごとにこのタスクを実行する必要があります。


各プロジェクトのサブスクリプションを追加する際は、次の情報を確認しておく必要があります。

- ・サービスアカウントのクレデンシャル(ダウンロードした JSON 秘密鍵)
- プロジェクト名

- Cloud Manager で、新しい作業環境を追加し、場所として「* Google Cloud * 」を選択し、「* Continue
 * 」をクリックします。
- 2. 「* Cloud Volumes Service *」を選択し、「* Continue *」をクリックします。



- 3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。
 - a. 使用する作業環境名を入力します。
 - b. 前の手順でダウンロードした JSON 秘密鍵をコピーして貼り付けます。
 - C. Google Cloud プロジェクトの名前を選択します。
 - d. [* Continue (続行)] をクリックします



Cloud Manager に Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境が表示されます。



このサブスクリプションに Cloud Volume がすでに存在する場合は、新しい作業環境にボリュームが表示されます。Cloud Manager からクラウドボリュームを追加することができます。

このサブスクリプションにクラウドボリュームが存在しない場合は、ここで作成します。

"ボリュームの作成を開始します"。

Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用 してください

ボリュームを作成してマウント

Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションに 基づいてクラウドボリュームを作成できます。ボリュームを作成したら、クライアント にボリュームをマウントできるように、関連するマウントコマンドを取得します。

ボリュームを作成します

Cloud Volumes Service または SMB ボリュームは、新規または既存の Google Cloud アカウントで作成できます。現在、クラウドボリュームは、 Linux クライアントと UNIX クライアントでは NFSv3 と NFSv4.1、 Windows クライアントでは SMB 3.x をサポートしています。

作業を開始する前に

- GCP で SMB を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。
- SMB ボリュームを作成する場合は、接続可能な Windows Active Directory サーバが必要です。この情報は、ボリュームの作成時に入力します。また、管理者ユーザが指定された Organizational Unit (OU ;組織単位)パスでマシンアカウントを作成できることを確認してください。

手順


- 1. 作業環境を選択し、*新しいボリュームの追加*をクリックします。
- 2. 詳細と場所ページで、ボリュームの詳細を入力します。
 - a. ボリュームの名前を入力します。
 - b. 1TiB (1024GiB) から 100TiB までの範囲のサイズを指定します。

"割り当て容量に関する詳細情報"。

c. サービスレベルとして、 Standard 、 Premium 、または Extreme を指定します。


"サービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- d. Google Cloud リージョンを選択します。
- e. ボリュームにアクセスできる VPC ネットワークを選択します。ボリュームの作成後に VPC を変更または編集することはできません。
- f. [* Continue (続行)] をクリックします



- 3. プロトコルページで、 NFS または SMB を選択し、詳細を定義します。 NFS と SMB の必須のエントリ は、以下の個別のセクションに表示されます。
- 4. NFS の場合:
 - a. ボリュームパスフィールドで、ボリュームのマウント時に表示されるボリュームエクスポートの名前を指定します。
 - b. 要件に応じて、 NFSv3 、 NFSv4.1 、またはその両方を選択します。
 - C. 必要に応じて、エクスポートポリシーを作成して、ボリュームにアクセスできるクライアントを特定することができます。を指定します。
 - IP アドレスまたは Classless Inter-Domain Routing (CIDR)を使用して、許可するクライアントを設定します。
 - アクセス権は読み取り / 書き込みまたは読み取り専用です。
 - ユーザに使用するアクセスプロトコル(ボリュームで NFSv3 と NFSv4.1 の両方のアクセスが許可されている場合はプロトコル)。
 - 追加のエクスポートポリシールールを定義する場合は、「*+エクスポートポリシールールの追加」をクリックします。

次の図は、 NFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。



5. SMB の場合:

- a. [ボリュームパス] フィールドで、ボリュームをマウントしたときに表示されるボリュームエクスポートの名前を指定し、 [続行] をクリックします。
- b. Active Directory が設定されている場合は、設定が表示されます。最初にセットアップするボリュームで、Active Directory が設定されていない場合は、 SMB 接続のセットアップページで SMB セッション暗号化を有効にできます。

フィールド	説明
DNS プライマリ IP アドレス	SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサーバを参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえば、 172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。
参加する Active Directory ドメイン	SMB サーバを参加させる Active Directory (AD)ドメインの FQDN 。
SMB サーバの NetBIOS 名	作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。
ドメインへの参加を許 可されたクレデンシャ ル	AD ドメイン内の指定した組織単位(OU)にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
組織単位	SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、 Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択 されます。

次の図は、 SMB プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。

SMB Connectivity Setup		
DNS Primary IP Address	User Name	
127.0.0,1	administrator	
Active Directory Domain to Join	Password	
yourdomain.com up to 107 characters		
SMB Server NetBIOS Name	Organizational Unit	
WEName	CN=Computers	

- 6. [* Continue (続行)] をクリックします
- 7. 既存のボリュームの Snapshot に基づいてボリュームを作成する場合は、 Snapshot 名ドロップダウンリストから Snapshot を選択します。それ以外の場合は、 [* Continue (続行)] をクリック
- 8. Snapshot ポリシーページでは、 Cloud Volumes Service を有効にして、スケジュールに基づいてボリュームの Snapshot コピーを作成できます。選択範囲を右に移動するか、ボリュームをあとから編集して Snapshot ポリシーを定義できます。

方法をご確認ください "Snapshot ポリシーを作成します"。

9. [ボリュームの追加]をクリックします。

新しいボリュームが作業環境に追加されます。

クラウドボリュームのマウントに進みます。

クラウドボリュームをマウント

Cloud Manager でのマウント手順を参照して、ホストにボリュームをマウントできるようにします。



クライアントでサポートされているハイライトされたプロトコル / ダイアレクトを使用します。

手順

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせ、*ボリュームをマウント*をクリックします。

NFS ボリュームと SMB ボリュームには、そのプロトコルのマウント手順が表示されます。

3. コマンドにカーソルを合わせてクリップボードにコピーすると、この処理が簡単になります。コマンドの最後にデスティネーションのディレクトリ/マウントポイントを追加するだけです。


°nfsの例: *

Mount the volume - testk	
Setting up your instance	
Open an SSH client and connect to your instance.	
2. Install the nfs client on your instance.	
On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:	
\$ sudo yum install -y nfs-utils	O
On an Ubuntu or Debian instance:	
\$ sudo apt-get install nfs-common	O
Mounting your volume	
Create a new directory on your instance:	
\$ sudo mkdir /dir	O
2. Mount your NFSv3 volume using the command below:	
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tc	O
3. Mount your NFSv4.1 volume using the command below:	
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=4.1,t	ð

rsize' および wsize オプションで定義された最大 I/O サイズは 1048576 ですが、ほとんどのユースケースでは 65536 が推奨されています。

「rs=<nfs_version>`」オプションで指定した場合を除き、Linux クライアントのデフォルトはNFSv4.1 です。

。SMB の例:*



4. インスタンスのマウント手順に従って、ネットワークドライブをマッピングします。


マウント手順の手順を完了すると、クラウドボリュームが GCP インスタンスに正常にマウントされます。

既存のボリュームを管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームを 表示、編集、リストア、および削除できます。

手順

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせます。



3. ボリュームの管理:

タスク	アクション
ボリュームに関する情報を表 示します	[*情報]をクリックします。
ボリュームの編集(Snapshot ポリシーを含む)	a. [編集(Edit)] をクリックします。
	b. ボリュームのプロパティを変更し、 * Update * をクリックします。
NFS または SMB マウントコ マンドを取得します	a. [ボリュームのマウント] をクリックします。
	b. コマンドをコピーするには、 [* コピー(Copy *)] をクリックします。
オンデマンドで Snapshot コ ピーを作成します	a. Create a Snapshot copy * をクリックします。
	b. 必要に応じて名前を変更し、 * 作成 * をクリックします。
ボリュームを Snapshot コピ ーの内容で置き換えます	a. ボリュームをスナップショットに戻す * をクリックします。
	b. Snapshot コピーを選択し、 * Restore * をクリックします。
Snapshot コピーを削除します	a. [* Snapshot コピーの削除 *] をクリックします。
	b. スナップショットを選択し、 * 削除 * をクリックします。
	c. 確認のメッセージが表示されたら、 * Delete * をもう一度クリックします。
ボリュームを削除します	a. ボリュームをすべてのクライアントからアンマウントします。
	°Linux クライアントでは 'umount' コマンドを使用します
	[。] Windows クライアントでは、 [ネットワークドライブの切断] を クリックします。
	b. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。
	c. 再度 * Delete * をクリックして確定します。


クラウドボリュームの Snapshot を管理します

ボリュームごとに Snapshot ポリシーを作成して、ボリュームの内容全体を以前からリカバリまたはリストアできるようにすることができます。必要に応じて、クラウドボリュームのオンデマンド Snapshot を作成することもできます。

オンデマンドスナップショットを作成します

現在のボリューム状態の Snapshot を作成する場合は、クラウドボリュームのオンデマンド Snapshot を作成できます。

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせ、*スナップショットコピーの作成*をクリックします。
- 3. スナップショットの名前を入力するか、自動的に生成された名前を使用して、 * 作成 * をクリックします。




Snapshot が作成されます。

Snapshot ポリシーを作成または変更します

クラウドボリュームに対して、必要に応じて Snapshot ポリシーを作成または変更できます。Snapshot ポリシーは、ボリュームの作成時またはボリュームの編集時に、 _Snapshot policy_tab から定義します。

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせ、*編集*をクリックします。
- 3. [_ スナップショットポリシー _] タブで、 [スナップショットの有効化] スライダを右に移動します。
- 4. Snapshot のスケジュールを定義します。
 - a. 頻度を選択します。 * Hourly * 、 * Daily * 、 * Weekly * 、または * Monthly *
 - b. 保持する Snapshot の数を選択します。
 - C. Snapshot を作成する曜日、時間、および分を選択します。




5. [Add volume* (ボリュームの追加)] または [* Update volume* (ボリュームの更新)] をクリックして、ポリシー設定を保存します。

Snapshot ポリシーを無効化

Snapshot ポリシーを無効にして、 Snapshot ポリシーの設定を保持しながら Snapshot が短時間作成されないようにすることができます。

手順

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせ、*編集*をクリックします。
- 3. [_ スナップショットポリシー _] タブで、 [スナップショットの有効化] スライダを左に移動します。



4. [ボリュームの更新]をクリックします。


スナップショット・ポリシーを再度有効にするには ' スナップショットの有効化スライダーを右に移動し ' ボリュームの更新 * をクリックします

Snapshot を削除します

不要になった Snapshot を削除できます。

手順

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせ、*Snapshot コピーの削除*をクリックします。
- 3. ドロップダウンリストからスナップショットを選択し、*削除*をクリックします。



4. 確認ダイアログボックスで、*削除*をクリックします。

Snapshot を新しいボリュームにリストアします

必要に応じて、新しいボリュームに Snapshot をリストアできます。

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. ボリュームにカーソルを合わせ、*新しいボリュームへのリストア*をクリックします。
- 3. 新しいボリュームの作成に使用する Snapshot をドロップダウンリストから選択します。
- 4. 新しいボリュームの名前を入力し、*リストア*をクリックします。

Restore to a new volume - <volume name=""></volume>	
This operation restores data from a Snapshot copy to a new vo	lume.
Snapshot Name	
manually.2020-05-04_1722	~
Restored Volume Name:	
vol_restore	
	Pactora
	Restore

ボリュームが作業環境に作成されます。

- 5. ボリュームパスやサービスレベルなど、ボリュームの属性を変更する必要がある場合は、次の手順を実行します。
 - a. ボリュームにカーソルを合わせ、*編集*をクリックします。
 - b. 変更を加えて、「*音量の更新*」をクリックします。

に進みます "クラウドボリュームをマウント"。

Active Directory の設定を管理します

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合、クライアントに引き続きストレージを提供できるように、 Cloud Volumes Service で SMB サーバを変更する必要があります。

手順

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. をクリックします i ボタンをクリックし、 * Active Directory の管理 * をクリックします。

Active Directory が設定されていない場合は、ここで追加できます。設定済みの場合は、を使用して設定を変更または削除できます i ボタンを押します。

3. SMB サーバの設定を指定します。

フィールド	説明
DNS プライマリ IP アドレス	SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサーバを参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえば、172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。
参加する Active Directory ドメイン	SMB サーバを参加させる Active Directory (AD)ドメインの FQDN 。
SMB サーバの NetBIOS 名	作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。
ドメインへの参加を許可 されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位(OU)にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
組織単位	SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、 Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択されます。

^{4. [}保存(Save)]をクリックして、設定を保存します。

Cloud Volumes Service を Cloud Manager から削除

Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションと既存のすべてのボリュームを Cloud Manager から削除することができます。ボリュームは削除されず、 Cloud Manager インターフェイスから削除されます。



Cloud Manager から Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションを削除することはできません。これは、 Google Cloud Console からのみ実行できます。

- 1. 作業環境を開きます。
- 2. をクリックします i ボタンをクリックし、「 Cloud Volumes Service の削除」をクリックします。
- 3. 確認ダイアログボックスで、*削除*をクリックします。

知識とサポート

サポートに登録します

ネットアップテクニカルサポートでサポートケースをオープンするには、事前に Cloud Manager にネットアップサポートサイトのアカウントを追加し、サポートに登録しておく必要があります。

NSS アカウントを追加します

サポートダッシュボードを使用すると、すべてのネットアップサポートサイトのアカウントを 1 箇所から追加および管理できます。

手順

- 1. ネットアップサポートサイトのアカウントがない場合は、"1 名で登録します"。
- 2. Cloud Manager コンソールの右上にあるヘルプアイコンをクリックし、*Support *を選択します。



メニューのスクリーンショット。

サポートは最初に表示されるオプションです"]

- 3. [NSS Management] > [Add NSS Account] をクリックします。
- 4. メッセージが表示されたら、 [* Continue (続行)] をクリックして Microsoft ログインページにリダイレ クトします。

ネットアップは、サポートとライセンスに固有の認証サービスのアイデンティティプロバイダとして Microsoft Azure Active Directory を使用しています。

5. ログインページで、ネットアップサポートサイトの登録 E メールアドレスとパスワードを入力して認証プロセスを実行します。

Cloud Manager で NSS アカウントを使用することができます。

注:お客様レベルのアカウントである必要があります(ゲストや一時アカウントは使用できません)。

アカウントを登録してサポートを受けてください

サポートの登録は、 Cloud Manager のサポートダッシュボードで実行できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるヘルプアイコンをクリックし、*Support *を選択します。



メニューのスクリーンショット。

サポートは最初に表示されるオプションです"

- 2. [* リソース] タブで、[* サポートに登録 *] をクリックします。
- 3. 登録する NSS 資格情報を選択し、*登録*をクリックします。

ヘルプを表示します

ネットアップでは、 Cloud Manager とその クラウド サービス をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース(KB)記事やコミュニティフォーラムなど、 24 時間 365 日利用可能な幅広いセルフサポートオプションをご用意しています。サポート登録には、 Web チケット処理によるリモートテクニカルサポートが含まれます。

セルフサポート

次のオプションは、1日24時間、週7日間無料でご利用いただけます。

• "ナレッジベース"

Cloud Manager のナレッジベースで問題のトラブルシューティングに役立つ記事を検索してください。

• "コミュニティ"

Cloud Manager コミュニティに参加して、進行中のディスカッションに参加したり、新しいコミュニティを作成したりできます。

・ドキュメント

現在表示している Cloud Manager のドキュメント。

• mailto : ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [フィードバックメール]

お客様のご意見をお考えください。Cloud Manager の改善に役立つフィードバックを送信します。

ネットアップサポート

上記のセルフサポートオプションに加え、サポートを有効にしたあとに問題が発生した場合は、ネットアップ サポートエンジニアと協力して解決できます。

- 1. Cloud Manager で、* Help > Support * の順にクリックします。
- 2. テクニカルサポートで利用可能なオプションのいずれかを選択します。
 - a. [* お問い合わせ *] をクリックして、ネットアップ・テクニカル・サポートの電話番号を検索してください。
 - b. [*問題 を開く*]をクリックし、いずれかのオプションを選択して、[*送信*]をクリックします。 ネットアップの担当者がケースを確認し、すぐに対応を開始します。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"Cloud Manager 3.9 に関する注意事項"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、またはまたは結果的損害(代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。) ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為(過失やその他を含む)のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。 ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ の特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について:政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 (1988 年 10 月)および FAR 52-227-19 (1987 年 6 月)の Rights in Technical Data and Computer Software (技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利)条項の(c) (1)(ii)項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。 その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。