# 使用目录服务

## SANtricity 11.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-santricity/um-certificates/add-directory-server-unified.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用目录服务 . . . . . 1
添加目录服务器 . . . . . 1
编辑目录服务器设置和角色映射 . . . . . 4
删除目录服务器 . . . . . 6

# 使用目录服务

## 添加目录服务器

### 要为访问管理配置身份验证、请在LDAP服务器与运行适用于Unified Manager的Web服务代理的主机之间建立通信。然后、将LDAP用户组映射到本地用户角色。

开始之前

- 您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。
- 必须在目录服务中定义用户组。
- LDAP服务器凭据必须可用、包括域名、服务器URL以及可选的绑定帐户用户名和密码。
- 对于使用安全协议的LDAPS服务器、必须在本地计算机上安装LDAP服务器的证书链。

添加目录服务器分为两步。首先输入域名和URL。如果服务器使用安全协议、则如果CA证书由非标准签名颁发机构签名、则还必须上传此CA证书以进行身份验证。如果您拥有绑定帐户的凭据、则还可以输入您的用户帐户名称和密码。接下来、将LDAP服务器的用户组映射到本地用户角色。

步骤

1. 选择*访问管理*。
2. 从*目录服务*选项卡中、选择*添加目录服务器*。

   此时将打开添加目录服务器对话框。

3. 在*服务器设置*选项卡中、输入LDAP服务器的凭据。

示例 **1.** 字段详细信息

| 正在设置 ... | **Description** |
| --- | --- |
| 配置设置 | 域 |
| 输入LDAP服务器的域名。对于多个域、请在逗号分隔列表中输入域。域名用于登录(*username@domain*)以指定要对其进行身份验证的目录服务器。 | 服务器URL |
| 输入用于访问LDAP服务器的URL、格式为`ldap：//主机：端口`。 | 上传证书(可选) |
| 只有在上述服务器URL字段中指定了LDAPS协议时、才会显示此字段。<br><br>单击*浏览*并选择要上传的CA证书。这是用于对LDAP服务器进行身份验证的可信证书或证书链。 | 绑定帐户(可选) |
| 输入一个只读用户帐户、用于对LDAP服务器进行搜索查询以及在组中进行搜索。以LDAP类型格式输入帐户名称。例如、如果绑定用户名为"bindAcct"、则可以输入一个值、例如`cn=bindAcct、cn=users、DC=cpoc、DC=local`。 | 绑定密码(可选) |

| 正在设置 ... | Description |
| --- | --- |
| 输入绑定帐户时会显示此字段。<br><br>输入绑定帐户的密码。 | 添加前测试服务器连接 |
| 如果要确保系统可以与您输入的LDAP服务器配置进行通信、请选中此复选框。单击对话框底部的*添加*后、将进行测试。<br><br>如果选中此复选框且测试失败、则不会添加配置。您必须解决此错误或取消选中此复选框、才能跳过测试并添加配置。 | 权限设置 |
| 搜索基础DN | 输入LDAP环境以搜索用户、通常形式为`CN=Users、DC=cOPC、DC=local`。 |
| username属性 | 输入绑定到用户ID的属性以进行身份验证。例如：`sAMAccountName`。 |
| 组属性 | 输入用户上的组属性列表、用于组到角色映射。例如：`memberOf`、`managedObjects`。 |

4. 单击*角色映射*选项卡。
5. 将LDAP组分配给预定义角色。一个组可以分配多个角色。

示例 **2.** 字段详细信息

| 正在设置 … | **Description** |
| --- | --- |
| 映射 | 组DN |
| 为要映射的LDAP用户组指定组可分辨名称(DN)。支持正则表达式。如果这些特殊正则表达式字符不属于正则表达式模式、则必须使用反斜杠(\)进行转义：\.[] {} ()<>*+-=!?^$\ | 角色 |

包括管理员在内的所有用户都需要"监控"角色。

6. 如果需要、请单击*添加另一个映射*以输入更多组到角色的映射。
7. 完成映射后、单击*添加*。

   系统将执行验证、以确保存储阵列和LDAP服务器可以进行通信。如果显示错误消息、请检查在对话框中输入的凭据、并根据需要重新输入信息。

# 编辑目录服务器设置和角色映射

## 如果您之前在Access Management中配置了目录服务器、则可以随时更改其设置。设置包括服务器连接信息和组到角色映射。

开始之前

- 您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。
- 必须定义目录服务器。

步骤

1. 选择*访问管理*。
2. 选择*目录服务*选项卡。
3. 如果定义了多个服务器、请从表中选择要编辑的服务器。
4. 选择*查看/编辑设置*。

   此时将打开目录服务器设置对话框。

5. 在*服务器设置*选项卡中、更改所需设置。

示例 **3.** 字段详细信息

| 正在设置 … | **Description** |
| --- | --- |
| 配置设置 | 域 |
| LDAP服务器的域名。对于多个域、请在逗号分隔列表中输入域。域名用于登录(*username @domain*)以指定要对其进行身份验证的目录服务器。 | 服务器URL |
| 用于访问LDAP服务器的URL、格式为`ldap：//主机：端口`。 | 绑定帐户(可选) |
| 用于对LDAP服务器进行搜索查询以及在组内进行搜索的只读用户帐户。 | 绑定密码(可选) |
| 绑定帐户的密码。(输入绑定帐户时会显示此字段。) | 保存前测试服务器连接 |
| 检查系统是否可以与LDAP服务器配置进行通信。单击*保存*后会进行测试。如果选中此复选框且测试失败、则不会更改配置。您必须解决此错误或清除此复选框、才能跳过测试并重新编辑配置。 | 权限设置 |
| 搜索基础DN | 用于搜索用户的LDAP环境、通常采用`CN=Users、DC=cOPC、DC=local`的形式。 |
| username属性 | 绑定到用户ID进行身份验证的属性。例如：`sAMAccountName`。 |
| 组属性 | 用户上的组属性列表、用于组到角色映射。例如：`memberOf`、`managedObjects`。 |

6. 在*角色映射*选项卡中、更改所需的映射。

示例 **4.** 字段详细信息

| 正在设置 ... | Description |
| --- | --- |
| 映射 | 组DN |
| 要映射的LDAP用户组的域名。支持正则表达式。如果这些特殊正则表达式字符不属于正则表达式模式、则必须使用反斜杠(\)进行转义：<br><br>\.[] {} ()<>*+-=！？^$ | |
| 角色 | 要映射到组DN的角色。您必须单独为此组选择要包含的每个角色。要登录到SANtricity Unified Manager、需要将监控角色与其他角色结合使用。这些角色包括：<br><br>• 存储管理—对阵列上的存储对象具有完全读/写访问权限、但无法访问安全配置。<br>• 安全管理—访问访问管理和证书管理中的安全配置。<br>• 支持管理—访问存储阵列上的所有硬件资源、故障数据和MEL事件。无法访问存储对象或安全配置。<br>• 监控—对所有存储对象的只读访问、但无法访问安全配置。 |

包括管理员在内的所有用户都需要"监控"角色。

7. 如果需要、请单击*添加另一个映射*以输入更多组到角色的映射。
8. 单击 * 保存 * 。

完成此任务后、所有活动用户会话都将终止。仅会保留当前用户会话。

# 删除目录服务器

## 要中断目录服务器与Web服务代理之间的连接、您可以从"访问管理"页面中删除服务器信息。如果您配置了新服务器、然后要删除旧服务器、则可能需要执行此任务。

您必须使用包含安全管理员权限的用户配置文件登录。否则、不会显示访问管理功能。

完成此任务后、所有活动用户会话都将终止。仅会保留当前用户会话。

步骤

1. 选择*访问管理*。
2. 选择*目录服务*选项卡。

3. 从列表中、选择要删除的目录服务器。
4. 单击 * 删除 * 。

   此时将打开删除目录服务器对话框。

5. 在字段中键入`remove`、然后单击*删除*。

   此时将删除目录服务器配置设置、权限设置和角色映射。用户无法再使用此服务器的凭据登录。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。