# 管理者 API メソッド

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-123/api/reference_element_api_addclusteradmin.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

管理者 API メソッド . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . 1
AddClusterAdmin . . . 1
GetCurrentClusterAdmin . . . 3
GetLoginBanner . . . 4
ListClusterAdmins . . . 6
ModifyClusterAdmin . . . 9
RemoveClusterAdmin . . . 10
SetLoginBanner . . . 11

# 管理者 API メソッド

管理者 API メソッドを使用すると、ストレージクラスタ管理者の作成、変更、表示、削除、およびストレージクラスタにアクセスするクラスタ管理者のアクセスレベルや権限の割り当てができます。

- AddClusterAdmin
- GetCurrentClusterAdmin
- GetLoginBanner
- ListClusterAdmins
- ModifyClusterAdmin
- RemoveClusterAdmin
- SetLoginBanner

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

## AddClusterAdmin

AddClusterAdmin メソッドを使用して、新しいクラスタ管理者アカウントを追加できます。クラスタ管理者は、 API および管理ツールを使用してクラスタを管理できます。クラスタ管理者アカウントは標準のテナントアカウントと完全に別のもので、関連性はありません。

各クラスタ管理者が使用できる API を限定できます。異なるユーザやアプリケーションに対しては、複数のクラスタ管理者アカウントを使用する必要があります。ベストプラクティスとして、各クラスタ管理者に必要な最小限の権限を付与することを推奨します。そうすることで、クレデンシャルの侵害が発生した場合の影響を軽減できます。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| にアクセスします | クラスタ管理者が使用できるメソッドを制御します。 | 文字列の配列 | なし | はい。 |

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| アクセトゥーラ | エンドユーザライセンス契約に同意します。システムにクラスタ管理者アカウントを追加するには、true に設定します。省略するか false に設定すると、メソッド呼び出しは失敗します。 | ブール値 | なし | はい。 |
| 属性（ Attributes ） | JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。 | JSON オブジェクト | なし | いいえ |
| パスワード | このクラスタ管理者の認証に使用するパスワード。 | 文字列 | なし | はい。 |
| ユーザ名 | このクラスタ管理者の一意のユーザ名。1~1024 文字で指定する必要があります。 | 文字列 | なし | はい。 |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| clusterAdminID | 新たに作成されたクラスタ管理者の ID 。 | 整数 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "AddClusterAdmin",
  "params": {
    "username": "joeadmin",
    "password": "68!5Aru268)$",
    "attributes": {},
    "acceptEula": true,
    "access": ["volumes", "reporting", "read"]
  },
  "id": 1
}
```

### 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id":1,
  "result" : {
    "clusterAdminID": 2
   }
}
```

### 新規導入バージョン

9.6

### 詳細については、こちらをご覧ください

Access Control の略

## GetCurrentClusterAdmin

GetCurrentClusterAdmin メソッドを使用すると、現在のプライマリクラスタ管理者の情報を返すことができますプライマリクラスタ管理者は、クラスタの作成時に作成されます。

### パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

### 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| クラスタ管理者 | クラスタ管理者に関する情報。 | クラスタ管理者 |

### 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
"method": "GetCurrentClusterAdmin",
"id" : 1
}
```

### 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
"id": 1,
"result": {
    "clusterAdmin":
        "access": [
           "administrator"
        ],
         "attributes": null,
         "authMethod": "Cluster"
         "clusterAdminID": 1,
         "username": "admin"
      }
   }
}
```

### 新規導入バージョン

10.0

## GetLoginBanner

「 GetLoginBanner 」メソッドを使用すると、ユーザが Element Web インターフェイスにログインしたときに表示される現在アクティブな利用条件バナーを取得できます。

## パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| バナー | 利用条件バナーの現在のテキスト。この値には、バナーが無効になっている場合でもテキストが含まれます。 | 文字列 |
| 有効 | 利用条件バナーのステータス。有効な値は次のとおり<br>• true ： Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されます。<br>• false ： Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されません。 | ブール値 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "id": 3411,
  "method": "GetLoginBanner",
  "params": {}
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 3411,
  "result": {
    "loginBanner": {
      "banner": "Welcome to NetApp!",
      "enabled": false
    }
  }
}
```

### 新規導入バージョン

10.0

## ListClusterAdmins

「 ListClusterAdmins 」メソッドを使用すると、クラスタのすべてのクラスタ管理者のリストを取得できます。

権限レベルが異なる複数のクラスタ管理者アカウントが存在できます。プライマリクラスタ管理者はシステムに 1 人しか存在できません。プライマリクラスタ管理者は、クラスタの作成時に作成された管理者です。LDAP 管理者は、クラスタに LDAP システムを設定するときに作成することもできます。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| ショー非表示 | SNMP 管理者などの非表示のクラスタ管理者ユーザを表示します。 | ブール値 | なし | いいえ |

### 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| clusterAdmin の権限が必要です | クラスタに存在するすべてのクラスタおよび LDAP 管理者に関する情報。 | クラスタ管理者 配列 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ListClusterAdmins",
   "params": {},
    "showHidden": true
   "id" : 1
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
"id":1,
"result":{
  "clusterAdmins":[
     {
       "access":[
           "administrator"
       ],
       "attributes":null,
       "authMethod":"Cluster",
       "clusterAdminID":1,
       "username":"admin"
   },
   {
       "access":[
           "read",
           "administrator"
       ],
       "attributes":{
       },
       "authMethod":"Ldap",
       "clusterAdminID":7,
       "username":"john.smith"
   },
   {
       "access":[
           "read",
           "administrator"
       ],
       "attributes":{},
       "authMethod":"Ldap",
       "clusterAdminID":6,
       "username":"cn=admin1
jones,ou=ptusers,c=prodtest,dc=solidfire,dc=net"
       }
     ]
   }
}
```


## 新規導入バージョン

9.6

# ModifyClusterAdmin

「 ModyClusterAdmin 」メソッドを使用して、クラスタ管理者、 LDAP クラスタ管理者、またはサードパーティのアイデンティティプロバイダ（ IdP ）クラスタ管理者の設定を変更できます。管理者のクラスタ管理者アカウントのアクセス権を変更することはできません。

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| にアクセスします | このクラスタ管理者が使用できるメソッドを制御します。 | 文字列の配列 | なし | いいえ |
| 属性（ Attributes ） | JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。 | JSON オブジェクト | なし | いいえ |
| clusterAdminID | 変更するクラスタ管理者、 LDAP クラスタ管理者、または IdP クラスタ管理者の ClusterAdminID 。 | 整数 | なし | はい。 |
| パスワード | このクラスタ管理者の認証に使用するパスワード。このパラメータは、 LDAP または IdP のクラスタ管理者には適用されません。 | 文字列 | なし | いいえ |

## 戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ModifyClusterAdmin",
   "params": {
     "clusterAdminID"  : 2,
     "password"   : "7925Brc429a"
   },
   "id" : 1
}
```

### 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
 "id" : 1
 "result" : { }
}
```

### 新規導入バージョン

9.6

### 詳細については、こちらをご覧ください

Access Control の略

## RemoveClusterAdmin

RemoveClusterAdmin メソッドを使用すると、クラスタ管理者、 LDAP クラスタ管理者、またはサードパーティの Identity Provider （ IdP ；アイデンティティプロバイダ）クラスタ管理者を削除できます。「 admin 」クラスタ管理者アカウントを削除することはできません。

### パラメータ

サードパーティのアイデンティティプロバイダ IdP に関連付けられた認証セッションを含む IdP クラスタ管理者を削除すると、それらのセッションはログアウトされるか、現在のセッションでアクセス権が失われる可能性があります。アクセス権が失われるかどうかは、削除した IdP クラスタ管理者が特定のユーザの SAML 属性に含まれる複数の IdP クラスタ管理者の 1 人に一致したかどうかによって異なります。残りの一致する IdP クラスタ管理者のセットを使用すると、アグリゲートのアクセス権が制限されます。それ以外のタイプのクラスタ管理者ユーザは、クラスタ管理者が削除されるとログアウトされます。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| clusterAdminID | 削除するクラスタ管理者の ClusterAdminID 。 | 整数 | なし | はい。 |

### 戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

### 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "RemoveClusterAdmin",
   "params": {
     "clusterAdminID"  : 2
   },
   "id" : 1
}
```

### 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
 "id" : 1
 "result" : { }
}
```

### 新規導入バージョン

9.6

## SetLoginBanner

「 setLoginBanner 」メソッドを使用すると、ユーザが Element Web インターフェイスにログインしたときに表示される利用条件バナーを設定できます。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| バナー | 利用条件バナーに表示するテキスト。最大文字数は 4 、 096 文字です。 | 文字列 | なし | いいえ |
| 有効 | 利用条件バナーのステータス。有効な値は次のとおり<br>• 「 true 」： Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されます。<br>• `false` ：利用条件バナーは、 Web インターフェイスのログイン時に表示されません。 | ブール値 | なし | いいえ |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| バナー | 利用条件バナーの現在のテキスト。この値には、バナーが無効になっている場合でもテキストが含まれます。 | 文字列 |
| 有効 | 利用条件バナーのステータス。有効な値は次のとおり<br>• true ： Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されます。<br>• false ： Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されません。 | ブール値 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "id": 3920,
  "method": "SetLoginBanner",
  "params": {
    "banner": "Welcome to NetApp!",
    "enabled": true
  }
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 3920,
  "result": {
    "loginBanner": {
      "banner": "Welcome to NetApp!",
      "enabled": true
    }
  }
}
```

## 新規導入バージョン

10.0

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.