# 管理员 API 方法

## Element Software

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/reference_element_api_addclusteradmin.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理员 API 方法 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 添加 ClusterAdmin . . . . . 1
- GetCurrentClusterAdmin . . . . . 3
- GetLoginBanner . . . . . 4
- ListClusterAdmins . . . . . 5
- ModifyClusterAdmin . . . . . 8
- RemoveClusterAdmin . . . . . 9
- SetLoginBanner . . . . . 10

# 管理员 API 方法

您可以使用管理员 API 方法创建，修改，查看和删除存储集群管理员，并为有权访问存储集群的管理员分配访问级别和特权。

- 添加 ClusterAdmin
- GetCurrentClusterAdmin
- GetLoginBanner
- ListClusterAdmins
- ModifyClusterAdmin
- RemoveClusterAdmin
- SetLoginBanner

## 了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## 添加 ClusterAdmin

您可以使用 `AddClusterAdmin` 方法添加新的集群管理员帐户。集群管理员可以通过 API 和管理工具管理集群。集群管理员是完全独立的，与标准租户帐户无关。

可以将每个集群管理员限制为 API 的一部分。您应该对不同的用户和应用程序使用多个集群管理员帐户。最佳做法是，为每个集群管理员授予所需的最低权限；这样可以减少凭据损坏的潜在影响。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 访问 | 控制集群管理员可以使用的方法。 | string array | 无 | 是的。 |
| 接受 Eula | 接受最终用户许可协议。设置为 true 可向系统添加集群管理员帐户。如果省略或设置为 false ，则方法调用将失败。 | boolean | 无 | 是的。 |
| 属性 | 名称 / 值对列表，采用 JSON 对象格式。 | JSON 对象 | 无 | 否 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| password | 用于对此集群管理员进行身份验证的密码。 | string | 无 | 是的。 |
| username | 此集群管理员的唯一用户名。长度必须介于 1 到 1024 个字符之间。 | string | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| clusterAdminID | 新创建的集群管理员的 ClusterAdminID 。 | 整型 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "AddClusterAdmin",
  "params": {
    "username": "joeadmin",
    "password": "68!5Aru268)$",
    "attributes": {},
    "acceptEula": true,
    "access": ["volumes", "reporting", "read"]
  },
  "id": 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id":1,
  "result" : {
    "clusterAdminID": 2
   }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

### 了解更多信息

访问控制

## GetCurrentClusterAdmin

您可以使用 `GetCurrentClusterAdmin` 方法返回当前主集群管理员的信息主集群管理员是在创建集群时创建的。

### Parameters

此方法没有输入参数。

### 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| clusterAdmin | 有关集群管理员的信息。 | clusterAdmin |

### 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
"method": "GetCurrentClusterAdmin",
"id" : 1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
"id": 1,
"result": {
    "clusterAdmin":
        "access": [
           "administrator"
        ],
         "attributes": null,
         "authMethod": "Cluster"
         "clusterAdminID": 1,
         "username": "admin"
      }
    }
}
```

### 自版本以来的新增功能

10.0

## GetLoginBanner

您可以使用 `GetLoginBanner` 方法获取用户在登录到 Element Web 界面时看到的当前活动使用条款横幅。

### Parameters

此方法没有输入参数。

### 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| 横幅 | " 使用条款 " 横幅的当前文本。即使禁用了横幅，此值也可以包含文本。 | string |
| enabled | " 使用条款 " 横幅的状态。可能值：<br>• true ： 登录 Web 界面时会显示 " 使用条款 " 横幅。<br>• false ： 登录 Web 界面时不显示 " 使用条款 " 横幅。 | boolean |

### 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 3411,
  "method": "GetLoginBanner",
  "params": {}
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 3411,
  "result": {
    "loginBanner": {
      "banner": "Welcome to NetApp!",
      "enabled": false
    }
  }
}
```

### 自版本以来的新增功能

10.0

# ListClusterAdmins

## 您可以使用 `ListClusterAdmins` 方法返回集群的所有集群管理员的列表。

可以有多个具有不同权限级别的集群管理员帐户。系统中只能有一个主集群管理员。主集群管理员是在创建集群时创建的管理员。在集群上设置 LDAP 系统时，也可以创建 LDAP 管理员。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| showHidden | 显示隐藏的集群管理员用户，例如 SNMP 管理员。 | boolean | 无 | 否 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| clusterAdmins | 有关集群中所有集群管理员和 LDAP 管理员的信息。 | clusterAdmin 数组 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ListClusterAdmins",
   "params": {},
    "showHidden": true
   "id" : 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
"id":1,
"result":{
  "clusterAdmins":[
     {
       "access":[
           "administrator"
       ],
       "attributes":null,
       "authMethod":"Cluster",
       "clusterAdminID":1,
       "username":"admin"
   },
   {
       "access":[
           "read",
           "administrator"
       ],
       "attributes":{
       },
       "authMethod":"Ldap",
       "clusterAdminID":7,
       "username":"john.smith"
   },
   {
       "access":[
           "read",
           "administrator"
       ],
       "attributes":{},
       "authMethod":"Ldap",
       "clusterAdminID":6,
       "username":"cn=admin1
jones,ou=ptusers,c=prodtest,dc=solidfire,dc=net"
       }
     ]
   }
}
```


## 自版本以来的新增功能

9.6

# ModifyClusterAdmin

您可以使用 `ModfyClusterAdmin` 方法更改集群管理员， LDAP 集群管理员或第三方身份提供程序（ IdP ）集群管理员的设置。您不能更改管理员集群管理员帐户的访问权限。

## Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 访问 | 控制此集群管理员可以使用的方法。 | string array | 无 | 否 |
| 属性 | 名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。 | JSON 对象 | 无 | 否 |
| clusterAdminID | 要修改的集群管理员， LDAP 集群管理员或 IdP 集群管理员的 ClusterAdminID 。 | 整型 | 无 | 是的。 |
| password | 用于对此集群管理员进行身份验证的密码。此参数不适用于 LDAP 或 IdP 集群管理员。 | string | 无 | 否 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "ModifyClusterAdmin",
   "params": {
     "clusterAdminID"  : 2,
     "password"   : "7925Brc429a"
   },
   "id" : 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
 "id" : 1
 "result" : { }
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

## 了解更多信息

访问控制

# RemoveClusterAdmin

您可以使用 `RemoveClusterAdmin` 方法删除集群管理员， LDAP 集群管理员或第三方身份提供程序（ IdP ）集群管理员。您不能删除 "admin" 集群管理员帐户。

## 参数

删除已通过身份验证的会话与第三方身份提供程序 IdP 关联的 IdP 集群管理员后，这些会话将注销或可能会在其当前会话中丢失访问权限。访问权限的丢失取决于已删除的 IdP 集群管理员是否与给定用户 SAML 属性中的多个 IdP 集群管理员之一匹配。其余一组匹配的 IdP 集群管理员会减少一组聚合访问权限。删除集群管理员后，其他集群管理员用户类型也会注销。

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| clusterAdminID | 要删除的集群管理员的 ClusterAdminID 。 | 整型 | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
   "method": "RemoveClusterAdmin",
   "params": {
     "clusterAdminID"  : 2
   },
   "id" : 1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
 "id" : 1
 "result" : { }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

## SetLoginBanner

您可以使用 `SetLoginBanner` 方法配置用户在登录到 Element Web 界面时看到的使用条款横幅。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 横幅 | 使用条款横幅的所需文本。允许的最大长度为 4， 096 个字符。 | string | 无 | 否 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| enabled | " 使用条款 " 横幅的状态。可能值：<br>• `true`： 登录 Web 界面时会显示使用条款横幅。<br>• `false`： 登录 Web 界面时不显示使用条款横幅。 | boolean | 无 | 否 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| 横幅 | " 使用条款 " 横幅的当前文本。即使禁用了横幅，此值也可以包含文本。 | string |
| enabled | " 使用条款 " 横幅的状态。可能值：<br>• true： 登录 Web 界面时会显示 " 使用条款 " 横幅。<br>• false： 登录 Web 界面时不显示 " 使用条款 " 横幅。 | boolean |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "id": 3920,
  "method": "SetLoginBanner",
  "params": {
    "banner": "Welcome to NetApp!",
    "enabled": true
  }
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 3920,
  "result": {
    "loginBanner": {
      "banner": "Welcome to NetApp!",
      "enabled": true
    }
  }
}
```

## 自版本以来的新增功能

10.0

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.