ファイルサービスを操作します

Keystone

NetApp
April 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_view_servers.html on April 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

概要 1
サーバを表示します 1
ファイルサーバを作成します 1
ファイルサーバを変更します 3
ファイルサーバを削除します 3
ファイル共有を表示します 4
ファイル共有を作成します 5
Snapshot からファイル共有を作成します 8
ファイル共有を変更する 9
ファイル共有を削除します 9
ファイル共有のアドホックスナップショットを作成します 10

概要

このセクションでは、ファイルサーバおよび NFS / CIFS ファイル共有の管理方法について説明します。ファイルサーバおよび共有に関する情報を表示したり、ファイルを作成、変更、削除したりできます。

サーバを表示します

サーバリストには、選択したテナントに属するファイルサーバが表示されます。リストを表示するには、メニューから [ファイルサービス]>[サーバー] を選択します。

リストには、各サーバに関する以下のような単純な情報が表示されます。

- サーバ名
- IP アドレス
- サブテナント
- ゾーン
- 動作状態
- 使用しているプロトコル（ NFS 、 CIFS ）
- CIFS サーバの名前（該当する場合）を指定します。

  リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

ファイルサーバを作成します

ファイルサーバはサブテナントに属し、ゾーン内に作成されます。サーバを作成する場合は、オプションで次の操作を実行できます。

- サーバのディザスタリカバリ DP を有効にします。NetApp Service Engine でのディザスタリカバリの仕組みについては、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- CIFS 対応にする。CIFS 対応のサーバの場合：
  - Active Directory ユーザ名、 Active Directory パスワード、ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名、および必要に応じて、 Active Directory の組織単位（ OU ）を指定します。
  - Active Directory のクレデンシャル（ Active Directory のユーザ名とパスワード）は、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限を持つユーザには必要です。
  - 次の図に示すように、 Active Directory OU 構造が階層化されている場合は、 OU を最下位レベルから最上位レベルに指定します。この例では 'Melbourne OU を指定するには 'CIFS_ou' を ""cifs_ou"" に設定します ou=Melbourne, ou=CIFS".

サーバを作成するには、次のものがあることを確認してください。

- サーバをホストするサブテナント。
- サーバが属するリージョンとゾーン。
- サブネットや IP アドレスなどのネットワークの詳細情報（オプション）。ネットワークに慣れていない場合は、 IT 部門に適切な値を確認してください。
- ファイルサーバ上で非同期ディザスタリカバリを有効にするには、ディザスタリカバリゾーン（ファイルサーバのレプリケート先となるゾーン）を指定します。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. [サーバーの作成] をクリックします。
3. Create Server ページで、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
サブテナント	リストからサブテナントを選択します。
地域	サーバーが存在する領域を選択します。
ゾーン	サーバが配置されるゾーンを選択します。
名前	サーバ名を入力します。
サブネット	リストから事前定義されたサブネットを選択します。
IP アドレス	（任意） IP アドレスを指定します。指定しない場合は、使用可能な次の IP アドレスがサーバに割り当てられます。

4. サービスを選択します。

   NFS はデフォルトでは有効になっています。使用中の NFS プロトコルが表示されます。

   CIFS 対応のファイルサーバを作成する場合は、次の手順を実行します。

   a. CIFS 対応のボタンを切り替えて、 CIFS 関連のフィールドを表示します。
   b. Active Directory ユーザ名、 Active Directory パスワード、ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名、および、 必要に応じて、 Active Directory の組織単位。Active Directory のクレデンシャルは、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限があるユーザのものである必要があります。

5. このファイルサーバ上で非同期ディザスタリカバリ DP を有効にするには、次の手順を実行

   a. [Asynchronous Disaster Recovery] ボタンを切り替えて有効にします。
   b. ディザスタリカバリのリージョンとゾーンを選択します。

c. ディザスタリカバリのレプリケーションスケジュールを選択します。

6. 同期ディザスタリカバリ DP が有効になっている場合は、同期ディザスタリカバリトグルが有効になり、無効にすることはできません。
7. [作成（ Create ）] をクリックします。これにより、サーバを作成するジョブが作成されます。

Create Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、サーバーリストでサーバーのステータスを確認します。

ファイルサーバを変更します

既存のサーバには、次の変更を加えることができます。

1. サーバ名を変更します
2. サーバを CIFS 対応にし、 Active Directory のユーザ名とパスワード、 Active Directory ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名（オプション）、および Active Directory の組織単位を指定します。Active Directory のクレデンシャルは、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限があるユーザのものである必要があります。
3. サーバをレプリケートするリージョンまたはゾーンを指定して、非同期ディザスタリカバリ DP を有効にします。

> 非同期ディザスタリカバリがすでに有効になっている場合は、無効にすることはできません。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. リスト内のサーバを探し、そのサーバの [Edit] アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。を参照してください "ファイルサーバを作成します" を参照してください。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。これにより、サーバを変更するジョブが作成されます。

Modify Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、サーバーリストでサーバーのステータスを確認します。

ファイルサーバを削除します

- 注意： * ファイルサーバを削除すると、次の項目も削除されます。
- ファイルサーバに関連付けられているすべてのバックアップ
- ファイルサーバに関連付けられた災害復旧複製コピーサーバの削除を元に戻すことはできません。

ファイルサーバを削除するには、先にサーバ上の共有をすべて削除する必要があります。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. リスト内でサーバーを見つけ、そのサーバーの [削除] アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. [削除の確認] ダイアログボックスで、ファイルサーバ名を入力して、ファイルサーバを削除することを確認します。

4. [* 確認 *] をクリックします。サーバを削除するジョブが作成されます。

完了後

- CIFS 対応のファイルサーバを削除しても、 Active Directory コンピュータオブジェクトは削除されません。Active Directory 管理者に、削除したファイルサーバのコンピュータオブジェクトを手動で Active Directory から削除するよう依頼します。
- Delete Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
  - ジョブが完了したら、サーバーがサーバーリストから削除されていることを確認します。

ファイル共有を表示します

- Shares * リストに、選択したテナントに属するファイル共有が表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Shares * を選択します。

既存の環境にすでに含まれていて、 NetApp Service Engine で設定されている Storage VM に属するファイル共有は、この画面でも確認でき、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスの一部として管理できます。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたファイル共有は定期的にインポートされ、該当するステータスコードがこのページに表示されます。

インポートしたファイル共有が NetApp Service Engine の許容可能な標準規格に準拠している場合、共有を動作可能にするために必要なすべてのパラメータが使用可能になります。インポートされたファイル共有は「 Operational 」ステータスで NetApp Service Engine から直接管理できます。ただし、一部の共有は NetApp Service Engine 上の既存の共有と同じ標準に含まれていない場合があります。インポート後、これらのファイル共有は「 Imported 」または「 Non-Standard 」ステータスで分類されます。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "オブジェクトの状態"

共有リストには、各共有に関する簡単な情報が表示されます。リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

- 共有名
- サーバが配置されているサーバ
- 共有パス
- CIFS 共有パス（ DNS との統合による CIFS 共有のマウントに使用）
- サブテナント
- そのゾーンが存在します
- サービスレベル
- 動作状態（動作、更新、サポートへの連絡）
- 作成日

ファイル共有を作成します

このセクションでは、共有の詳細を直接指定して新しい共有を作成する方法について説明します。既存の共有の Snapshot に基づいて新しい共有を作成する手順については、を参照してください "Snapshot から共有を作成します"。

作業を開始する前に

- 共有はファイルサーバ上に作成されます。新しいファイル共有を作成するには、ファイルサーバが存在し、動作状態である必要があります。
- CIFS または NFS ファイル共有を作成するには、それぞれのサービスに対してサーバを有効にする必要があります。マルチプロトコルのファイル共有の場合は、サーバが CIFS と NFS の両方のサービスをサポートしている必要があります。
- 共有の非同期ディザスタリカバリオプションを有効にするには、非同期ディザスタリカバリが有効になっているサーバ上に共有を作成する必要があります。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- 共有の同期ディザスタリカバリを有効にするには、 MetroCluster 対応のゾーンに共有を作成します。
- バックアップポリシーを定義して、スケジュールに従ってファイル共有のバックアップをキャプチャすることができます。詳細については、を参照してください "バックアップ"。
- Snapshot ポリシーを定義して、スケジュールに従ってファイル共有の Snapshot をキャプチャすることができます。詳細については、を参照してください "Snapshot"。

手順

1. [ファイルサービス] 、 [共有] の順にクリックします。

2. [共有の作成 *] をクリックします。
3. [共有の作成] ダイアログボックスで、 [新しい共有の作成] を選択します。



[共有の作成] ページが表示されます。

4. 共有タイプとして、 NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコルを選択します。このオプションは、サーバがサポートするサービスに基づいて有効になります。
5. 次のフィールドを設定します。

フィールド	説明
名前	共有名を入力します。
共有パス	ファイル共有のパスを入力します。CIFS 共有の場合、共有パスの末尾に $ 文字を追加すると、非表示の共有になります（ pathtomiddenshare$ など）。
地域	共有が含まれるリージョンを選択します。
ゾーン	共有のゾーンを選択します。
ファイルサーバ	共有をホストするファイルサーバを選択します。ファイルサーバのリストは、選択したリージョン、ゾーン、および共有タイプによって異なります。
セキュリティ形式	ファイル共有に適用できるセキュリティ形式を選択します。このリストは、選択した共有タイプに基づいて自動的に入力されます。

6. パフォーマンスサービスレベルを選択してください。選択したサービスレベルに基づいて、 IOPS とスループットの上限が表示されます。

> オプションを選択して、そのレベルのパフォーマンスの詳細（最大 / 想定 IOPS / スループット）を表示します。ニーズに最も適したサービスレベルを選択します。

7. ファイル共有の容量を指定します。

> 指定した容量によって消費済み容量がバーストになった場合（すでにバースト状態の場合はさらにバースト状態になっている場合）は、 NetApp Service Engine に警告が表示され、容量バーの色が変わります。容量チェックは、テナンシー内のすべてのサブスクリプションの総容量に対して実行されます。

8. 基盤となるファイルサーバで非同期ディザスタリカバリが有効になっている場合、新しい共有に対して非同期ディザスタリカバリレプリケーションが自動的に有効になります。非同期ディザスタリカバリレプリケーションから共有を除外する場合は、 [Asynchronous Disaster Recovery] ボタンを切り替えて無効にします。
9. MetroCluster が有効になっているゾーンに共有を作成している場合は、同期ディザスタリカバリボタンが自動的に有効になり、無効にすることはできません。共有は、同期ディザスタリカバリ切り替えの下のパネルに表示されているゾーンにレプリケートされます。
10. このファイル共有に Snapshot が必要な場合は、次の手順を実行します。
    a. Snapshot ポリシーを有効にするかどうかを切り替え、 Snapshot ポリシーのフィールドを表示します。
    b. Snapshot を作成するタイミングを指定します。
        - * 毎時。 * Snapshot を作成する分（時間）と保持する時間単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 毎日。 * Snapshot を保持する日単位 Snapshot の数（時間と分）を指定します。Snapshot を 1 日に作成する必要がある時間を複数指定する場合は、カンマで区切って指定できます。例： 5 、 10 、 15 、 など。
        - * 週単位 * Snapshot を作成するタイミング（曜日、時間、分）と保持する週単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 月次。 * Snapshot を作成するタイミング（日にち、時間、分）と保持する月単位 Snapshot の数を指定します。
11. このファイル共有のバックアップを有効にするには、次の手順を実行
    a. [バックアップポリシー] フィールドと [バックアップポリシー] フィールドを有効にするかどうかを切り替えます。
    b. バックアップゾーンを指定します。
    c. 保持するバックアップのタイプごとに、日単位、週単位、月単位の数を指定します。
12. NFS 共有またはマルチプロトコル共有の場合は、エクスポートポリシーを指定します。共有には複数のエクスポートポリシーを適用できます。このセクションは、 NFS 共有およびマルチプロトコル共有でのみ使用できます。
    a. ルールを適用するクライアントの IPv4 アドレス（サブネットマスクをビット数で表したもの）を追加します。
    b. 読み取りおよび書き込みアクセス、およびクライアントにルートアクセス（スーパーユーザ）があるかどうかを指定します。
13. CIFS （ SMB ）またはマルチプロトコルの共有の場合は、ユーザアクセスを制限するアクセス制御リスト（ ACL ）を指定します。このセクションは、 CIFS 共有とマルチプロトコル共有でのみ使用できます。
    a. ACL に追加する Active Directory （ AD ）設定に基づいて Windows ユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、そのユーザのドメインを「 <domain>\<username> 」形式で指定します。デフォルト値は「 everyone 」です。
    b. Windows 権限を指定します。デフォルト値は「フルコントロール」です。ユーザが 2 つのグループの一部である場合、権限の高いグループの権限がそのユーザのアクセスに適用されます。

ユーザまたはグループの名前は、標準の AD 形式に従う必要があります。入力したユーザまたはグループが ONTAP に設定されているユーザまたはユーザグループと一致しない場合は、ファイル共有が動作していても、 CIFS 処理中に ACL の検証が失敗します。

14. ファイル共有にタグ（キーと値のペア）を追加する場合は、「タグ」セクションでタグを指定します。
15. [作成（ Create ）] をクリックします。共有を作成するジョブが作成されます。

完了後

- CIFS タイプの共有の場合のみ：ホスト名で共有を使用できるようにするには、ドメイン管理者が CIFS サーバ名および IP アドレスを使用して DNS レコードを更新する必要があります。それ以外の場合、共有には IP アドレスを使用してのみアクセスできます。例：
  - DNS レコードが更新されたら、ホスト名または IP を使用して共有にアクセスします。例 "\\ ホスト名 \ 共有" または "\\ IP \ 共有"
  - DNS レコードを更新しない場合は、 IP アドレスを使用して共有にアクセスする必要があります "\\ IP \ 共有"
- 共有の作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
  - ジョブが完了したら、 [共有] リストで共有のステータスを確認します。

Snapshot からファイル共有を作成します

既存の Snapshot から新しいファイル共有を作成できます。Snapshot からクローニングされた新しいファイル共有には、 Snapshot の作成元のファイル共有と同じプロパティが含まれます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで * ファイルサービス * を選択し、 * 共有 * を選択します。
2. Create Share （共有の作成） * をクリックし、 * Clone from snapshot （スナップショットからのクローン） * を選択しますテナントのすべてのファイル共有が表示された * 共有の選択 * 画面が表示されます。ファイル共有は、リージョン、ゾーン、およびサブテナントでフィルタできます。動作状態の任意のファイル共有を選択できます。
3. 目的のファイル共有の横にあるチェックボックスをオンにし、 * Next * （次へ）をクリックします。Select Snapshot * （スナップショットの選択）画面が開き、ファイル共有のすべてのスナップショットが表示されます。

   選択したファイル共有の SnapCenter 環境に NetApp Service Engine 以外の場所に作成された Snapshot がある場合、それらの Snapshot がインポートされ、選択した Snapshot のリストに表示されます。インポートされたこれらの Snapshot を選択し、そこから新しいファイル共有のクローンを作成できます。

   特定の Snapshot を検索するか、スケジュールタイプを選択して Snapshot をフィルタリングできます。

4. クローンを作成するスナップショットの横にあるチェックボックスをオンにし、 * 次へ * をクリックします。新しいファイル共有には、選択した Snapshot のプロパティが継承されます。

5. 名前 * と * 共有パス * を追加します。サービスレベル * の割り当てなどの他の設定を更新し、 [*Create] をクリックします。

完了後

- CIFS タイプの共有の場合のみ：ホスト名で共有を使用できるようにするには、ドメイン管理者が DNS レコードを CIFS サーバ名および IP アドレスで更新する必要があります。それ以外の場合、共有には IP アドレスを使用してのみアクセスできます。例：
  - DNS レコードが更新されたら、ホスト名または IP を使用して共有にアクセスします。例 "\\ ホスト名 \ 共有" または "\\ IP \ 共有"
  - DNS レコードを更新しない場合は、 IP アドレスを使用して共有にアクセスする必要があります "\\ IP \ 共有"
- * 共有の作成 * は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
  - ジョブが完了したら、共有リスト * で共有のステータスを確認します。

ファイル共有を変更する

共有名、共有の種類（ CIFS 、 NFS 、マルチプロトコル）、サービスレベル、容量、Snapshot ポリシー、エクスポートポリシー、アクセス制御リスト（ ACL ）、およびタグ

> この方法を使用すると、可能な場合は共有を別のパフォーマンスレベルに移動できます。共有タイプを変更できるのは、サーバがそれぞれのサービスをサポートしている場合のみです。

ファイル共有が動作状態である必要があります。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "ディスクを表示します" および "オブジェクトの状態"

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を探し、その共有の編集アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。フィールドの説明については、を参照してください "新しいファイル共有を作成します"。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。共有を変更するジョブが作成されます。

Modify share は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、 [共有] リストで共有のステータスを確認します。

ファイル共有を削除します

このセクションでは、ファイル共有を削除する方法について説明します。

- 注意 :*
- 共有の削除を元に戻すことはできません。削除したデータはリカバリできません。
- プライマリファイル共有を削除すると、関連付けられているすべてのバックアップが削除されます

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を選択し、その共有の削除アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、ファイル共有名を入力して、ファイル共有を削除することを確認します。



4. [* 確認 *] をクリックします。共有を削除するジョブが作成されます。

共有の削除は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、共有リストから共有が削除されていることを確認します。

ファイル共有のアドホックスナップショットを作成します

このセクションでは、ファイル共有のアドホックスナップショットを作成する方法について説明します。

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を選択し、その共有の Snapshot アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。
3. スナップショットの作成ダイアログで ' スナップショットの名前を入力し ' * 作成 * をクリックします

Snapshot が使用可能になるまでに数分かかることがあります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.