使用檔案服務
Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_view_servers.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

總覽 1
檢視伺服器 1
建立檔案伺服器 1
修改檔案伺服器 3
刪除檔案伺服器 3
檢視檔案共用 4
建立檔案共用區 5
從 Snapshot 建立檔案共用區 7
修改檔案共用區 8
刪除檔案共用區 8
建立檔案共用區的 adocad 快照 9

總覽

本節說明如何管理檔案伺服器和 NFS/CIFS 檔案共用。您可以檢視檔案伺服器的相關資訊、並加以共用、建立、修改及刪除。

檢視伺服器

「伺服器」清單會顯示屬於所選租戶的檔案伺服器。若要檢視清單、請從功能表中選取「檔案服務」 > 「伺服器」。

清單會顯示每個伺服器的簡單資訊、例如：

- 伺服器名稱
- IP 位址
- 子租戶
- 區域
- 作業狀態
- 使用中的傳輸協定（ NFS 、 CIFS ）
- CIFS 伺服器名稱（若相關）。

  如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立檔案伺服器

檔案伺服器屬於子租戶、並在區域內建立。建立伺服器時、您可以選擇：

- 為伺服器啟用災難恢復 DP 。如需 NetApp Service Engine 中災難恢復運作方式的詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 將其設定為啟用 CIFS 。若為採用 CIFS 的伺服器：
  - 您必須提供 Active Directory 使用者名稱、 Active Directory 密碼、網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱、以及 也可以選擇 Active Directory 組織單位（ OU ）。
  - Active Directory 認證（ Active Directory 使用者名稱和 Active Directory 密碼）必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
  - 當 Active Directory OU 結構為階層式時（如下圖所示）、請指定從最低層到最高層的 OU 。在此範例中、若要指定墨爾本 OU 、請將「 CIFs_ou 」設為「 CIFs_ou 」：「 Ou=Meltne, ou=CIFS 」

請確定您有下列項目來建立伺服器：

- 主控伺服器的子租戶。
- 伺服器所屬的區域和區域。
- 網路詳細資料、例如子網路和 IP 位址（選用）。如果您不熟悉網路、請洽詢 IT 部門以瞭解適當的值。
- 若要在檔案伺服器上啟用非同步災難恢復、即災難恢復區域（檔案伺服器將複寫到的區域）。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 按一下「 * 建立伺服器 * 」。
3. 在「 Create Server （建立伺服器）」頁面上、完成下列欄位：

欄位	說明
子租戶	從清單中選取子租戶。
區域	選取伺服器所在的區域。
區域	選取伺服器所在的區域。
名稱	輸入伺服器名稱。
子網路	從清單中選取任何預先定義的子網路。
IP 位址	（選用）指定 IP 位址。如果未指定、伺服器將會獲得下一個可用的 IP 位址。

4. 選取服務：

   NFS 預設為啟用。此時會顯示使用中的 NFS 傳輸協定。

   如果要建立啟用 CIFS 的檔案伺服器：

   a. 切換啟用 CIFS 的按鈕以檢視 CIFS 相關欄位。
   b. 填寫 Active Directory 使用者名稱、 Active Directory 密碼、網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱及 也可以選擇 Active Directory 組織單位。Active Directory 認證必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
5. 若要在此檔案伺服器上啟用非同步災難恢復 DP ：
   a. 切換「非同步災難恢復」按鈕以啟用。
   b. 選取災難恢復區域和區域。
   c. 選取災難恢復複寫排程。
6. 如果啟用同步災難恢復 DP 、同步災難恢復切換就會啟用且無法停用。
7. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立伺服器。

建立伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器清單中的伺服器狀態。

修改檔案伺服器

您可以對現有伺服器進行下列變更：

1. 變更伺服器名稱
2. 啟用伺服器 CIFS 、並指定 Active Directory 使用者名稱和密碼、 Active Directory 網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱、以及 Active Directory 組織單位（選用）。Active Directory 認證必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
3. 指定要將伺服器複寫到的區域或區域、以啟用非同步災難恢復 DP 。

> 如果已啟用非同步災難恢復、則無法停用。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 在清單中找到伺服器、然後按一下該伺服器的「 Edit （編輯）」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；請參閱 "建立檔案伺服器" 以取得欄位說明。
4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改伺服器。

修改伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查伺服器清單中的伺服器狀態。

刪除檔案伺服器

- 注意： * 刪除檔案伺服器也會刪除下列項目：
- 與檔案伺服器相關的所有備份
- 所有與檔案伺服器相關的災難恢復複寫複本您無法復原刪除伺服器。

若要刪除檔案伺服器、您必須先刪除伺服器上存在的所有共用。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 在清單中找到伺服器、然後按一下該伺服器的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入檔案伺服器名稱以確認您要刪除檔案伺服器。

4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除伺服器。

完成後

- 刪除啟用 CIFS 的檔案伺服器時、 Active Directory 電腦物件仍會保留。要求 Active Directory 管理員手動從 Active Directory 中移除已刪除檔案伺服器的電腦物件。
- 刪除伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
  - 工作完成後、請確認伺服器已從伺服器清單中移除。

檢視檔案共用

「 * 共享區 * 」清單會顯示屬於所選租戶的檔案共用區。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > 共享 * 。

檔案共用區已是您現有環境的一部分、屬於 NetApp 服務引擎中設定的儲存 VM 、也可在此畫面上檢視、並作為 NetApp Keystone 您的《更新訂閱》（ Flex 訂閱）服務的一部分進行管理。在 NetApp 服務引擎以外配置的檔案共用會定期匯入、並以適當的狀態代碼列在此頁面上。

如果匯入的檔案共用符合 NetApp 服務引擎的可接受標準、也就是讓共用運作所需的所有參數、則會以「營運」狀態匯入、並可透過 NetApp 服務引擎直接管理。不過、部分共享區可能與 NetApp Service Engine 上現有的共享區不相同。匯入後、這些檔案共用會分類為「已匯入」或「非標準」狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "物件狀態"

共用清單會顯示每個共用區的簡單資訊。如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

- 共用名稱
- 所在伺服器
- 共用路徑

- CIFS 共用路徑（用於掛載 CIFS 共用與 DNS 整合）
- 所屬的子租戶
- 存在的區域
- 服務層級
- 作業狀態（作業、更新或聯絡支援）
- 建立日期

建立檔案共用區

本節說明如何直接指定共用詳細資料、以建立新的共用區。若要根據現有共享區的 Snapshot 建立新的共享區、請參閱 "從 Snapshot 建立共用"。

開始之前

- 在檔案伺服器上建立共用區。檔案伺服器必須存在且處於作業狀態、才能建立新的檔案共用區。
- 若要建立 CIFS 或 NFS 檔案共用、必須針對個別服務啟用伺服器。對於多傳輸協定檔案共用、伺服器應同時支援 CIFS 和 NFS 服務。
- 若要為共用區啟用非同步災難恢復選項、您必須在啟用非同步災難恢復的伺服器上建立共用區。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 若要為共用區啟用同步災難恢復、請在啟用 MetroCluster 的區域中建立共用區。
- 您可以定義備份原則、以便在排程的基礎上擷取檔案共用的備份。如需詳細資訊、請參閱 "備份"。
- 您可以定義 Snapshot 原則、以便在排程的基礎上擷取檔案共用的 Snapshot 快照。如需詳細資訊、請參閱 "快照"。

步驟

1. 請前往 * 檔案服務 > 共享區 * 。
2. 按一下「 * 建立共用 * 」。
3. 在 Create Share （建立共用）對話方塊中、選取 Create New Share （建立新共用）。



隨即顯示 Create Share （建立共用）頁面。

4. 選取共用類型： NFS 、 CIFS 或多重傳輸協定。這些選項會根據伺服器支援的服務而啟用。

5. 填寫下列欄位：

欄位	說明
名稱	輸入共用名稱。
共用路徑	輸入檔案共用的路徑。若為 CIFS 共用區、在共用路徑結尾新增 $ 字元將會使其成為隱藏的共用區（例如 pathtomyhiddenshare$ ）。
區域	選取共用所在的區域。
區域	選取共用區。
檔案伺服器	選取要裝載共用的檔案伺服器。檔案伺服器清單取決於所選的區域、區域和共用類型。
安全風格	選取適用於檔案共用區的安全樣式。此清單會根據選取的共用類型自動填入。

6. 選取效能服務層級。IOPS 和處理量限制會根據所選的服務層級來顯示。

> 選取選項以檢視該層級的效能詳細資料（以尖峰 / 預期 IOPS / 處理量為準）。選擇最符合您需求的服務層級。

7. 指定檔案共用區的容量。

> 如果指定的容量將耗用的容量置於突發中（如果容量已在暴增中、則 NetApp Service Engine 會顯示警告、容量列會變更色彩。容量檢查是根據租賃中所有訂閱的總容量來執行。

8. 如果在基礎檔案伺服器上啟用非同步災難恢復、則會自動為新共用區啟用非同步災難恢復複寫。如果您想要將共用區排除在非同步災難恢復複寫之外、請切換「非同步災難恢復」按鈕、使其停用。
9. 如果共享區是在啟用 MetroCluster 的區域中建立、同步災難恢復按鈕會自動啟用、而且無法停用。共用區將複寫至同步災難恢復切換下方面板中顯示的區域。
10. 如果此檔案共用區需要 Snapshot ：
    a. 切換以啟用 Snapshot 原則並檢視 Snapshot 原則欄位。
    b. 指定何時建立 Snapshot ：
        - * 每小時。 * 指定要拍攝 Snapshot 的分鐘（小時）和要保留的每小時 Snapshot 數。
        - * 每日。 * 指定何時（小時和分鐘）拍攝 Snapshot 的每日 Snapshot 數量。如果您想要指定每天拍攝 Snapshot 的多小時、可以在以逗號分隔的清單中新增小時數值、例如 5 、 10 、 15 、 等等。
        - * 每週。 * 指定何時（一週中的哪一天、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每週要保留的 Snapshot 數量。
        - * 每月。 * 指定何時（每月、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每月要保留的 Snapshot 數量。
11. 若要啟用此檔案共用區的備份：
    a. 切換以啟用備份原則和備份原則欄位。
    b. 指定備份區域。
    c. 指定每種備份類型的保留數量：每日、每週及 / 或每月。

12. 對於 NFS 或多重傳輸協定共用、請指定匯出原則。您可以在共用上套用多個匯出原則。本節僅適用於 NFS 和多重傳輸協定共用。
    a. 新增套用規則之用戶端的 IPV4 位址（子網路遮罩以位元數表示）。
    b. 指定讀寫存取權、以及用戶端是否具有 root 存取權（超級使用者）。
13. 對於 CIFS （ SMB ）或多重傳輸協定共用、請指定用於限制使用者存取的存取控制清單（ ACL ）。本節僅適用於 CIFS 與多重傳輸協定共用。
    a. 根據 Active Directory （ AD ）設定、指定要新增至 ACL 的 Windows 使用者或群組。如果您指定使用者名稱、請以「 < 網域 >\ < 使用者名稱 >' 格式加入使用者的網域。預設值為「每個人」。
    b. 指定 Windows 權限。預設值為「完全控制」。如果使用者是兩個群組的一部分、則具有較高權限的群組權限會套用至使用者的存取權限。

> 使用者或群組名稱應遵循標準 AD 格式。如果輸入的使用者或群組與 ONTAP 在效能測試上設定的使用者或使用者群組不相符、即使檔案共用作業正常、 ACL 驗證也會在 CIFS 作業期間失敗。

14. 如果您要新增標記（金鑰值配對）至檔案共用區、請在「標記」區段中指定標記。
15. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立共用區。

完成後

- 僅限 CIFS 類型共用：若要讓共用區可供主機名稱使用、您的網域管理員必須以 CIFS 伺服器名稱和 IP 位址來更新 DNS 記錄。否則、只能透過 IP 位址存取共用區。例如：
  - 更新 DNS 記錄後、請使用主機名稱或 IP 來存取共用區：例如 "\hostname\share" 或 "\ip\share"
  - 在沒有更新 DNS 記錄的情況下、您必須使用 IP 位址來存取共享區、例如 "\ip\share"
- 建立共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。
  - 工作完成後、請檢查「共用」清單中的共享區狀態。

從 Snapshot 建立檔案共用區

您可以從現有的 Snapshot 建立新的檔案共用區。從 Snapshot 複製的新檔案共用具有與建立 Snapshot 的檔案共用相同的屬性。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * 檔案服務 * 、然後選取 * 共享 * 。
2. 按一下「 * 建立共用 * 」、然後選取「 * 從 Snapshot 複製 * 」。「 * 選取共用 * 」畫面會顯示租戶的所有檔案共用。您可以依區域、區域和子租戶篩選檔案共用。您可以選取任何處於作業狀態的檔案共用區。
3. 選取您要的檔案共用旁的核取方塊、然後按一下 * 下一步 * 。「選擇 Snapshot 」畫面會顯示檔案共用的所有 Snapshot 。

> 對於所選的檔案共用、如果 SnapCenter 您在 NetApp 服務引擎以外的環境中建立了一些 Snapshot 快照、您可以找到這些 Snapshot 已匯入並列出供您選擇。您可以選取這些匯入的 Snapshot 、然後從它們複製新的檔案共用。

您可以搜尋特定的 Snapshot 或選取排程類型來篩選 Snapshot 。

4. 選中要從中克隆的 Snapshot 旁邊的複選框，然後單擊 * Next* （下一步 * ）。新的檔案共用區會繼承所選 Snapshot 的內容。
5. 新增 * 名稱 * 和 * 共用路徑 * 。更新其他設定、例如指派 * 服務層級 * 、然後按一下 * 建立 * 。

完成後

- 僅限 CIFS 類型共用：若要讓共用區可供主機名稱使用、您的網域管理員應使用 CIFS 伺服器名稱和 IP 位址來更新 DNS 記錄。否則、只能透過 IP 位址存取共用區。例如：
  - 更新 DNS 記錄後、請使用主機名稱或 IP 來存取共用區：例如 "\hostname\share" 或 "\ip\share"
  - 如果沒有更新 DNS 記錄、您應該使用 IP 位址來存取共用區、例如 "\ip\share"
- * Create Share* 以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
  - 工作完成後、請檢查「 * 共享區 * 」清單中的共享區狀態。

修改檔案共用區

您可以變更共用名稱、共用類型（ CIFS 、 NFS 、多重傳輸協定）、服務層級、容量、Snapshot 原則、匯出原則、存取控制清單（ ACL ）和標記。

> 使用此方法、您可以將共用區移至不同的效能層級（若有）。只有在伺服器支援各自的服務時、才能變更共用類型。

檔案共用區必須處於作業狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "檢視磁碟" 和 "物件狀態"

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的「編輯」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；如需欄位說明、請參閱 "建立新的檔案共用區"。
4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改共用區。

修改共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查「共用」清單中的共享區狀態。

刪除檔案共用區

本節說明如何刪除檔案共用區。

- 注意： *
- 您無法復原刪除共用區。刪除之後、資料將無法恢復。

- 刪除主要檔案共用區將會刪除所有相關的備份

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入檔案共用名稱、以確認您要刪除檔案共用。



4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除共用區。

刪除共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請確認分享已從「共享區」清單中移除。

建立檔案共用區的 adocad 快照

本節說明如何建立檔案共用區的 adocad 快照。

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的 Snapshot 圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。
3. 在 Create Snapshot （創建快照）對話框中，輸入快照的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。

快照可能需要幾分鐘的時間才能使用。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。