追加の導入オプション

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/reference_cloud_mgr_reqs.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

追加の導入オプション 1
Cloud Manager ホストの要件 1
既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする 2
AWS Marketplace からの Cloud Manager の起動 4
Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する 5
Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入 7
Azure ドイツリージョンへの Cloud Manager のインストール 10

追加の導入オプション

Cloud Manager ホストの要件

独自のホストに Cloud Manager をインストールする場合は、オペレーティングシステムの要件、ポートの要件など、構成のサポートを確認する必要があります。

サポートされている **AWS EC2** インスタンスタイプ

t3.medium （推奨）、 t2.medium 、 m4.large

サポートされる **Azure VM** サイズ

A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）

サポートされているオペレーティングシステム

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3
- CentOS 7.4.
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

  Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。

  Cloud Manager は、これらのオペレーティングシステムの英語版でサポートされています。

ハイパーバイザー

認定済みのベアメタルハイパーバイザーまたはホスト型ハイパーバイザー CentOS または Red Hat Enterprise Linux を実行しますhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat ソリューション：「 Which hypervisors are certified to run Red Hat Enterprise Linux ？」"^]

CPU

2.27 GHz 以上（ 2 コア

RAM

4 GB

空きディスク容量

50 GB

アウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager をインストールする場合、および Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。エンドポイントのリストについては、を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

ポート

次のポートを使用できる必要があります。

- HTTP アクセスの場合は 80
- 443 ： HTTPS アクセス用
- 3306 （ Cloud Manager データベース用
- クラウドマネージャ API プロキシの場合は 8080

他のサービスがこれらのポートを使用している場合、 Cloud Manager のインストールは失敗します。

> ポート 3306 との競合が発生する可能性があります。MySQL の別のインスタンスがホストで実行されている場合、デフォルトではポート 3306 が使用されます。既存の MySQL インスタンスが使用するポートを変更する必要があります。

Cloud Manager のインストール時に、デフォルトの HTTP ポートと HTTPS ポートを変更できます。MySQL データベースのデフォルトポートは変更できません。HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

- セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
- Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

既存の **Linux** ホストに **Cloud Manager** をインストールする

Cloud Manager を導入する最も一般的な方法は、 Cloud Central またはクラウドプロバイダのマーケットプレイスから入手する方法です。ただし、自社ネットワークまたはクラウドにある既存の Linux ホストに Cloud Manager ソフトウェアをダウンロードしてインストールすることもできます。

作業を開始する前に

- Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。
- Cloud Manager インストーラは、インストールプロセス中に複数の URL にアクセスします。アウトバウンドインターネットアクセスがこれらのエンドポイントに許可されていることを確認する必要があります。を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

このタスクについて

- Cloud Manager のインストールにはルート権限は必要ありません。
- Cloud Manager は AWS コマンドラインツール（ AWSCLI ）をインストールして、ネットアップのサポートからのリカバリ手順を有効にします。

  AWSCLI のインストールに失敗したというメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視しても問題ありません。Cloud Manager は、ツールを使用せずに正常に運用できます。

- ネットアップサポートサイトで入手できるインストーラは、それよりも古いバージョンの場合があります。インストール後に新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Manager は自動的に更新されま

す。

手順

1. ネットワーク要件を確認します。
   - "Cloud Manager のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP for AWS のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP for Azure のネットワーク要件"
2. レビュー "Cloud Manager ホストの要件"。
3. からソフトウェアをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"をクリックし、 Linux ホストにコピーします。

   AWS の EC2 インスタンスに接続してファイルをコピーする方法については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Connecting to Your Linux Instance Using SSH"。

4. スクリプトを実行する権限を割り当てます。
   - 例 *

     ```
      chmod +x OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh
     ```
     . インストールスクリプトを実行します。

     ```
     ./OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh [silent] [proxy=ipaddress]
     [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
     ```

     silent 情報の入力を求めずにインストールを実行します。

     proxy _ は、 Cloud Manager ホストがプロキシサーバの背後にある場合に指定する必要があります。

     proxyport_ は、プロキシサーバのポートです。

     proxyUser は、ベーシック認証が必要な場合に、プロキシサーバのユーザ名です。

   _proxypwd_は 、指定したユーザー名のパスワードです。

5. silent パラメータを指定しなかった場合は、「 * Y * 」と入力してスクリプトを続行し、プロンプトが表示されたら HTTP ポートと HTTPS ポートを入力します。

   HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

   - セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
   - Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

     Cloud Manager がインストールされました。プロキシサーバを指定した場合、インストールの最後に Cloud Manager Service （ OCCM ）が 2 回再起動します。

6. Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   <a href="https://<em>ipaddress</em>:<em>port</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em>:<em>port</em></a>

   ipaddress _ には、 Cloud Manager ホストの設定に応じて、ローカルホスト、プライベート IP アドレス、またはパブリック IP アドレスを指定できます。たとえば、 Cloud Manager がパブリック IP アドレスのないパブリッククラウドにある場合は、 Cloud Manager ホストに接続されているホストからプライベート IP アドレスを入力する必要があります。

   デフォルトの HTTP （ 80 ）ポートまたは HTTPS （ 443 ）ポートを変更した場合は、 <em>port_is 必須です。たとえば、 HTTPS ポートが 8443 に変更された場合はと入力します <a href="https://_ipaddress</em>:8443" class="bare">https://_ipaddress</em>:8443</a>

7. NetApp Cloud Central アカウントにサインアップするか、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
8. サインアップまたはログインすると、 Cloud Manager によって、このシステムの管理者としてユーザアカウントが自動的に追加されます。
9. ログインしたら、この Cloud Manager システムの名前を入力します。

完了後

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を導入できるように、 AWS アカウントと Azure アカウントの権限を設定します。

- AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、 "AWS アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。
- Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入する場合は、 "Azure アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。

AWS Marketplace からの Cloud Manager の起動

を使用して、 AWS で Cloud Manager を起動することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 AWS Marketplace から起動できます。

> AWS Marketplace から Cloud Manager を起動しても、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されたままです。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

このタスクについて

以下の手順では、 EC2 コンソールからインスタンスを起動する方法について説明します。このコンソールでは、 IAM ロールを Cloud Manager インスタンスに関連付けることができます。これは、 1-Click オプションを使用しては実行できません。

手順

1. EC2 インスタンス用の IAM ポリシーとロールを作成します。
   a. 次のサイトから Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします。

      "NetApp OnCommand Cloud Manager ： AWS と Azure のポリシー"

b. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自のポリシーを作成します。

c. ロールタイプが Amazon EC2 の IAM ロールを作成し、前の手順で作成したポリシーをロールに付加します。

2. にアクセスします "AWS Marketplace の Cloud Manager のページ"。
3. [* Continue （続行）] をクリックします
4. Custom Launch タブで、お住まいの地域の * Launch with EC2 Console * をクリックして、次の項目を選択します。

a. リージョンの可用性に応じて、 t3.medium （推奨）、 t2.medium 、または m4.large インスタンスタイプを選択します。

b. 要件を満たす VPC 、サブネット、 IAM ロール、およびその他の設定オプションを選択します。

c. デフォルトのストレージオプションをそのまま使用します。

d. 必要に応じて、インスタンスのタグを入力します。

e. Cloud Manager インスタンスに必要な接続方法（ SSH 、 HTTP 、 HTTPS ）を指定します。

f. [* 起動 *] をクリックします。

結果

AWS は、指定した設定でソフトウェアを起動します。Cloud Manager インスタンスとソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

完了後

Web ブラウザにパブリック IP アドレスまたはプライベート IP アドレスを入力して Cloud Manager にログインし、セットアップウィザードを完了します。

Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する

を使用して Azure に Cloud Manager を導入することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 Azure Marketplace から導入することもできます。

Cloud Manager の導入手順については、を参照してください "Azure US Government リージョン" およびインチ "Azure ドイツ地域"。

> Azure Marketplace から Cloud Manager を導入した場合でも、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されます。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

Azure での Cloud Manager の導入

Cloud Manager をインストールしてセットアップし、それを使用して Azure の Cloud Volumes ONTAP を起動できるようにする必要があります。

手順

1. "Cloud Manager の Azure Marketplace ページにアクセスします。"。
2. [* Get it Now* (今すぐ取得)] をクリックし、 [* Continue * (続行)] をクリックします。

3. Azure ポータルで、 * Create * をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   VM を設定する際には、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワークセキュリティグループの場合、 Cloud Manager は、 SSH 、 HTTP 、および HTTPS を使用したインバウンド接続を必要とします。

     "Cloud Manager のセキュリティグループルールの詳細については、こちらをご覧ください"。

   - [* 管理] で、 [* オン *] を選択して、 Cloud Manager に対して * システム割り当ての管理 ID * を有効にします。

     この設定は重要です。管理対象の ID を使用すると、 Cloud Manager 仮想マシンはクレデンシャルを提供することなく Azure Active Directory に自身を識別できます。 "Azure リソース用の管理対象 ID の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. [* Review + create * （レビュー + 作成）] ページで選択内容を確認し、 [* Create * （作成）] をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

5. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   <a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

   ログインすると、 Cloud Manager によって、このシステムの管理者としてユーザアカウントが自動的に追加されます。

6. ログインしたら、 Cloud Manager システムの名前を入力します。

結果

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

Cloud Manager への Azure の権限の付与

Azure に Cloud Manager を導入した場合は、を有効にしておく必要があります "システムによって割り当てられた管理 ID"。ここで、必要な Azure 権限を付与する必要があります。そのためには、カスタムロールを作成してから、 1 つ以上のサブスクリプションの Cloud Manager 仮想マシンにそのロールを割り当てます。

手順

1. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

   a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

   b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

- 例 *

「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

- AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_for _Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

2. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

c. [* 追加 > 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

- OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

> OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

- 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
- Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
- Cloud Manager 仮想マシンを選択します。
- [保存（ Save ）] をクリックします。

d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

結果

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入

Cloud Manager を米国政府機関のリージョンで運用開始するには、まず Azure Government Marketplace から Cloud Manager を導入します。次に、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理するために Cloud Manager に必要な権限を指定します。

サポートされている Azure US Government リージョンのリストについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure US Government Marketplace からの Cloud Manager の導入

Cloud Manager は、 Azure US Government Marketplace のイメージとして提供されています。

手順

1. Azure US Government ポータルで OnCommand Cloud Manager を検索してください。
2. [* Create] をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   仮想マシンを構成するときは、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワーク・セキュリティー・グループには、「 * 詳細設定 * 」を選択するのが最適です。
     - Advanced * オプションを指定すると、 Cloud Manager に必要なインバウンドルールを含む新しいセキュリティグループが作成されます。Basic を選択した場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール" をクリックして必要なルールを選択してください。
3. 概要ページで選択内容を確認し、 * 作成 * をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

4. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   <a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

   ログインすると、 Cloud Manager によって、このシステムの管理者としてユーザアカウントが自動的に追加されます。

5. ログインしたら、 Cloud Manager システムの名前を入力します。

結果

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

管理対象 ID を使用した Cloud Manager への Azure 権限の付与

アクセス許可を設定する最も簡単な方法は、を有効にすることです "管理された ID" Cloud Manager 仮想マシンで、必要な権限を仮想マシンに割り当てます。必要に応じて、別の方法がになります "サービスプリンシパルを使用して Azure 権限を付与します"。

手順

1. Cloud Manager 仮想マシンで管理対象 ID を有効にします。
   a. Cloud Manager 仮想マシンに移動して、 * Identity * を選択します。
   b. [システム割り当て済み *] で、 [* オン *] をクリックし、 [* 保存 *] をクリックします。

2. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

   a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

   b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

      ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

      - 例 *

      「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

   c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

      次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

      - AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_for _Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

   これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

3. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

   a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

   b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

   c. [* 追加] をクリックし、 [* 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

      - OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

      > OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

      - 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
      - Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
      - 仮想マシンの名前を入力し、選択します。
      - [保存（ Save ）] をクリックします。

   d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

結果

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Azure ドイツリージョンへの Cloud Manager のインストール

Azure Marketplace は Azure Germany 地域ではご利用いただけません。そのため、Cloud Manager インストーラをネットアップのサポートサイトからダウンロードし、地域の既存の Linux ホストにインストールする必要があります。

手順

1. "Azure のネットワーク要件を確認します。"。
2. "Cloud Manager のホスト要件を確認します。"。
3. "Cloud Manager をダウンロードしてインストールします。"。
4. "サービスプリンシパルを使用して Cloud Manager に Azure 権限を付与します"。

完了後

Cloud Manager は、他の地域と同様に、 Azure Germany 地域に Cloud Volumes ONTAP を導入する準備が整いました。ただし、最初に追加のセットアップを実行することもできます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。