볼륨 보기에서 **NFS** 볼륨 프로비저닝

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm36/task_changing_volume_view.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼륨 보기에서 NFS 볼륨 프로비저닝 1
볼륨 보기로 변경합니다 1
NFS 볼륨 생성 및 마운트 1
NFS 볼륨 관리 4

볼륨 보기에서 NFS 볼륨 프로비저닝

볼륨 보기로 변경합니다

Cloud Manager에서는 두 가지 관리 뷰, 즉 하이브리드 클라우드에서 스토리지 시스템을 관리하는 Storage System View와 스토리지 시스템을 관리할 필요 없이 AWS에서 볼륨을 생성하는 Volume View를 제공합니다. 이러한 보기 사이를 전환할 수 있지만 단일 보기가 사용자의 요구를 충족해야 하므로 이러한 경우는 드뭅니다.

볼륨 보기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "볼륨 보기를 사용하여 스토리지 관리를 간소화했습니다".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 메뉴를 클릭한 다음 * 선택 항목 보기 * 를 클릭합니다.
2. 선택 항목 보기 페이지에서 * 스토리지 시스템 보기 * 를 선택한 다음 * 전환 * 을 클릭합니다.

결과

Cloud Manager가 볼륨 보기로 전환됩니다.

NFS 볼륨 생성 및 마운트

Cloud Manager를 사용하여 AWS 스토리지에서 엔터프라이즈급 기능을 제공하는 NFS 볼륨을 생성할 수 있습니다.

NFS 볼륨 생성 중

단일 AWS 인스턴스 또는 다른 인스턴스로 미러링되는 인스턴스에 연결된 볼륨을 생성하여 고가용성을 제공할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 * 새 볼륨 생성 * 을 클릭합니다.
2. 새 볼륨 생성 페이지에서 볼륨 유형을 선택합니다.

옵션을 선택합니다	설명
볼륨 생성	단일 AWS 인스턴스에 연결된 볼륨을 생성합니다.
HA 볼륨 생성	단일 AWS 인스턴스에 연결된 볼륨을 생성한 후 다른 인스턴스에 미러링하여 장애 발생 시 높은 가용성을 제공합니다. HA 볼륨에 필요한 인스턴스에 대한 추가 세부 정보를 보려면 정보 아이콘을 클릭합니다.

3. 볼륨 생성을 선택한 경우 첫 번째 볼륨에 대한 세부 정보를 지정한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.

   다음 표에서는 지침이 필요한 필드를 설명합니다.

필드에 입력합니다	설명
크기	볼륨의 최대 크기는 기존 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 용량에 따라 다릅니다. 볼륨에 씬 프로비저닝이 자동으로 활성화되어 현재 사용 가능한 물리적 스토리지보다 더 큰 볼륨을 생성할 수 있습니다. 스토리지 공간을 사전에 할당하는 대신 데이터가 기록될 때 각 볼륨에 공간이 할당됩니다.
AWS 디스크 유형	성능 및 비용 요구사항을 모두 충족하는 디스크를 선택해야 합니다. • 범용 SSD 디스크는 광범위한 워크로드에서 비용과 성능의 균형을 유지합니다. 성능은 IOPS 측면에서 정의됩니다. • 처리량 최적화된 HDD 디스크는 낮은 가격으로 빠르고 일관된 처리량을 필요로 하는 자주 액세스되는 워크로드에 적합합니다. • 콜드 HDD 디스크는 성능이 매우 낮기 때문에 백업 또는 자주 액세스하지 않는 데이터용으로 적합합니다. 처리량이 최적화된 HDD 디스크와 마찬가지로 성능은 처리량 측면에서 정의됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서:EBS 볼륨 유형".

다음 이미지는 작성된 볼륨 생성 페이지를 보여줍니다.



4. HA 볼륨 생성 을 선택한 경우 볼륨에 대한 세부 정보를 지정한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.

   다음 표에서는 지침이 필요한 필드를 설명합니다.

필드에 입력합니다	설명
크기	볼륨의 최대 크기는 기존 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 용량에 따라 다릅니다. 볼륨에 씬 프로비저닝이 자동으로 활성화되어 현재 사용 가능한 물리적 스토리지보다 더 큰 볼륨을 생성할 수 있습니다. 스토리지 공간을 사전에 할당하는 대신 데이터가 기록될 때 각 볼륨에 공간이 할당됩니다.

필드에 입력합니다	설명
AWS 디스크 유형	성능 및 비용 요구사항을 모두 충족하는 디스크를 선택해야 합니다. • 범용 SSD 디스크는 광범위한 워크로드에서 비용과 성능의 균형을 유지합니다. 성능은 IOPS 측면에서 정의됩니다. • 처리량 최적화된 HDD 디스크는 빠르고 일관된 처리량이 필요한 자주 액세스되는 워크로드에 적합합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서:EBS 볼륨 유형".
위치	3개의 서브넷이 포함된 VPC를 3개의 개별 가용성 영역에 선택해야 합니다.
노드 및 중재자	가능한 경우 Cloud Manager는 지원되는 최적의 구성이므로 각 인스턴스에 대해 별도의 가용성 영역을 선택합니다.
유동 IP	IP 주소는 해당 지역의 모든 VPC에 대한 CIDR 블록 외부에 있어야 합니다.
라우팅 테이블	둘 이상의 라우팅 테이블이 있는 경우 올바른 라우팅 테이블을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 일부 클라이언트가 HA 쌍에 액세스하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서: 경로 테이블".

다음 이미지는 노드 및 중재자 페이지를 보여 줍니다. 각 인스턴스는 별도의 가용성 영역에 있습니다.



결과

Cloud Manager에서 기존 시스템 또는 새 시스템에 볼륨을 생성합니다. 새 시스템이 필요한 경우 볼륨을 생성하는 데 약 25분이 걸릴 수 있습니다.

Linux 호스트에 볼륨 마운트

볼륨을 생성한 후에는 볼륨을 액세스할 수 있도록 호스트에 마운트해야 합니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 마운트 * 를 클릭합니다.
2. 복사 * 를 클릭합니다.
3. Linux 호스트에서 대상 디렉토리를 변경하여 복사된 텍스트를 수정한 다음 명령을 입력하여 볼륨을 마운트합니다.

NFS 볼륨 관리

NFS 볼륨을 클론 복제, 데이터 액세스 관리, 기본 디스크 유형 변경 등을 통해 관리할 수 있습니다.

볼륨 클론 복제

디스크 공간을 많이 사용하지 않고 데이터의 즉각적인 복사본이 필요한 경우 기존 볼륨의 클론을 생성할 수 있습니다.

이 작업에 대해

클론 복제된 볼륨은 메타데이터에 작은 양의 공간을 사용하고 데이터가 변경 또는 추가됨에 따라 추가 공간만 사용하므로 공간 효율적인 쓰기 가능한 특정 시점 복사본입니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 클론 * 을 클릭합니다.
2. 필요한 경우 클론 복제된 볼륨의 이름을 수정한 다음 * Clone * 을 클릭합니다.

결과

Cloud Manager에서 기존 볼륨의 클론인 새 볼륨을 생성합니다.

볼륨에 대한 데이터 액세스 관리

볼륨을 생성할 때 Cloud Manager를 사용하면 볼륨이 생성된 VPC의 모든 EC2 인스턴스에서 볼륨을 사용할 수 있습니다. 볼륨에 대한 데이터 액세스를 제한해야 하는 경우 이 기본값을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 볼륨 위에 마우스 커서를 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 액세스 관리 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨 액세스 목록을 수정한 다음 * Save * 를 클릭합니다.

볼륨의 기본 **AWS** 디스크를 변경합니다

볼륨이 스토리지를 제공하는 데 사용하는 기본 AWS 디스크를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 더 높은 성능이 필요한 경우 처리량 최적화 HDD에서 범용 SSD로 변경할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 디스크 변경 * 을 클릭합니다.
2. AWS 디스크 유형을 선택하고 * 변경 * 을 클릭합니다.

결과

Cloud Manager에서 볼륨을 선택한 디스크 유형을 사용하는 기존 Aggregate로 이동하거나 볼륨에 대한 새 Aggregate를 생성합니다.

AWS 리소스 보기 및 수정

새 볼륨을 생성할 때 Cloud Manager는 해당 볼륨에 필요한 AWS 인스턴스 및 EBS 스토리지를 할당합니다. 필요한 경우 AWS 인스턴스 및 EBS 스토리지에 대한 세부 정보를 보고, 인스턴스 유형을 변경하고, 인스턴스를 설정 및 해제할 수 있습니다.

단계

1. AWS 리소스 * 를 클릭합니다.

   AWS 인스턴스 목록이 표시됩니다. 인스턴스 유형, AWS 위치 및 인스턴스에 연결된 볼륨과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

2. 필요한 경우 상태 열 옆에 있는 메뉴 아이콘을 선택한 다음 사용 가능한 작업 중 하나를 선택합니다.



볼륨을 삭제하는 중입니다

더 이상 필요하지 않은 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨 삭제를 확인하려면 * Delete * (삭제 *)를 클릭합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.