配置存

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_provisioning_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

配置存□ 1
配置卷 1
在 HA 配置中的第二个□点上配置卷 3
□建聚合 3
配置 iSCSI LUN 3

配置存□

通□管理卷和聚合，□可以从 Cloud Manager □□的 Cloud Volumes ONTAP 系□配置其他 NFS 和 CIFS 存□。如果需要□建 iSCSI 存□器、□□从 System Manager □行此操作。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。



配置卷

如果□在□□ Cloud Volumes ONTAP 系□后需要更多存□，□可以从 Cloud Manager 配置新的 NFS 和 CIFS 卷。

如果要在 AWS 中使用 CIFS 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网□要求"。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要在其上配置卷的 Cloud Volumes ONTAP 系□的名称。
2. 在任何聚合或特定聚合上□建新卷：

Action	□□
□建新卷并□云管理器□□包含的聚合	□□ * 添加新卷 * 。
在特定聚合上□建新卷	a. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。 b. □□聚合的菜□。 c. □□ * □建卷 * 。

3. □入新卷的□□信息，然后□□ * □□ * 。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。

4. 如果□□□了 CIFS □□并且 CIFS 服□器尚未□置，□在□建 CIFS 服□器□□框中指定□服□器的□□信息，然后□□ * 保存并□□ * ：

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

5. 在 " 使用情况配置文件 " 、 " 磁□□型 " 和 " 分□策略 " □上、□□是否要□用存□效率功能、□□磁□□型以及□□ S3 分□策略（如果需要）。

   有□□助信息，□参□以下内容：

   - "了解卷使用情况配置文件"
   - "在 AWS 中估算系□□模"
   - "在 Azure 中估算系□□模"
   - "数据分□概述"

6. □□ * □行 * 。

Cloud Volumes ONTAP 配置卷。

如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。

如果要□卷□用配□、□必□使用系□管理器或 CLI 。配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 HA 配置中的第二个□点上配置卷

默□情况下， Cloud Manager 会在 HA 配置中的第一个□点上□建卷。如果需要双活□配置（□个□点都将数据提供□客□端）、□必□在第二个□点上□建聚合和卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后□建聚合。
4. □于主□点，□在 HA □中□□第二个□点。
5. Cloud Manager □建聚合后，□□□聚合，然后□□ * □建卷 * 。
6. □入新卷的□□信息，然后□□ * □建 * 。

如果需要，□可以在此聚合上□建其他卷。

> □于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA □，□必□使用卷所在□点的浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

□建聚合

□可以自己□建聚合或□ Cloud Manager 在□建卷□□□□行此操作。自行□建聚合的□□在于，□可以□□底□磁□大小，从而根据需要的容量或性能□聚合□行大小□整。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP □例的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后指定聚合的□□信息。

   有□磁□□型和磁□大小的□助，□参□ "□□配置"。

4. □□ * □行 * ，然后□□ * 批准和□□ * 。

配置 iSCSI LUN

如果要□建 iSCSI LUN 、□需要从 System Manager □建。

□始之前

- 必□在要□接到 LUN 的主机上安装和□置主机□用程序。
- 必□已从主机□□ iSCSI □□程序名称。□ LUN □建 igroup □需要提供此名称。
- 在 System Manager 中□建卷之前，必□□保具有具有足□空□的聚合。□需要在 Cloud Manager 中□建聚

合。有□□□信息，□参□ "□建聚合"。

□些□□介□了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

□□

1. "登□到系□管理器。"。
2. □□ * 存□ > LUN* 。
3. □□ * □建 * ，然后按照提示□建 LUN 。
4. 从主机□接到 LUN 。

   有□□明，□参□ "Host Utilities 文□" □用于□的操作系□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.