其他部署选项

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/reference_cloud_mgr_reqs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

其他部署选项 1
云管理器主机要求 1
在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager 2
从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager 4
从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 5
在美国 Azure 政府区域部署 Cloud Manager 7
在德国 Azure 地区安装 Cloud Manager 8

其他部署选项

云管理器主机要求

如果您在自己的主机上安装了 Cloud Manager 、则必须验证对配置的支持、包括操作系统要求、端口要求等。

支持的 **AWS EC2** 实例类型

T3.medium （建议）， T2.medium 和 M4.large

支持的 **Azure VM** 大小

A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）

支持的操作系统

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

  Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装 Cloud Manager 期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Cloud Manager 。

虚拟机管理程序

经过认证可运行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚拟机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "^]

CPU

具有两个内核的 2.27 GHz 或更高性能

RAM

4 GB

可用磁盘空间

50 GB

出站 **Internet** 访问

安装 Cloud Manager 和使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 时需要进行出站 Internet 访问。有关端点列表，请参见 "云管理器的网络要求"。

端口

以下端口必须可用：

- 80 用于 HTTP 访问
- 443 用于 HTTPS 访问
- 3306 表示云管理器数据库
- 8080 用于云管理器 API 代理

  如果其他服务正在使用这些端口、则安装 Cloud Manager 失败。

  > 端口 3306 可能存在冲突。如果 MySQL 的另一个实例在主机上运行，则默认情况下使用端口 3306 。您必须更改现有 MySQL 实例使用的端口。

  您可以在安装 Cloud Manager 时更改默认 HTTP 和 HTTPS 端口。您无法更改 MySQL 数据库的默认端口。如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、则必须确保用户可以从远程主机访问 Cloud Manager Web 控制台：

  - 修改安全组以允许通过端口进行入站连接。
  - 在输入 Cloud Manager Web 控制台的 URL 时指定端口。

在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager

最常见的 Cloud Manager 部署方式是从 Cloud Central 或云提供商的市场。但是，您可以选择在网络或云中的现有 Linux 主机上下载并安装 Cloud Manager 软件。

开始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装 Cloud Manager 期间访问存储库以更新所需的第三方软件。
- 在安装过程中， Cloud Manager 安装程序会访问多个 URL 。您必须确保允许这些端点进行出站 Internet 访问。请参见 "云管理器的网络要求"。

关于此任务

- 安装 Cloud Manager 不需要 root 权限。
- Cloud Manager 将安装 AWS 命令行工具（AWSCLI）以启用 NetApp 支持的恢复过程。

  如果您收到安装 AWSCLI 失败的消息，则可以安全地忽略该消息。如果没有这些工具、 Cloud Manager 可以成功运行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Cloud Manager 将自动更新自身。

步骤

1. 查看网络要求：
   - "云管理器的网络要求"
   - "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网络要求"

- "Cloud Volumes ONTAP for Azure 的网络要求"

2. 请查看 "云管理器主机要求"。
3. 从下载软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   有关在 AWS 中将文件连接和复制到 EC2 实例的帮助，请参见 "AWS 文档：使用 SSH 连接到 Linux 实例"。

4. 分配执行脚本的权限。

   - 示例 *

     ```
      chmod +x OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh
     . 运行安装脚本：
     ```

     ```
     ./OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh [silent] [proxy=ipaddress]
     [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
     ```

     silent 运行安装时不提示您提供信息。

     如果 Cloud Manager 主机位于代理服务器之后，则需要 *proxy* 。

     proxyport 是代理服务器的端口。

     proxyuser 是代理服务器的用户名，前提是需要进行基本身份验证。

   proxywd 是您指定的用户名的密码。

5. 除非指定了 silent 参数，否则请键入 * 。 Y* 继续执行脚本，然后在出现提示时输入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、则必须确保用户可以从远程主机访问 Cloud Manager Web 控制台：

   - 修改安全组以允许通过端口进行入站连接。
   - 在输入 Cloud Manager Web 控制台的 URL 时指定端口。

     现在已安装 Cloud Manager 。在安装结束时、如果指定了代理服务器、则 Cloud Manager Service (OCCM) 会重新启动两次。

6. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于 Cloud Manager 主机的配置。例如，如果云管理器位于公共云中而没有公共 IP 地址，则必须从连接到云管理器主机的主机中输入私有 IP 地址。

   如果更改了默认 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，则需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改为 8443 ，则应输入 https://*ipaddress*:8443[]

7. 注册 NetApp Cloud Central 帐户或登录（如果您已经拥有）。
8. 在您注册或登录时、 Cloud Manager 会自动将您的用户帐户添加为此系统的管理员。
9. 登录后，请为此 Cloud Manager 系统输入一个名称。

为 AWS 和 Azure 帐户设置权限，以便 Cloud Manager 可以部署 Cloud Volumes ONTAP：

- 如果要在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP， "设置 AWS 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- 如果要在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP， "设置 Azure 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。

从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager

最好使用在 AWS 中启动 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，您可以从 AWS Marketplace 启动它。

> 如果您从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有关集成的更多信息。"。

以下步骤介绍了如何从 EC2 控制台启动实例，因为控制台允许您将 IAM 角色附加到 Cloud Manager 实例。使用一键式选项无法实现这一点。

步骤

1. 为 EC2 实例创建 IAM 策略和角色：
   a. 从以下位置下载 Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp OnCommand Cloud Manager： AWS 和 Azure 策略"

   b. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。
   c. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并将您在上一步骤中创建的策略附加到该角色。
2. 转至 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 页面"。
3. 单击 * 继续 * 。
4. 在自定义启动选项卡上，单击您所在地区的 * 使用 EC2 控制台启动 * ，然后进行选择：
   a. 根据区域可用性，选择 T3.medium （建议）， T2.medium 或 M4.large 实例类型。
   b. 选择一个 VPC 、子网、 IAM 角色和其他符合您要求的配置选项。
   c. 保留默认存储选项。
   d. 如果需要，输入实例的标签。
   e. 为 Cloud Manager 实例指定所需的连接方法： SSH 、 HTTP 和 HTTPS 。
   f. 单击 * 启动 * 。

AWS 使用指定的设置启动软件。云管理器实例和软件应在大约五分钟内运行。

通过在 Web 浏览器中输入公用 IP 地址或私有 IP 地址登录到 Cloud Manager ，然后完成安装向导。

从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager

最好使用在 Azure 中部署 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，您可以从 Azure Marketplace 进行部署。

有关在中部署 Cloud Manager 的说明，请参见 "Azure 美国政府区域" 和中的 "Azure 德国地区"。

> 如果您从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有关集成的更多信息。"。

在 Azure 中部署 Cloud Manager

您需要安装和设置 Cloud Manager 、以便使用它在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP 。

步骤

1. "转至 Azure Marketplace 页面的 Cloud Manager 。"。
2. 单击 * 立即获取 * ，然后单击 * 继续 * 。
3. 在 Azure 门户中，单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
   - 选择一个建议的虚拟机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - 对于网络安全组， Cloud Manager 要求使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS 进行入站连接。

     "详细了解 Cloud Manager 的安全组规则"。

   - 在 * 管理 * 下，通过选择 * 启用 * 系统分配的托管身份 * 来为 Cloud Manager 启用。

     此设置非常重要，因为托管身份允许 Cloud Manager 虚拟机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory 标识自己。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在 * 查看 + 创建 * 页面上，查看所做的选择并单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和云管理器软件应在大约五分钟内运行。

5. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

   登录时、 Cloud Manager 会自动将您的用户帐户添加为此系统的管理员。

6. 登录后，请输入 Cloud Manager 系统的名称。

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

向 Cloud Manager 授予 Azure 权限

在 Azure 中部署 Cloud Manager 时，您应已启用 "系统分配的受管身份"。现在，您必须通过创建自定义角色、然后为一个或多个订阅将角色分配给 Cloud Manager 虚拟机来授予所需的 Azure 权限。

步骤

1. 使用云管理器策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps"： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

      - AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.6.1.json*

   现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色、您可以将其分配给 Cloud Manager 虚拟机。

2. 为一个或多个订阅的 Cloud Manager 虚拟机分配角色：

   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。

   b. 单击 * 访问控制（IAM） * 。

   c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：

      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

      > OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 选择 Cloud Manager 虚拟机。
      - 单击 * 保存 * 。

   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

Cloud Manager 现在拥有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

在美国 Azure 政府区域部署 Cloud Manager

要在美国政府区域启动和运行 Cloud Manager ，请首先从 Azure 政府市场部署 Cloud Manager 。然后，提供 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。

有关受支持的 Azure 美国政府区域的列表，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

从 Azure 美国政府市场部署 Cloud Manager

Cloud Manager 可作为映像在 Azure 美国政府市场中提供。

步骤

1. 在 Azure 美国政府门户中搜索 OnCommand 云管理器。
2. 单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时请注意以下事项：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
   - 您应选择一个建议的虚拟机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - 对于网络安全组，最好选择 * 高级 * 。
     - 高级 * 选项将创建一个新的安全组，其中包含 Cloud Manager 所需的入站规则。如果选择基本，请参见 "安全组规则" 所需规则的列表。
3. 在摘要页面上，查看所做的选择，然后单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和云管理器软件应在大约五分钟内运行。

4. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

   登录时、 Cloud Manager 会自动将您的用户帐户添加为此系统的管理员。

5. 登录后，请输入 Cloud Manager 系统的名称。

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

使用托管身份向 Cloud Manager 授予 Azure 权限

提供权限的最简单方法是启用 "托管身份" 在 Cloud Manager 虚拟机上，然后为虚拟机分配所需权限。如果首选，另一种方法是 "使用服务主体授予 Azure 权限"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 虚拟机上启用托管身份：
   a. 导航到 Cloud Manager 虚拟机并选择 * 身份 * 。
   b. 在 * 系统已分配 * 下，单击 * 打开 * ，然后单击 * 保存 * 。

2. 使用云管理器策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps"： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

      - AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.6.1.json*

   现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色、您可以将其分配给 Cloud Manager 虚拟机。

3. 为一个或多个订阅的 Cloud Manager 虚拟机分配角色：

   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。

   b. 单击 * 访问控制（ IAM ） * 。

   c. 单击 * 添加 * ，单击 * 添加角色分配 * ，然后添加权限：

      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

      > OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 键入虚拟机的名称，然后将其选中。
      - 单击 * 保存 * 。

   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

Cloud Manager 现在拥有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

在德国 Azure 地区安装 Cloud Manager

Azure Marketplace 在德国 Azure 地区不可用，因此您必须从 NetApp 支持站点下载 Cloud Manager 安装程序并将其安装在该地区的现有 Linux 主机上。

步骤

1. "查看 Azure 的网络要求。"。

2. "查看云管理器主机要求。"。
3. "下载并安装 Cloud Manager 。"。
4. "使用服务主体向 Cloud Manager 授予 Azure 权限"。

Cloud Manager 现在可以像任何其他地区一样在 Azure Germany 地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。但是，您可能需要先执行其他设置。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.