其他部署選項

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/reference_cloud_mgr_reqs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

其他部署選項 1
- Cloud Manager主機需求 1
- 在現有的Linux主機上安裝Cloud Manager 2
- 從AWS Marketplace啟動Cloud Manager 4
- 從Azure Marketplace部署Cloud Manager 4
- 在Azure美國政府區域部署Cloud Manager 6
- 在Azure Germany地區安裝Cloud Manager 8

其他部署選項

Cloud Manager主機需求

如果您在自己的主機上安裝Cloud Manager、則必須驗證組態的支援、包括作業系統需求、連接埠需求等。

支援的**AWS EC2**執行個體類型

T3.medium（建議）、T2.medium和M4.large

支援的**Azure VM**大小

A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）

支援的作業系統

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

  Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果尚未註冊、系統將無法在Cloud Manager安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

  這些作業系統的英文版本支援Cloud Manager。

Hypervisor

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案：哪些 Hypervisor 已通過認證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

CPU

2.27 GHz或更高、含兩個核心

RAM

4 GB

可用磁碟空間

50 GB

傳出網際網路存取

安裝Cloud Manager及使用Cloud Manager部署Cloud Volumes ONTAP 時、需要外傳網際網路存取功能。如需端點清單、請參閱 "Cloud Manager的網路需求"。

連接埠

下列連接埠必須可用：

- 80 （用於 HTTP 存取）
- 用於 HTTPS 存取的 443
- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy

如果其他服務使用這些連接埠、Cloud Manager安裝將會失敗。

> 連接埠3306可能發生衝突。如果主機上正在執行另一個MySQL執行個體、則預設會使用連接埠3306。您必須變更現有MySQL執行個體使用的連接埠。

安裝Cloud Manager時、您可以變更預設的HTTP和HTTPS連接埠。您無法變更MySQL資料庫的預設連接埠。如果您變更HTTP和HTTPS連接埠、則必須確保使用者能從遠端主機存取Cloud Manager Web主控台：

- 修改安全性群組、允許透過連接埠進行傳入連線。
- 輸入Cloud Manager網路主控台的URL時、請指定連接埠。

在現有的Linux主機上安裝Cloud Manager

部署Cloud Manager最常見的方法是從Cloud Central或雲端供應商的市場部署。但您可以選擇在網路或雲端的現有Linux主機上下載並安裝Cloud Manager軟體。

開始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果尚未註冊、系統將無法在Cloud Manager安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。
- Cloud Manager安裝程式會在安裝程序期間存取多個URL。您必須確保允許這些端點存取傳出網際網路。請參閱 "Cloud Manager的網路需求"。

關於這項工作

- 安裝Cloud Manager不需要root權限。
- Cloud Manager會安裝AWS命令列工具（awscli）、以啟用NetApp支援的還原程序。

  如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。Cloud Manager無需使用工具即可順利運作。

- NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝完成後、Cloud Manager會在有新版本可用時自動更新。

步驟

1. 檢閱網路需求：
   - "Cloud Manager的網路需求"
   - "AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 網路需求"
   - "Azure的Cloud Volumes ONTAP 網路需求"
2. 檢閱 "Cloud Manager主機需求"。
3. 從下載軟體 "NetApp 支援網站"，然後將其複製到 Linux 主機。

如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件：使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

4. 指派執行指令碼的權限。

   - 範例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh
. 執行安裝指令碼：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silon 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

   如果Cloud Manager主機位於Proxy伺服器後方、則需要_proxy_。

   proxyport 是 Proxy 伺服器的連接埠。

   proxyuser 是 Proxy 伺服器的使用者名稱（如果需要基本驗證）。

proxyypwd 是您指定之使用者名稱的密碼。

5. 除非您指定無聲參數、否則請輸入 * Y* 繼續指令碼、然後在出現提示時輸入 HTTP 和 HTTPS 連接埠。

   如果您變更HTTP和HTTPS連接埠、則必須確保使用者能從遠端主機存取Cloud Manager Web主控台：

   - 修改安全性群組、允許透過連接埠進行傳入連線。
   - 輸入Cloud Manager網路主控台的URL時、請指定連接埠。

     Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務（ occm ）會重新啟動兩次。

6. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   _ipaddress_可以是localhost、私有IP位址或公有IP位址、視Cloud Manager主機的組態而定。例如、如果Cloud Manager位於沒有公有IP位址的公有雲中、您必須輸入與Cloud Manager主機連線的主機私有IP位址。

   如果您變更預設的 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）連接埠、則必須使用 *port* 。例如、如果 HTTPS 連接埠變更為 8443 、您可以輸入 https://*ipaddress*:8443[]

7. 註冊NetApp Cloud Central帳戶、或登入（如果您已經有）。
8. 當您註冊或登入時、Cloud Manager會自動將您的使用者帳戶新增為此系統的管理員。
9. 登入後、請輸入此Cloud Manager系統的名稱。

設定AWS和Azure帳戶的權限、讓Cloud Manager能夠部署Cloud Volumes ONTAP 下列項目：

- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP AWS中部署 "設定AWS帳戶、然後將其新增至Cloud Manager"。
- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署 "設定Azure帳戶、然後將其新增至Cloud Manager"。

從AWS Marketplace啟動Cloud Manager

最好使用AWS啟動Cloud Manager "NetApp Cloud Central"、但您可以視需要從AWS Marketplace啟動。

> 如果您從AWS Marketplace啟動Cloud Manager、Cloud Manager仍會與NetApp Cloud Central整合。 "深入瞭解整合"。

下列步驟說明如何從EC2主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將IAM角色附加至Cloud Manager執行個體。這無法使用「按一下」選項。

步驟

1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色：
   a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則：

      "NetApp OnCommand 解決方案Cloud Manager：AWS和Azure原則"

   b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
   c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。
2. 前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面"。
3. 按一下 * 繼續 * 。
4. 在「自訂啟動」索引標籤上、針對您所在的地區按一下*「以EC2主控台啟動*」、然後選擇：
   a. 視區域可用度而定、請選擇T3.medium（建議）、T2.medium或M4.large執行個體類型。
   b. 選取符合您需求的VPC、子網路、IAM角色及其他組態選項。
   c. 保留預設儲存選項。
   d. 視需要輸入執行個體的標記。
   e. 指定Cloud Manager執行個體所需的連線方法：SSH、HTTP和HTTPS。
   f. 按一下 * 「 Launch * 」 。

AWS 會以指定的設定啟動軟體。Cloud Manager執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

在網頁瀏覽器中輸入公有IP位址或私有IP位址、然後完成設定精靈、即可登入Cloud Manager。

從Azure Marketplace部署Cloud Manager

最好使用在Azure中部署Cloud Manager "NetApp Cloud Central"但您可以視需要從Azure Marketplace部署。

可在中部署Cloud Manager的個別指示 "Azure美國政府區域" 和 "Azure德國地區"。

> 如果您從Azure Marketplace部署Cloud Manager、Cloud Manager仍會與NetApp Cloud Central整合。 "深入瞭解整合"。

在Azure中部署Cloud Manager

您必須安裝並設定Cloud Manager、才能在Cloud Volumes ONTAP Azure中使用Cloud Manager來啟動功能。

步驟

1. "前往 Azure Marketplace for Cloud Manager 頁面"。
2. 按一下「 * 立即取得 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
3. 從 Azure 入口網站按一下 * 「 Create 」（建立） * 、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定 VM 時請注意下列事項：

   - Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
   - 選擇建議的虛擬機器大小之一：A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）。
   - 對於網路安全群組、Cloud Manager需要使用SSH、HTTP和HTTPS的傳入連線。

     "深入瞭解Cloud Manager的安全群組規則"。

   - 在「管理」下、選取「開啟」來啟用*系統指派的Cloud Manager託管身分識別*。

     這項設定非常重要、因為託管身分識別可讓Cloud Manager虛擬機器在Azure Active Directory中識別自己、而無需提供任何認證資料。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「 * 檢閱 + 建立 * 」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 建立 * 」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和Cloud Manager軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

   http://*ipaddress*:80[]

   登入時、Cloud Manager會自動將您的使用者帳戶新增為此系統的管理員。

6. 登入後、輸入Cloud Manager系統的名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

將Azure權限授予Cloud Manager

當您在Azure中部署Cloud Manager時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的Azure權限。

步驟

1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：

a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。

b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

   您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

   - 範例 *

   「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

   下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

   - AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.6.1.json*

現在您應該要有名為OnCommand 「Cloud Manager操作員」的自訂角色、可以指派給Cloud Manager虛擬機器。

2. 將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱：

   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。

   b. 按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。

   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：

      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

      > 中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。
      - 選取Cloud Manager虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。

   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Cloud Manager現在擁有在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能所需的權限。

在Azure美國政府區域部署Cloud Manager

若要讓Cloud Manager在美國政府區域內正常運作、請先從Azure政府Marketplace部署Cloud Manager。然後提供Cloud Manager部署和管理Cloud Volumes ONTAP 功能所需的權限。

如需受支援Azure美國政府區域的清單、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

從Azure美國政府市場部署Cloud Manager

Cloud Manager可在Azure US Government Marketplace中以映像形式提供。

步驟

1. 在OnCommand Azure US政府入口網站中搜尋《解決方案與解決方案：
2. 按一下「建立」、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定虛擬機器時請注意下列事項：

   - Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
   - 您應該選擇建議的虛擬機器大小之一：A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）。
   - 對於網路安全性群組、最好選擇*進階*。

     「進階」選項會建立新的安全性群組、其中包含Cloud Manager所需的傳入規則。如果您選擇「基本」、請參閱 "安全性群組規則" 以取得必要規則清單。

3. 在摘要頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「建立」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和Cloud Manager軟體應在大約五分鐘內執行。

4. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

   http://*ipaddress*:80[]

   登入時、Cloud Manager會自動將您的使用者帳戶新增為此系統的管理員。

5. 登入後、輸入Cloud Manager系統的名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

使用託管身分識別、將Azure權限授予Cloud Manager

提供權限的最簡單方法是啟用 "託管身分識別" 在Cloud Manager虛擬機器上、然後將所需權限指派給虛擬機器。如有需要、另一種方法是 "使用服務主體授予Azure權限"。

步驟

1. 在Cloud Manager虛擬機器上啟用託管身分識別：
   a. 瀏覽至Cloud Manager虛擬機器、然後選取* Identity *。
   b. 按一下「系統指派」下的「開啟」、然後按一下「儲存」。
2. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：
   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

- 範例 *

「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

- AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.6.1.json*

現在您應該要有名為OnCommand 「Cloud Manager操作員」的自訂角色、可以指派給Cloud Manager虛擬機器。

3. 將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。
   c. 按一下「新增」、按一下「新增角色指派」、然後新增權限：
      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

        中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。
      - 輸入虛擬機器的名稱、然後加以選取。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Cloud Manager現在擁有在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能所需的權限。

在Azure Germany地區安裝Cloud Manager

Azure Marketplace不適用於Azure Germany地區、因此您必須從NetApp支援網站下載Cloud Manager安裝程式、並將其安裝在該地區現有的Linux主機上。

步驟

1. "檢閱Azure的網路需求"。
2. "檢閱Cloud Manager主機需求"。
3. "下載並安裝Cloud Manager"。
4. "使用服務主體將Azure權限授予Cloud Manager"。

Cloud Manager現在已準備好在Cloud Volumes ONTAP Azure Germany地區部署支援、就像其他地區一樣。不過、您可能需要先執行其他設定。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.