從Volume View配置NFS磁碟區

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/task_changing_volume_view.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

從Volume View配置NFS磁碟區 1
變更為Volume View 1
建立及掛載NFS磁碟區 1
管理NFS磁碟區 3

從Volume View配置NFS磁碟區

變更為Volume View

Cloud Manager提供兩種管理檢視：適用於跨混合雲管理儲存系統的Storage System View、以及用於在AWS中建立磁碟區的Volume View、而無需管理儲存系統。您可以在這些檢視之間切換、但這些執行個體應該很少、因為單一檢視應該能滿足您的需求。

如需Volume View的詳細資訊、請參閱 "使用Volume View簡化儲存管理"。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下功能表、然後按一下*檢視選擇*。
2. 在「檢視選擇」頁面上、選取*儲存系統檢視*、然後按一下*切換*。

Cloud Manager會切換至Volume View。

建立及掛載NFS磁碟區

您可以使用Cloud Manager建立NFS磁碟區、在AWS儲存設備上提供企業級功能。

建立NFS磁碟區

您可以建立附加至單一AWS執行個體或鏡射至另一個執行個體的磁碟區、以提供高可用度。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、按一下* Create New Volume*（建立新磁
2. 在「Create New Volume」（建立新磁碟區）頁面上、選取一個磁碟區類型：

選項	說明
建立Volume	建立附加至單一AWS執行個體的Volume。
建立HA Volume	建立附加至單一AWS執行個體的磁碟區、並鏡射至另一個執行個體、以便在發生故障時提供高可用度。按一下「資訊」圖示、即可查看HA Volume所需執行個體的其他詳細資料。

3. 如果您選擇「Create Volume」（建立Volume）、請為第一個Volume指定詳細資料、然後按一下「* Create*」。

   下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	磁碟區的最大大小取決於現有儲存系統的可用容量。磁碟區會自動啟用精簡配置、讓您建立的磁碟區比目前可用的實體儲存設備還要大。資料寫入時、空間會分配給每個磁碟區、而非預先配置儲存空間。

欄位	說明
AWS磁碟類型	您應該選擇符合效能與成本需求的磁碟。 • 通用SSD磁碟可平衡各種工作負載的成本與效能。效能是以 IOPS 定義。 • 處理量最佳化的HDD磁碟適用於經常存取的工作負載、這些工作負載需要以較低的價格提供快速且一致的處理量。 • 由於效能極低、因此冷HDD磁碟只能用於備份、或是不常存取的資料。如同處理量最佳化的 HDD 磁碟、效能是以處理量來定義。 如需詳細資料、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。

下圖顯示已填寫「建立Volume」頁面：



4. 如果選擇Create HA Volume（創建HA Volume）、請指定該Volume的詳細資料、然後按一下* Create*（建立*）。

下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	磁碟區的最大大小取決於現有儲存系統的可用容量。磁碟區會自動啟用精簡配置、讓您建立的磁碟區比目前可用的實體儲存設備還要大。資料寫入時、空間會分配給每個磁碟區、而非預先配置儲存空間。
AWS磁碟類型	您應該選擇符合效能與成本需求的磁碟。 • 通用SSD磁碟可平衡各種工作負載的成本與效能。效能是以 IOPS 定義。 • 處理量最佳化的HDD磁碟適用於需要快速且一致處理量的經常存取工作負載。 如需詳細資料、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。
位置	您應該在三個獨立的可用性區域中選擇包含三個子網路的VPC。
節點與資訊管理器	如果可能、Cloud Manager會針對每個執行個體選擇個別的可用性區域、因為它是受支援且最佳化的組態。
浮動IP	該地區所有 VPC 的 IP 位址必須位於 CIDR 區塊之外。

欄位	說明
路由表	如果您有多個路由表、請務必選取正確的路由表。否則、部分用戶端可能無法存取HA配對。如需詳細資料、請參閱 "AWS 文件：路由表"。

下圖顯示「節點與資訊管理器」頁面。每個執行個體都位於個別的「可用度區域」中。



Cloud Manager會在現有系統或新系統上建立磁碟區。如果需要新的系統、建立磁碟區可能需要25分鐘左右的時間。

將磁碟區掛載至Linux主機

建立磁碟區之後、您應該將其掛載到主機上、以便主機存取磁碟區。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Mount（掛載）*。
2. 按一下 * 複本 * 。
3. 在Linux主機上、變更目的地目錄以修改複製的文字、然後輸入命令來掛載磁碟區。

管理NFS磁碟區

您可以透過複製NFS磁碟區、管理資料存取、變更基礎磁碟類型等方式來管理NFS磁碟區。

複製磁碟區

如果您需要即時複製資料、而不需要使用大量磁碟空間、可以建立現有磁碟區的複本。

複製的磁碟區是可寫入的時間點複本、空間效率極高、因為它會使用少量的空間作為中繼資料、然後只會在資料變更或新增時耗用額外空間。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Clone（複製）*。

2. 如有需要、請修改複製的Volume名稱、然後按一下* Clone（複製）*。

Cloud Manager會建立一個新的Volume、該磁碟區是現有磁碟區的複本。

管理對磁碟區的資料存取

當您建立Volume時、Cloud Manager會將該Volume提供給建立該Volume的VPC中的所有EC2執行個體。如果需要限制對磁碟區的資料存取、您可以修改此預設值。

步驟

1. 在「Volumes（磁碟區）」索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下「* Manage Access（管理存取）」。
2. 修改Volume存取清單、然後按一下「儲存」。

變更磁碟區的基礎**AWS**磁碟

您可以變更磁碟區用來提供儲存設備的基礎AWS磁碟。例如、如果需要更高的效能、您可以從處理量最佳化的HDD變更為通用SSD。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Change Disk（變更磁碟）*。
2. 選取AWS磁碟類型、然後按一下*變更*。

Cloud Manager 會將磁碟區移至使用所選磁碟類型的現有 Aggregate 、或為磁碟區建立新的 Aggregate 。

檢視及修改**AWS**資源

當您建立新的Volume時、Cloud Manager會配置該Volume所需的AWS執行個體和EBS儲存設備。如有需要、您可以檢視AWS執行個體和EBS儲存設備的詳細資料、變更執行個體類型、以及關閉和開啟執行個體。

步驟

1. 按一下* AWS Resources *。

   隨即顯示AWS執行個體清單。您可以檢視執行個體類型、AWS位置及附加至執行個體的磁碟區等詳細資料。

2. 必要時、選取「狀態」欄旁的功能表圖示、然後選擇其中一個可用的動作：



正在刪除磁碟區

您可以刪除不再需要的磁碟區。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Delete（刪除）*。
2. 按一下*刪除*以確認您要刪除磁碟區。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.