從Volume View配置NFS磁碟區

Cloud Manager 3.6

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/task_changing_volume_view.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

從Volume View配置NFS磁碟區 1
變更為Volume View 1
建立及掛載NFS磁碟區 1
管理NFS磁碟區 3

從Volume View配置NFS磁碟區

變更為Volume View

Cloud Manager提供兩種管理檢視：適用於跨混合雲管理儲存系統的Storage System View、以及用於在AWS中建立磁碟區的Volume View、而無需管理儲存系統。您可以在這些檢視之間切換、但這些執行個體應該很少、因為單一檢視應該能滿足您的需求。

如需Volume View的詳細資訊、請參閱 "使用Volume View簡化儲存管理"。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下功能表、然後按一下*檢視選擇*。
2. 在「檢視選擇」頁面上、選取*儲存系統檢視*、然後按一下*切換*。

Cloud Manager會切換至Volume View。

建立及掛載NFS磁碟區

您可以使用Cloud Manager建立NFS磁碟區、在AWS儲存設備上提供企業級功能。

建立NFS磁碟區

您可以建立附加至單一AWS執行個體或鏡射至另一個執行個體的磁碟區、以提供高可用度。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、按一下* Create New Volume*（建立新磁
2. 在「Create New Volume」（建立新磁碟區）頁面上、選取一個磁碟區類型：

選項	說明
建立Volume	建立附加至單一AWS執行個體的Volume。
建立HA Volume	建立附加至單一AWS執行個體的磁碟區、並鏡射至另一個執行個體、以便在發生故障時提供高可用度。按一下「資訊」圖示、即可查看HA Volume所需執行個體的其他詳細資料。

3. 如果您選擇「Create Volume」（建立Volume）、請為第一個Volume指定詳細資料、然後按一下「* Create*」。

   下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	磁碟區的最大大小取決於現有儲存系統的可用容量。磁碟區會自動啟用精簡配置、讓您建立的磁碟區比目前可用的實體儲存設備還要大。資料寫入時、空間會分配給每個磁碟區、而非預先配置儲存空間。

欄位	說明
AWS磁碟類型	您應該選擇符合效能與成本需求的磁碟。 • 通用SSD磁碟可平衡各種工作負載的成本與效能。效能是以 IOPS 定義。 • 處理量最佳化的HDD磁碟適用於經常存取的工作負載、這些工作負載需要以較低的價格提供快速且一致的處理量。 • 由於效能極低、因此冷HDD磁碟只能用於備份、或是不常存取的資料。如同處理量最佳化的 HDD 磁碟、效能是以處理量來定義。 如需詳細資料、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。

下圖顯示已填寫「建立Volume」頁面：



4. 如果選擇Create HA Volume（創建HA Volume）、請指定該Volume的詳細資料、然後按一下* Create*（建立*）。

下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	磁碟區的最大大小取決於現有儲存系統的可用容量。磁碟區會自動啟用精簡配置、讓您建立的磁碟區比目前可用的實體儲存設備還要大。資料寫入時、空間會分配給每個磁碟區、而非預先配置儲存空間。
AWS磁碟類型	您應該選擇符合效能與成本需求的磁碟。 • 通用SSD磁碟可平衡各種工作負載的成本與效能。效能是以 IOPS 定義。 • 處理量最佳化的HDD磁碟適用於需要快速且一致處理量的經常存取工作負載。 如需詳細資料、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。
位置	您應該在三個獨立的可用性區域中選擇包含三個子網路的VPC。
節點與資訊管理器	如果可能、Cloud Manager會針對每個執行個體選擇個別的可用性區域、因為它是受支援且最佳化的組態。
浮動IP	該地區所有 VPC 的 IP 位址必須位於 CIDR 區塊之外。

欄位	說明
路由表	如果您有多個路由表、請務必選取正確的路由表。否則、部分用戶端可能無法存取HA配對。如需詳細資料、請參閱 "AWS 文件：路由表"。

下圖顯示「節點與資訊管理器」頁面。每個執行個體都位於個別的「可用度區域」中。



Cloud Manager會在現有系統或新系統上建立磁碟區。如果需要新的系統、建立磁碟區可能需要25分鐘左右的時間。

將磁碟區掛載至Linux主機

建立磁碟區之後、您應該將其掛載到主機上、以便主機存取磁碟區。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Mount（掛載）*。
2. 按一下 * 複本 * 。
3. 在Linux主機上、變更目的地目錄以修改複製的文字、然後輸入命令來掛載磁碟區。

管理NFS磁碟區

您可以透過複製NFS磁碟區、管理資料存取、變更基礎磁碟類型等方式來管理NFS磁碟區。

複製磁碟區

如果您需要即時複製資料、而不需要使用大量磁碟空間、可以建立現有磁碟區的複本。

複製的磁碟區是可寫入的時間點複本、空間效率極高、因為它會使用少量的空間作為中繼資料、然後只會在資料變更或新增時耗用額外空間。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Clone（複製）*。

2. 如有需要、請修改複製的Volume名稱、然後按一下* Clone（複製）*。

Cloud Manager會建立一個新的Volume、該磁碟區是現有磁碟區的複本。

管理對磁碟區的資料存取

當您建立Volume時、Cloud Manager會將該Volume提供給建立該Volume的VPC中的所有EC2執行個體。如果需要限制對磁碟區的資料存取、您可以修改此預設值。

步驟

1. 在「Volumes（磁碟區）」索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下「* Manage Access（管理存取）」。
2. 修改Volume存取清單、然後按一下「儲存」。

變更磁碟區的基礎**AWS**磁碟

您可以變更磁碟區用來提供儲存設備的基礎AWS磁碟。例如、如果需要更高的效能、您可以從處理量最佳化的HDD變更為通用SSD。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Change Disk（變更磁碟）*。
2. 選取AWS磁碟類型、然後按一下*變更*。

Cloud Manager 會將磁碟區移至使用所選磁碟類型的現有 Aggregate 、或為磁碟區建立新的 Aggregate 。

檢視及修改**AWS**資源

當您建立新的Volume時、Cloud Manager會配置該Volume所需的AWS執行個體和EBS儲存設備。如有需要、您可以檢視AWS執行個體和EBS儲存設備的詳細資料、變更執行個體類型、以及關閉和開啟執行個體。

步驟

1. 按一下* AWS Resources *。

   隨即顯示AWS執行個體清單。您可以檢視執行個體類型、AWS位置及附加至執行個體的磁碟區等詳細資料。

2. 必要時、選取「狀態」欄旁的功能表圖示、然後選擇其中一個可用的動作：



正在刪除磁碟區

您可以刪除不再需要的磁碟區。

步驟

1. 在Volumes（磁碟區）索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示、然後按一下* Delete（刪除）*。
2. 按一下*刪除*以確認您要刪除磁碟區。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。