Bereitstellung von Volumes für Fileservices

Cloud Manager 3.7

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/occm37/task_manage_anf.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Bereitstellung von Volumes für Fileservices . . . 1
Management von Volumes für Azure NetApp Files . . . 1
Management von Cloud Volumes Service für AWS . . . 5

Bereitstellung von Volumes für Fileservices

Management von Volumes für Azure NetApp Files

NFS-Volumes für anzeigen und erstellen "Azure NetApp Dateien" Direkt im Cloud Manager

Konfiguration einrichten

Ihre Konfiguration muss einige Anforderungen erfüllen, bevor Sie Volumes für Azure NetApp Files über Cloud Manager managen können.

1. Azure NetApp Files muss im Azure-Portal wie folgt eingerichtet werden:
   - "Für Azure NetApp Files anmelden"
   - "Erstellen Sie einen NetApp Account"
   - "Richten Sie einen Kapazitäts-Pool ein"
   - "Delegieren eines Subnetzes an Azure NetApp Files"
2. Cloud Manager muss wie folgt eingerichtet werden:
   - Cloud Manager muss in Azure ausgeführt werden – dem Konto, in dem Azure NetApp Files eingerichtet wurde.
   - Die virtuelle Maschine von Cloud Manager muss über ein Berechtigungen erhalten "Verwaltete Identität".

     Wenn Sie Cloud Manager über Cloud Central implementiert haben, sind alle Einstellungen eingerichtet. Cloud Central aktiviert automatisch eine vom System zugewiesene gemanagte Identität auf der virtuellen Maschine von Cloud Manager.

   Wenn Sie Cloud Manager über den Azure Marketplace implementiert haben, sollten Sie es gefolgt sein "Anweisungen zum Aktivieren einer verwalteten Identität".

   - Die Azure-Rolle, die der Virtual Machine Cloud Manager zugewiesen ist, muss die in der aktuellen Liste aufgeführten Berechtigungen enthalten "Cloud Manager-Richtlinie für Azure":

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

Wenn Ihre Konfiguration eingerichtet ist, zeigt Cloud Manager automatisch Azure NetApp Files auf der Seite Arbeitsumgebungen an:

Volumes werden erstellt

Cloud Manager ermöglicht Ihnen das Erstellen von NFSv3 Volumes für Azure NetApp Files.

Schritte

1. Öffnen Sie die Arbeitsumgebung.
2. Klicken Sie Auf **Neues Volume Hinzufügen**.
3. Geben Sie auf der Seite **Kontoinformationen** grundlegende Details zum Volume ein:
   a. Wählen Sie ein Azure Abonnement und ein Azure NetApp Files Konto aus.
   b. Geben Sie einen Namen für das Volume ein.
   c. Wählen Sie einen Kapazitätspool aus, und geben Sie ein Kontingent an, was der dem Volume zugewiesenen logischen Storage entspricht.



4. Füllen Sie die Seite **Location & Export Policy** aus:
   a. Wählen Sie ein vnet und ein Subnetz aus.
   b. Exportrichtlinie konfigurieren, um den Zugriff auf das Volume zu steuern



5. Klicken Sie Auf **Go**.

Abrufen des Bereitstellungspfads eines Volumes

Kopieren Sie den Mount-Pfad für ein Volume, damit Sie das Volume auf einem Linux-Rechner mounten können.

Schritte

1. Öffnen Sie die Arbeitsumgebung.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Lautstärke, und klicken Sie auf das Menü.



3. Klicken Sie Auf **Mount Command**.

4. Kopieren Sie den Mount-Pfad, und verwenden Sie den kopierten Text, um das Volume auf einem Linux-Rechner zu mounten.

Volumes werden gelöscht

Löschen Sie die Volumes, die Sie nicht mehr benötigen.

Schritte

1. Öffnen Sie die Arbeitsumgebung.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Lautstärke, und klicken Sie auf das Menü.



3. Klicken Sie Auf **Löschen**.
4. Bestätigen Sie, dass Sie das Volume löschen möchten.

Hilfe wird abgerufen

Nutzen Sie den Cloud Manager Chat für allgemeine Servicefragen.

Bei Problemen mit dem technischen Support im Zusammenhang mit Azure NetApp Files können Sie im Azure-Portal eine Support-Anfrage an Microsoft protokollieren. Wählen Sie Ihr zugehöriges Microsoft-Abonnement aus, und wählen Sie den **Azure NetApp Files**-Dienstnamen unter **Speicherung.** aus. Geben Sie die verbleibenden Informationen an, die für die Erstellung Ihrer Microsoft-Supportanfrage erforderlich sind.

Cloud Manager bietet einen lokalen AutoSupport-Download unter der Menüoption **Support Dashboard**. Diese 7z-Datei enthält eine Azure-Debug-Datei, um ein- und ausgehende Kommunikation an Ihr Azure NetApp Files-Konto anzuzeigen.

Einschränkungen

- Cloud Manager unterstützt SMB Volumes nicht.
- Cloud Manager ermöglicht kein Management von Kapazitäts-Pools oder Volume Snapshots.
- Sie können Volumes mit einer Initialgröße und einer einzelnen Exportrichtlinie erstellen. Die Bearbeitung eines Volumes muss über die Azure NetApp Files Schnittstelle im Azure Portal erfolgen.
- Cloud Manager unterstützt keine Datenreplizierung von oder zu Azure NetApp Files.

Weiterführende Links

- "NetApp Cloud Central: Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files-Dokumentation"

Management von Cloud Volumes Service für AWS

Cloud Manager ermöglicht es Ihnen, die NFS Cloud Volumes in Ihrer Erkennung zu erkennen "Cloud Volumes Service für AWS" Abonnement: Nach der Bestandsaufnahme können Sie zusätzliche NFS Cloud Volumes direkt aus Cloud Manager hinzufügen.

> Cloud Manager unterstützt keine SMB- oder Dual-Protokoll-Volumes mit Cloud Volumes Service für AWS.

Bevor Sie beginnen

- Cloud Manager ermöglicht die Erkennung von vorhandenen_ Cloud Volumes Service für AWS Abonnements. Siehe "NetApp Cloud Volumes Service für AWS – Account Setup Guide" Wenn Sie Ihr Abonnement noch nicht eingerichtet haben.

  Sie müssen diesen Setup-Prozess für jede Region befolgen und Ihr erstes Volume über Cloud Volumes Service bereitstellen, bevor Sie die Region in Cloud Manager ermitteln können.

- Sie benötigen den API-Schlüssel und den geheimen Schlüssel von Cloud Volumes, damit Sie sie an Cloud Manager bereitstellen können. "Weitere Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zu AWS in Cloud Volumes Service".

Abonnement von Cloud Volumes Service für AWS erkennen

Zunächst müssen Sie die Cloud Volumes in einer AWS Region erkennen. Sie können später weitere Regionen entdecken.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite Arbeitsumgebungen auf **Entdecken**.
2. Wählen Sie **Cloud Volumes Service für AWS** aus.



3. Stellen Sie Informationen zu Ihrem Cloud Volumes Service Abonnement bereit:
   a. Wählen Sie die Region von AWS aus, in der sich Ihre Cloud Volumes befinden.
   b. Geben Sie den API-Schlüssel und den geheimen Schlüssel von Cloud Volumes ein. "Weitere Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zu AWS in Cloud Volumes Service".
   c. Klicken Sie Auf **Go**.



Ergebnis

Cloud Manager sollte jetzt Ihre Cloud Volumes Service für AWS Konfiguration auf der Seite Arbeitsumgebungen anzeigen.

Entdecken weiterer Regionen

Wenn Cloud Volumes in zusätzlichen Regionen vorhanden sind, müssen Sie jede einzelne Region ermitteln.

Schritte

1. Wählen Sie auf der Seite Arbeitsumgebungen die Arbeitsumgebung aus (öffnen Sie sie jedoch nicht durch Doppelklicken).
2. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf **Cloud Volumes Service in einer anderen Region**.

3. Stellen Sie Informationen zu Ihrem Cloud Volumes Service Abonnement bereit:
   a. Wählen Sie die Region von AWS aus, in der sich Ihre Cloud Volumes befinden.
   b. Geben Sie den API-Schlüssel und den geheimen Schlüssel von Cloud Volumes ein. "Weitere Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zu AWS in Cloud Volumes Service".
   c. Klicken Sie Auf **Go**.

Ergebnis

Cloud Manager ermittelt Informationen zu Cloud Volumes in der ausgewählten Region.

Erstellung von Cloud Volumes

Cloud Manager ermöglicht die Erstellung von NFSv3 Cloud Volumes. Cloud Volumes lassen sich nur mit einer Richtlinie für eine anfängliche Größe und einen einzelnen Export erstellen. Das Volume muss über die Benutzeroberfläche des Cloud Volume Service bearbeitet werden.

1. Öffnen Sie die Arbeitsumgebung.
2. Klicken Sie Auf **Neues Volume Hinzufügen**.
3. Geben Sie Details zum Volume ein:
   a. Geben Sie einen Namen für das Volume ein.
   b. Geben Sie eine Größe im Bereich von 100 gib bis 90,000 gib an (entspricht 88 TIBS).

      Cloud Manager zeigt Volumes in gib an, während auf der Cloud Volumes Service Volumes in GB angezeigt werden.

   c. Geben Sie ein Service-Level an: Standard, Premium oder Extreme.

      "Erfahren Sie mehr über diese Service Levels".

   d. Wählen Sie eine Region. Sie können das Volume in einer Region erstellen, die Cloud Manager erkannt hat.
   e. Beschränken Sie den Client-Zugriff, indem Sie eine IP-Adresse oder ein Classless Inter-Domain Routing (CIDR) angeben.



4. Klicken Sie Auf **Go**.

Cloud Volumes werden gelöscht

Löschen der nicht mehr benötigten Cloud-Volumes

Schritte

1. Öffnen Sie die Arbeitsumgebung.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Lautstärke, und klicken Sie auf das Menü. Klicken Sie Auf **Löschen**.



3. Bestätigen Sie, dass Sie das Volume löschen möchten.

Hilfe wird abgerufen

Nutzen Sie den Cloud Manager Chat für allgemeine Servicefragen.

Bei technischen Support-Problemen im Zusammenhang mit Ihren Cloud Volumes verwenden Sie die 20-stellige Seriennummer „930“ auf der Registerkarte „Support“ der Cloud Volumes Service-Benutzeroberfläche. Verwenden Sie diese Support-ID, wenn Sie ein Web-Ticket öffnen oder Support-Anfrage stellen. Achten Sie darauf, Ihre Cloud Volumes Service Seriennummer für Support über die Cloud Volumes Service Benutzeroberfläche zu aktivieren. "Diese Schritte werden hier erläutert".

Einschränkungen

- Cloud Manager unterstützt SMB Volumes oder Dual-Protokoll-Volumes nicht.
- Cloud Volumes lassen sich nur mit einer Richtlinie für eine anfängliche Größe und einen einzelnen Export erstellen. Das Volume muss über die Benutzeroberfläche des Cloud Volume Service bearbeitet werden.
- Cloud Manager bietet keine Unterstützung für die Datenreplizierung von oder zu einem Cloud Volumes Service für AWS Abonnement.
- Das Entfernen des Cloud Volumes Service für AWS Abonnements aus Cloud Manager wird nicht unterstützt. Es sind keine Kosten für den Entdeckung einer Region von Cloud Manager anfallen.

Weiterführende Links

- "NetApp Cloud Central: Cloud Volumes Service für AWS"

- "NetApp Cloud Volumes Service für AWS – Dokumentation"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.