Provisionner des volumes pour les services de fichiers

Cloud Manager 3.7

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm37/task_manage_anf.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Provisionner des volumes pour les services de fichiers 1
Gestion des volumes pour Azure NetApp Files 1
Gestion d'Cloud Volumes Service pour AWS 5

Provisionner des volumes pour les services de fichiers

Gestion des volumes pour Azure NetApp Files

Afficher et créer des volumes NFS pour "Azure NetApp Files" Directement dans Cloud Manager.

Configuration

Votre configuration doit répondre à quelques exigences avant de gérer les volumes de Azure NetApp Files à partir de Cloud Manager.

1. Pour configurer Azure NetApp Files, procédez comme suit depuis le portail Azure :
   - "Inscrivez-vous à Azure NetApp Files"
   - "Créer un compte NetApp"
   - "Configurez un pool de capacité"
   - "Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files"
2. Cloud Manager doit être configuré comme suit :
   - Cloud Manager doit être exécuté dans Azure, dans le compte où Azure NetApp Files a été configuré.
   - La machine virtuelle de Cloud Manager doit recevoir des autorisations via un "identité gérée".

     Si vous avez déployé Cloud Manager à partir de Cloud Central, vous êtes paré. Cloud Central active automatiquement une identité gérée attribuée par le système sur la machine virtuelle Cloud Manager.

   Si vous avez déployé Cloud Manager à partir d'Azure Marketplace, vous devez avoir suivi "instructions pour activer une identité gérée".

   - Le rôle Azure attribué à la machine virtuelle Cloud Manager doit inclure les autorisations répertoriées au dernier jour "Cloud Manager policy pour Azure":

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

Une fois votre configuration configurée, Cloud Manager affiche automatiquement Azure NetApp Files sur la page des environnements de travail :

Création de volumes

Cloud Manager vous permet de créer des volumes NFSv3 pour Azure NetApp Files.

Étapes

1. Ouvrir l'environnement de travail.
2. Cliquez sur **Ajouter nouveau volume**.
3. Entrez les détails de base sur le volume dans la page **informations de compte** :
   a. Sélectionnez un abonnement Azure et un compte Azure NetApp Files.
   b. Entrez un nom pour le volume.
   c. Sélectionnez un pool de capacités et spécifiez un quota, qui correspond à la quantité de stockage logique allouée au volume.



4. Remplissez la page **politique d'emplacement et d'exportation** :
   a. Sélectionnez un VNet et un sous-réseau.
   b. Configuration d'une export-policy pour contrôler l'accès au volume.



5. Cliquez sur **Go**.

Obtention du chemin de montage d'un volume

Copiez le chemin de montage d'un volume afin de pouvoir monter le volume sur une machine Linux.

Étapes

1. Ouvrir l'environnement de travail.
2. Placez le pointeur de la souris sur le volume et cliquez sur le menu.



3. Cliquez sur **Mount Command**.



4. Copiez le chemin de montage et utilisez le texte copié pour monter le volume sur un ordinateur Linux.

Suppression de volumes

Supprimez les volumes dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Ouvrir l'environnement de travail.
2. Placez le pointeur de la souris sur le volume et cliquez sur le menu.



3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Confirmez la suppression du volume.

Obtenir de l'aide

Utilisez la discussion de chat Cloud Manager pour toute question générale sur les services.

Pour tout problème de support technique lié à Azure NetApp Files, utilisez le portail Azure pour enregistrer une

demande de support auprès de Microsoft. Sélectionnez votre abonnement Microsoft associé et sélectionnez le nom de service **Azure NetApp Files** sous **stockage.** fournissez les informations restantes requises pour créer votre demande de support Microsoft.

Cloud Manager permet de télécharger le AutoSupport local sous l'option de menu **support Dashboard**. Ce fichier 7z contient un fichier de débogage Azure qui affiche les communications entrantes et sortantes vers votre compte Azure NetApp Files.

Limites

- Cloud Manager ne prend pas en charge les volumes SMB.
- Cloud Manager ne vous permet pas de gérer les pools de capacité ou les copies Snapshot de volumes.
- La création de volumes peut s'effectuer selon une taille initiale et une seule export policy. La modification d'un volume doit être effectuée depuis l'interface Azure NetApp Files du portail Azure.
- Cloud Manager ne prend pas en charge la réplication des données vers ou depuis Azure NetApp Files.

Liens connexes

- "NetApp Cloud Central : Azure NetApp Files"
- "Documentation Azure NetApp Files"

Gestion d'Cloud Volumes Service pour AWS

Cloud Manager vous permet de découvrir les volumes cloud NFS dans votre "Cloud Volumes Service pour AWS" abonnement. Une fois la découverte terminée, vous pouvez ajouter des volumes cloud NFS supplémentaires directement à partir de Cloud Manager.

> Cloud Manager ne prend pas en charge les volumes SMB ou double protocole avec Cloud Volumes Service pour AWS.

Avant de commencer

- Cloud Manager permet de découvrir les abonnements *existing* Cloud Volumes Service pour AWS. Voir la "Guide de configuration de compte NetApp Cloud Volumes Service pour AWS" si vous n'avez pas encore configuré votre abonnement.

  Vous devez suivre ce processus d'installation pour chaque région et provisionner votre premier volume depuis Cloud Volumes Service avant de découvrir la région dans Cloud Manager.

- Vous devez obtenir la clé API Cloud volumes et une clé secrète pour les fournir à Cloud Manager. "Pour en savoir plus, consultez la documentation Cloud Volumes Service pour AWS".

Détection de votre abonnement Cloud Volumes Service pour AWS

Pour commencer, il vous faut découvrir les volumes cloud dans une région AWS. Vous pourrez y découvrir d'autres régions ultérieurement.

Étapes

1. Sur la page environnements de travail, cliquez sur **découvrir**.

2. Sélectionnez **Cloud Volumes Service pour AWS**.



3. Fournir des informations sur votre abonnement Cloud Volumes Service :
   a. Sélectionnez la région AWS où résident vos volumes cloud.
   b. Entrez la clé API et la clé secrète Cloud volumes. "Pour en savoir plus, consultez la documentation Cloud Volumes Service pour AWS".
   c. Cliquez sur **Go**.



Résultat

Cloud Manager doit désormais afficher votre configuration Cloud Volumes Service pour AWS sur la page Working Environments.

Découverte de régions supplémentaires

Si vous disposez de volumes cloud dans des régions supplémentaires, vous devez découvrir chaque région.

Étapes

1. Sur la page environnements de travail, sélectionnez l'environnement de travail (mais ne l'ouvrez pas en cliquant deux fois).
2. Dans le volet de droite, cliquez sur **découvrir Cloud Volumes Service dans une autre région**.

3. Fournir des informations sur votre abonnement Cloud Volumes Service :
   a. Sélectionnez la région AWS où résident vos volumes cloud.
   b. Entrez la clé API et la clé secrète Cloud volumes. "Pour en savoir plus, consultez la documentation Cloud Volumes Service pour AWS".
   c. Cliquez sur **Go**.

Résultat

Cloud Manager détecte les informations sur les volumes cloud dans la région sélectionnée.

Création de volumes cloud

Cloud Manager vous permet de créer des volumes cloud NFSv3. Les volumes cloud ne peuvent être créés qu'avec une taille initiale et des règles d'exportation uniques. La modification du volume doit être effectuée depuis l'interface utilisateur de Cloud Volume Service.

1. Ouvrir l'environnement de travail.
2. Cliquez sur **Ajouter nouveau volume**.
3. Entrez les détails du volume :
   a. Entrez un nom pour le volume.
   b. Spécifiez une taille comprise entre 100 Gio et 90,000 Gio (équivalent à 88 Tibs).

      Cloud Manager affiche les volumes de Gio, tandis que Cloud Volumes Service affiche les volumes en Go.

   c. Spécifier un niveau de service : standard, Premium ou Extreme.

      "En savoir plus sur ces niveaux de service".

   d. Choisissez une région. Vous pouvez créer le volume dans une région découverte de Cloud Manager.
   e. Limitez l'accès client en spécifiant une adresse IP ou un routage inter-domaines (CIDR) sans classe.



4. Cliquez sur **Go**.

Suppression de volumes Cloud

Supprimez les volumes cloud dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Ouvrir l'environnement de travail.
2. Placez le pointeur de la souris sur le volume et cliquez sur le menu. Cliquez sur **Supprimer**.



3. Confirmez la suppression du volume.

Obtenir de l'aide

Utilisez la discussion de chat Cloud Manager pour toute question générale sur les services.

Pour les problèmes de support technique associés à vos volumes Cloud, utilisez votre numéro de série à 20 chiffres « 930 » dans l'onglet « support » de l'interface utilisateur Cloud Volumes Service. Utilisez cet ID de support lors de l'ouverture d'un ticket Web ou lorsque vous appelez pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas d'activer votre numéro de série Cloud Volumes Service pour le support depuis l'interface utilisateur de Cloud Volumes Service. "Ces étapes sont expliquées ici".

Limites

- Cloud Manager ne prend pas en charge les volumes SMB ou à double protocole.
- Les volumes cloud ne peuvent être créés qu'avec une taille initiale et des règles d'exportation uniques. La modification du volume doit être effectuée depuis l'interface utilisateur de Cloud Volume Service.
- Cloud Manager ne prend pas en charge la réplication des données vers ou depuis un abonnement Cloud Volumes Service pour AWS.
- La suppression de votre abonnement Cloud Volumes Service pour AWS de Cloud Manager n'est pas prise en charge. La découverte d'une région depuis Cloud Manager est gratuite.

Liens connexes

- "NetApp Cloud Central : Cloud Volumes Service pour AWS"
- "Documentation sur NetApp Cloud Volumes Service pour AWS"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.