『 Getting started with Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 』

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_getting_started_compliance.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

『 Getting started with Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 』 1
クイックスタート 1
前提条件の確認 2
新しい作業環境での Cloud Compliance の有効化 2
既存の作業環境で Cloud Compliance を有効化 3
Cloud Compliance がボリュームにアクセスできることの確認 5
Cloud Manager から Cloud Compliance にアクセスできることの確認 6

『 Getting started with Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 』

AWS または Azure で Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP を使用するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

構成が要件を満たしていることを確認します

- Cloud Compliance インスタンスにアウトバウンドのインターネットアクセスが設定されていることを確認します。

  Cloud Manager は、要求に応じて最初の Cloud Volumes ONTAP システムと同じ VPC または VNet にインスタンスを導入します。

- ユーザが、 AWS または Azure に直接接続されているホスト、または Cloud Compliance インスタンスと同じネットワーク内のホストから Cloud Manager のインターフェイスにアクセスできることを確認します（インスタンスにはプライベート IP アドレスが割り当てられます）。
- Cloud Compliance インスタンスの実行を継続できることを確認します。

Cloud Volumes ONTAP でクラウドへのコンプライアンスを有効化

- 新しい作業環境：作業環境の作成時に必ずクラウドへのコンプライアンスを有効にしてください（デフォルトで有効になっています）。
- 既存の作業環境： * コンプライアンス * をクリックし、必要に応じて作業環境のリストを編集し、 * コンプライアンスダッシュボードを表示 * をクリックします。

ボリュームへのアクセスを確認

Cloud Compliance が有効になったので、ボリュームにアクセスできることを確認します。

- クラウドコンプライアンスインスタンスには、各 Cloud Volumes ONTAP サブネットへのネットワーク接続が必要です。
- Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループは、クラウドコンプライアンスインスタンスからのインバウンド接続を許可する必要があります。
- NFS ボリュームのエクスポートポリシーで、 Cloud Compliance インスタンスからのアクセスを許可する必要があります。
- CIFS ボリュームをスキャンするには、 Cloud Compliance で Active Directory のクレデンシャルが必要です。

  コンプライアンス * > * CIFS スキャンステータス * > * CIFS クレデンシャルの編集 * をクリックし、クレデンシャルを入力します。クレデンシャルは読み取り専用ですが、管理者のクレデンシャルを指定することで、 Cloud Compliance は昇格された権限が必要なデータを確実に読み取ることができます。

Cloud Manager と **Cloud Compliance** の間の接続を確認

- Cloud Manager のセキュリティグループは、 Cloud Compliance インスタンスとの間のポート 80 経由のインバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックを許可する必要があります。
- AWS ネットワークでインターネットアクセスに NAT やプロキシを使用しない場合、 Cloud Manager のセキュリティグループは、 Cloud Compliance インスタンスからの TCP ポート 3128 経由のインバウンドトラフィックを許可する必要があります。

前提条件の確認

Cloud Compliance を有効にする前に、次の前提条件を確認し、サポートされている構成であることを確認してください。Cloud Compliance を有効にしたあとは、コンポーネント間の接続を確認する必要があります。これについては以下で説明します。

アウトバウンドインターネットアクセスを有効にします

エンドポイント	目的
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
¥ https://cloud-compliance-support-netapp.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://hub.docker.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	Cloud Compliance でマニフェストとテンプレートにアクセスしてダウンロードしたり、ログと指標を送信したりできます。

Web ブラウザから **Cloud Compliance** への接続を確認

パブリック IP アドレスを使用して Cloud Manager にアクセスしている場合は、ネットワーク内のホストで Web ブラウザが実行されていない可能性があります。

クラウドコンプライアンスを継続的に実現

データを継続的にスキャンするには、 Cloud Compliance インスタンスをオンのままにする必要があります。

新しい作業環境での **Cloud Compliance** の有効化

Cloud Compliance は、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になります。このオプションは必ず有効にしておいてください。

手順

1. [Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。
2. クラウドプロバイダとして Amazon Web Services または Microsoft Azure を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択します。

3. [詳細と資格情報] ページに入力します。
4. [サービス] ページで、 Cloud Compliance を有効のままにして、 [* 続行] をクリックします。



5. ウィザードの各ページを設定し、システムを導入します。

   ヘルプについては、を参照してください "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動" および 。

Cloud Volumes ONTAP システムでクラウドコンプライアンスが有効になっています。Cloud Compliance を初めて有効にした場合は、 Cloud Manager によってクラウドプロバイダに Cloud Compliance インスタンスが導入されます。インスタンスが使用可能になると、作成した各ボリュームにインスタンスが書き込まれた時点でデータのスキャンが開始されます。

既存の作業環境で **Cloud Compliance** を有効化

既存の Cloud Volumes ONTAP システムで Cloud Compliance を有効にするには、 Cloud Manager の * Compliance * タブを使用します。

また、作業環境を個別に選択して、 * 作業環境 * タブからクラウドへのコンプライアンスを有効にすることもできます。システムが 1 つしかない場合を除き、完了するまでに時間がかかります。

複数の作業環境での手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Compliance * をクリックします。
2. 特定の作業環境で Cloud Compliance を有効にする場合は、編集アイコンをクリックします。

   それ以外の場合は、アクセス可能なすべての作業環境で Cloud Compliance が有効になります。



タブのスクリーンショット。"]

3. ［ * 遵守ダッシュボードを表示 * ］をクリックします。

単一の作業環境での手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。
2. 作業環境を選択します。
3. 右側のペインで、 * コンプライアンスを有効にする * をクリックします。



Cloud Compliance を初めて有効にした場合は、 Cloud Manager によってクラウドプロバイダに Cloud Compliance インスタンスが導入されます。

Cloud Compliance は、それぞれの作業環境でデータのスキャンを開始します。データは、 Cloud Compliance の初期スキャンが完了するとすぐに Compliance ダッシュボードに表示されます。所要時間はデータ量によって異なります。数分から数時間かかる場合もあります。

Cloud Compliance がボリュームにアクセスできることの確認

ネットワーク、セキュリティグループ、およびエクスポートポリシーを確認して、 Cloud Compliance が Cloud Volumes ONTAP 上のボリュームにアクセスできることを確認します。CIFS ボリュームにアクセスできるようにするには、 Cloud Compliance に CIFS クレデンシャルを指定する必要があります。

手順

1. クラウドコンプライアンスインスタンスと各 Cloud Volumes ONTAP サブネットの間にネットワーク接続が確立されていることを確認します。

   Cloud Manager は、要求に応じて最初の Cloud Volumes ONTAP システムと同じ VPC または VNet に Cloud Compliance インスタンスを導入します。そのため、一部の Cloud Volumes ONTAP システムが異なるサブネットまたは仮想ネットワークにある場合は、この手順が重要になります。

2. Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループがクラウドコンプライアンスインスタンスからのインバウンドトラフィックを許可していることを確認してください。

   Cloud Compliance インスタンスの IP アドレスからのトラフィックのセキュリティグループを開くか、仮想ネットワーク内からのすべてのトラフィックのセキュリティグループを開くことができます。

3. NFS ボリュームのエクスポートポリシーに Cloud Compliance インスタンスの IP アドレスが含まれていて、各ボリュームのデータにアクセスできることを確認します。
4. CIFS を使用する場合は、 Active Directory クレデンシャルを使用して Cloud Compliance を提供し、 CIFS ボリュームをスキャンできるようにします。

   a. Cloud Manager の上部で、 * Compliance * をクリックします。

   b. 右上の * CIFS Scan Status をクリックします。

   

   ボタンを示す [Compliance] タブのスクリーンショット。"]

   c. 各 Cloud Volumes ONTAP システムについて、 * CIFS クレデンシャルの編集 * をクリックし、クラウド・コンプライアンスがシステム上の CIFS ボリュームにアクセスするために必要なユーザ名とパスワードを入力します。

      クレデンシャルは読み取り専用ですが、管理者のクレデンシャルを指定することで、 Cloud Compliance は昇格された権限が必要なデータを読み取ることができます。クレデンシャルは Cloud Compliance インスタンスに保存されます。

クレデンシャルを入力すると、すべての CIFS ボリュームが認証されたことを示すメッセージが表示されます。



Cloud Manager から Cloud Compliance にアクセスできることの確認

Cloud Manager と Cloud Compliance の間の接続を確認し、 Cloud Compliance が検出したコンプライアンスの分析情報を確認します。

手順

1. Cloud Manager のセキュリティグループで、 Cloud Compliance インスタンスとの間のポート 80 経由のインバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックが許可されていることを確認してください。

   この接続により、 [コンプライアンス] タブに情報を表示できます。

2. AWS ネットワークがインターネットアクセスに NAT やプロキシを使用しない場合は、 Cloud Manager のセキュリティグループを変更して、 Cloud Compliance インスタンスからの TCP ポート 3128 経由のインバウンドトラフィックを許可します。

   これは、 Cloud Compliance インスタンスが、インターネットへのアクセスにプロキシとして Cloud Manager を使用するためです。

   > このポートは、すべての新しい Cloud Manager インスタンスで、バージョン 3.7.5 以降でデフォルトで開きます。それより前のバージョンで作成された Cloud Manager インスタンスでは開きません。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.