Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_installing_azure_gov.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入 1
Azure US Government Marketplace からの Cloud Manager の導入 1
管理対象 ID を使用した Cloud Manager への Azure 権限の付与 2

Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入

Cloud Manager を米国政府機関のリージョンで運用開始するには、まず Azure Government Marketplace から Cloud Manager を導入します。次に、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理するために Cloud Manager に必要な権限を指定します。

サポートされている Azure US Government リージョンのリストについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure US Government Marketplace からの Cloud Manager の導入

Cloud Manager は、 Azure US Government Marketplace のイメージとして提供されています。

手順

1. サブスクリプションで Azure Government Marketplace が有効になっていることを確認します。
   a. Enterprise Administrator としてポータルにログインします。
   b. 「 * Manage * 」（管理）に移動します。
   c. [* 加入の詳細 *] で、 [* Azure Marketplace] の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
   d. [有効] を選択します。
   e. [保存（ Save ）] をクリックします。

      "Microsoft Azure のドキュメント：「 Azure Government Marketplace"

2. Azure US Government ポータルで OnCommand Cloud Manager を検索してください。
3. [* Create] をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   仮想マシンを構成するときは、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワーク・セキュリティー・グループには、「 * 詳細設定 * 」を選択するのが最適です。
     - Advanced * オプションを指定すると、 Cloud Manager に必要なインバウンドルールを含む新しいセキュリティグループが作成されます。Basic を選択した場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール" をクリックして必要なルールを選択してください。
4. 概要ページで選択内容を確認し、 * 作成 * をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

5. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

http://*ipaddress*:80[]

6. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。
   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

      "Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

   b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

管理対象 ID を使用した Cloud Manager への Azure 権限の付与

アクセス許可を設定する最も簡単な方法は、を有効にすることです "管理された ID" Cloud Manager 仮想マシンで、必要な権限を仮想マシンに割り当てます。必要に応じて、別の方法がになります "サービスプリンシパルを使用して Azure 権限を付与します"。

手順

1. Cloud Manager 仮想マシンで管理対象 ID を有効にします。
   a. Cloud Manager 仮想マシンに移動して、 * Identity * を選択します。

b. [システム割り当て済み *] で、 [* オン *] をクリックし、 [* 保存 *] をクリックします。

2. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

   a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

   b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

      ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

      - 例 *

      「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

   c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

      次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

      - AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_For _Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json *

   これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

3. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

   a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

   b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

   c. [* 追加] をクリックし、 [* 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

      - OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

      > OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

      - 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
      - Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
      - 仮想マシンの名前を入力し、選択します。
      - [保存（ Save ）] をクリックします。

   d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.