Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_launching_azure_mktp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する 1
Azure での Cloud Manager の導入 1
Cloud Manager への Azure の権限の付与 2

Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する

を使用して Azure に Cloud Manager を導入することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 Azure Marketplace から導入することもできます。

Cloud Manager の導入手順については、を参照してください "Azure US Government リージョン" およびインチ 。

> Azure Marketplace から Cloud Manager を導入した場合でも、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されます。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

Azure での Cloud Manager の導入

Cloud Manager をインストールしてセットアップし、それを使用して Azure の Cloud Volumes ONTAP を起動できるようにする必要があります。

手順

1. "Cloud Manager の Azure Marketplace ページにアクセスします。"。
2. [* Get it Now* (今すぐ取得)] をクリックし、 [* Continue * (続行)] をクリックします。
3. Azure ポータルで、 * Create * をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   VM を設定する際には、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワークセキュリティグループの場合、 Cloud Manager は、 SSH 、 HTTP 、および HTTPS を使用したインバウンド接続を必要とします。

     "Cloud Manager のセキュリティグループルールの詳細については、こちらをご覧ください"。

   - [* 管理] で、 [* オン *] を選択して、 Cloud Manager に対して * システム割り当ての管理 ID * を有効にします。

     この設定は重要です。管理対象の ID を使用すると、 Cloud Manager 仮想マシンはクレデンシャルを提供することなく Azure Active Directory に自身を識別できます。 "Azure リソース用の管理対象 ID の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. [* Review + create * （レビュー + 作成）] ページで選択内容を確認し、 [* Create * （作成）] をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

5. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   http://*ipaddress*:80[]

6. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。
   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

      "Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

   b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

Cloud Manager への Azure の権限の付与

Azure に Cloud Manager を導入した場合は、を有効にしておく必要があります "システムによって割り当てられた管理 ID"。ここで、必要な Azure 権限を付与する必要があります。そのためには、カスタムロールを作成してから、 1 つ以上のサブスクリプションの Cloud Manager 仮想マシンにそのロールを割り当てます。

手順

1. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。
   a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。
   b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

- 例 *

「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

- AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_For _Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

2. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

c. [* 追加 > 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

- OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

> OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

- 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
- Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
- Cloud Manager 仮想マシンを選択します。
- [保存（ Save ）] をクリックします。

d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.