파일 서비스에 볼륨 프로비저닝

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/task_manage_anf.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

파일 서비스에 볼륨 프로비저닝 1
Azure NetApp Files의 볼륨 관리 1
Cloud Volumes Service for AWS 관리 5

파일 서비스에 볼륨 프로비저닝

Azure NetApp Files의 볼륨 관리

에 대한 NFS 볼륨을 보고 생성합니다 "Azure NetApp Files" Cloud Manager에서 직접

구성 설정

Cloud Manager에서 Azure NetApp Files의 볼륨을 관리하려면 몇 가지 요구사항을 충족해야 합니다.

1. Azure 포털에서 다음을 완료하여 Azure NetApp Files를 설정해야 합니다.
   - "Azure NetApp Files에 등록하십시오"
   - "NetApp 계정을 만듭니다"
   - "용량 풀을 설정합니다"
   - "Azure NetApp Files에 서브넷 위임"
2. Cloud Manager는 다음과 같이 설정해야 합니다.
   - Cloud Manager는 Azure NetApp Files가 설정된 계정의 Azure에서 실행되고 있어야 합니다.
   - Cloud Manager 가상 머신은 를 통해 사용 권한을 받아야 합니다 "관리 ID".

     Cloud Central에서 Cloud Manager를 구축한 경우 원하는 준비가 된 것입니다. Cloud Central은 Cloud Manager 가상 머신에서 시스템에서 할당한 관리 ID를 자동으로 활성화합니다.

   Azure Marketplace에서 Cloud Manager를 구축한 경우 를 따라야 합니다 "관리 ID를 사용하도록 설정하는 지침입니다".

   - Cloud Manager 가상 머신에 할당된 Azure 역할에는 최신 에 나열된 권한이 포함되어야 합니다 "Azure에 대한 Cloud Manager 정책":

     ```
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
     "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
     ```

구성을 설정하면 Cloud Manager가 작업 환경 페이지에 Azure NetApp Files를 자동으로 표시합니다.

볼륨 생성 중

Cloud Manager에서 Azure NetApp Files용 NFSv3 볼륨을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
3. 계정 정보 * 페이지에 볼륨에 대한 기본 세부 정보를 입력합니다.
   a. Azure 가입 및 Azure NetApp Files 계정을 선택합니다.
   b. 볼륨의 이름을 입력합니다.
   c. 용량 풀을 선택하고 볼륨에 할당된 논리적 스토리지의 양, 즉 할당량을 지정합니다.



4. Location & Export Policy * 페이지를 입력합니다.
   a. VNET 및 서브넷을 선택합니다.
   b. 볼륨에 대한 액세스를 제어하기 위한 엑스포트 정책을 구성합니다.



5. Go * 를 클릭합니다.

볼륨의 마운트 경로를 가져오는 중입니다

볼륨을 Linux 시스템에 마운트할 수 있도록 볼륨의 마운트 경로를 복사합니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 메뉴를 클릭합니다.



3. Mount Command * 를 클릭합니다.



4. 마운트 경로를 복사하고 복사한 텍스트를 사용하여 Linux 시스템에 볼륨을 마운트합니다.

볼륨을 삭제하는 중입니다

더 이상 필요하지 않은 볼륨을 삭제합니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 메뉴를 클릭합니다.



3. 삭제 * 를 클릭합니다.
4. 볼륨 삭제를 확인합니다.

도움말 보기

Cloud Manager 채팅을 사용하여 일반적인 서비스 질문을 할 수 있습니다.

Azure NetApp Files와 관련된 기술 지원 문제의 경우 Azure 포털을 사용하여 Microsoft에 지원 요청을 기록하십시오. 연결된 Microsoft 구독을 선택하고 * 저장소 * 에서 * Azure NetApp Files * 서비스 이름을 선택합니다. * Microsoft 지원 요청을 생성하는 데 필요한 나머지 정보를 제공합니다.

Cloud Manager는 * 지원 대시보드 * 메뉴 옵션에서 로컬 AutoSupport 다운로드를 제공합니다. 이 7z 파일에는 Azure NetApp Files 계정에 대한 인바운드 및 아웃바운드 통신을 표시하는 Azure 디버그 파일이 포함되어 있습니다.

제한 사항

- Cloud Manager는 SMB 볼륨을 지원하지 않습니다.
- Cloud Manager에서는 용량 풀 또는 볼륨 스냅샷을 관리할 수 없습니다.
- 초기 크기 및 단일 엑스포트 정책을 사용하여 볼륨을 생성할 수 있습니다. 볼륨 편집은 Azure 포털의 Azure NetApp Files 인터페이스에서 수행해야 합니다.
- Cloud Manager는 Azure NetApp Files 간 데이터 복제를 지원하지 않습니다.

관련 링크

- "NetApp 클라우드 센트럴: Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files 설명서"

Cloud Volumes Service for AWS 관리

Cloud Manager를 사용하면 에서 NFS 클라우드 볼륨을 검색할 수 있습니다 "AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service" 구독. 검색 후 Cloud Manager에서 직접 추가 NFS 클라우드 볼륨을 추가할 수 있습니다.

> Cloud Manager는 Cloud Volumes Service for AWS에서 SMB 또는 이중 프로토콜 볼륨을 지원하지 않습니다.

시작하기 전에

- Cloud Manager를 사용하면 _existing_Cloud Volumes Service for AWS 서브스크립션을 검색할 수 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 계정 설정 가이드 를 참조하십시오" 구독을 아직 설정하지 않은 경우

  Cloud Manager에서 영역을 검색하려면 각 지역에 대해 이 설정 프로세스를 따르고 Cloud Volumes Service에서 첫 번째 볼륨을 프로비저닝해야 합니다.

- Cloud Volumes API 키와 암호 키를 얻어야 Cloud Manager에 제공할 수 있습니다. "자세한 내용은 Cloud Volumes Service for AWS 설명서를 참조하십시오".

Cloud Volumes Service for AWS 가입 검색

시작하려면 AWS 지역에서 클라우드 볼륨을 검색해야 합니다. 나중에 추가 지역을 검색할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 * 검색 * 을 클릭합니다.
2. Cloud Volumes Service for AWS * 를 선택합니다.



3. Cloud Volumes Service 구독에 대한 정보를 제공합니다.
   a. 클라우드 볼륨이 상주하는 AWS 영역을 선택합니다.

b. Cloud Volumes API 키와 암호 키를 입력합니다. "자세한 내용은 Cloud Volumes Service for AWS 설명서를 참조하십시오".

c. Go * 를 클릭합니다.



결과

이제 Cloud Manager에 작업 환경 페이지에 AWS용 Cloud Volumes Service 구성이 표시됩니다.

추가 지역 검색

추가 지역에 클라우드 볼륨이 있는 경우 각 개별 영역을 검색해야 합니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 작업 환경을 선택합니다(두 번 클릭하여 열지 않음).
2. 오른쪽 창에서 * 다른 지역의 Cloud Volumes Service 검색 * 을 클릭합니다.

3. Cloud Volumes Service 구독에 대한 정보를 제공합니다.
   a. 클라우드 볼륨이 상주하는 AWS 영역을 선택합니다.
   b. Cloud Volumes API 키와 암호 키를 입력합니다. "자세한 내용은 Cloud Volumes Service for AWS 설명서를 참조하십시오".
   c. Go * 를 클릭합니다.

결과

Cloud Manager는 선택한 지역의 클라우드 볼륨에 대한 정보를 검색합니다.

클라우드 볼륨 생성 중

Cloud Manager에서 NFSv3 클라우드 볼륨을 생성할 수 있습니다. 초기 크기 및 단일 엑스포트 정책으로 클라우드 볼륨만 생성할 수 있습니다. 볼륨 편집은 Cloud Volume Service 사용자 인터페이스에서 수행해야 합니다.

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
3. 볼륨에 대한 세부 정보를 입력합니다.
   a. 볼륨의 이름을 입력합니다.
   b. 100GiB ~ 90GiB 범위(88TiB에 해당) 내의 크기를 지정합니다.

      Cloud Manager는 볼륨을 GiB로 표시하고 Cloud Volumes Service는 볼륨을 GB로 표시합니다.

   c. Standard, Premium 또는 Extreme 서비스 레벨을 지정합니다.

      "이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

   d. 지역을 선택하십시오. Cloud Manager가 검색한 영역에서 볼륨을 생성할 수 있습니다.
   e. IP 주소 또는 CIDR(Classless Inter-Domain Routing)을 지정하여 클라이언트 액세스를 제한합니다.



4. Go * 를 클릭합니다.

클라우드 볼륨 삭제

더 이상 필요하지 않은 클라우드 볼륨을 삭제합니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 볼륨 위로 마우스를 이동하고 메뉴를 클릭합니다. 삭제 * 를 클릭합니다.



3. 볼륨 삭제를 확인합니다.

도움말 보기

Cloud Manager 채팅을 사용하여 일반적인 서비스 질문을 할 수 있습니다.

클라우드 볼륨과 관련된 기술 지원 문제의 경우 Cloud Volumes Service 사용자 인터페이스의 "지원" 탭에 있는 20자리 "930" 일련 번호를 사용하십시오. 웹 티켓을 열거나 지원을 요청할 때 이 지원 ID를 사용하십시오. Cloud Volumes Service 사용자 인터페이스에서 지원을 받으려면 Cloud Volumes Service 일련 번호를 활성화해야 합니다. "이러한 단계는 여기에 설명되어 있습니다".

제한 사항

- Cloud Manager는 SMB 또는 이중 프로토콜 볼륨을 지원하지 않습니다.
- 초기 크기 및 단일 엑스포트 정책으로 클라우드 볼륨만 생성할 수 있습니다. 볼륨 편집은 Cloud Volume Service 사용자 인터페이스에서 수행해야 합니다.
- Cloud Manager는 Cloud Volumes Service for AWS 가입에서 또는 AWS로 데이터를 복제하지 않습니다.
- Cloud Manager에서 Cloud Volumes Service for AWS 구독을 제거하는 것은 지원되지 않습니다. Cloud Manager로 지역을 검색할 수 있는 비용은 없습니다.

관련 링크

- "NetApp Cloud Central: AWS용 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 설명서"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.