Cloud Manager 관리

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/task_updating_cloud_manager.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cloud Manager 관리 1
Cloud Manager 업데이트 중 1
Cloud Central 계정에서 작업 영역 및 사용자 관리 2
Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 제거 5
프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager 구성 6
Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신하는 중입니다 6
Cloud Manager 복원 중 6
Cloud Manager 제거 중 7

Cloud Manager 관리

Cloud Manager 업데이트 중

Cloud Manager를 최신 버전으로 업데이트하거나 NetApp 직원이 공유하는 패치를 사용할 수 있습니다.

자동 업데이트 활성화

새로운 버전이 출시되면 Cloud Manager가 자동으로 업데이트됩니다. 이렇게 하면 최신 버전을 실행할 수 있습니다.

실행 중인 작업이 없는 경우 Cloud Manager는 자정 12시에 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * Cloud Manager 설정 * 을 선택합니다.
2. 자동 Cloud Manager 업데이트 아래의 확인란을 선택한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager를 최신 버전으로 업데이트하는 중입니다

Cloud Manager에 대한 자동 업데이트를 활성화해야 하지만, 웹 콘솔에서 직접 수동 업데이트를 수행할 수는 있습니다. Cloud Manager는 AWS의 NetApp 소유 S3 버킷에서 소프트웨어 업데이트를 가져옵니다.

검토를 마친 상태여야 합니다 "릴리스의 새로운 기능" 새로운 요구 사항 및 지원 변경 사항 파악

소프트웨어 업데이트는 몇 분 정도 걸립니다. 업데이트 중에는 Cloud Manager를 사용할 수 없습니다.

단계

1. 콘솔의 오른쪽 아래 모서리를 확인하여 새 버전을 사용할 수 있는지 확인합니다.



2. 새 버전을 사용할 수 있는 경우 * 시각표 * 를 클릭하여 진행 중인 작업이 있는지 확인합니다.

   진행 중인 작업이 있으면 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음 단계를 진행하십시오.

3. 콘솔 오른쪽 하단에서 * 새 버전 사용 가능 * 을 클릭합니다.
4. Cloud Manager 소프트웨어 업데이트 페이지에서 원하는 버전 옆에 있는 * 업데이트 * 를 클릭합니다.
5. 확인 대화 상자를 완료한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager가 업데이트 프로세스를 시작합니다. 몇 분 후에 콘솔에 로그인할 수 있습니다.

패치를 사용하여 Cloud Manager 업데이트

NetApp이 패치를 공유한 경우 Cloud Manager 웹 콘솔에서 직접 제공되는 패치로 Cloud Manager를 업데이트할 수 있습니다.

패치 업데이트는 일반적으로 몇 분 정도 걸립니다. 업데이트 중에는 Cloud Manager를 사용할 수 없습니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 소프트웨어 업데이트 * 를 선택합니다.

2. 제공된 패치로 Cloud Manager를 업데이트하려면 링크를 클릭합니다.

3. 확인 대화 상자를 완료한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
4. 제공된 패치를 선택합니다.

Cloud Manager가 패치를 적용합니다. 몇 분 후에 콘솔에 로그인할 수 있습니다.

Cloud Central 계정에서 작업 영역 및 사용자 관리

"초기 설정을 수행한 후"나중에 사용자, 작업 영역 및 서비스 커넥터를 관리해야 할 수도 있습니다.

"Cloud Central 계정의 작동 방식에 대해 자세히 알아보십시오".

사용자 추가

Cloud Central 사용자와 Cloud Central 계정을 연결하여 Cloud Manager에서 작업 환경을 생성하고 관리할 수 있습니다.

단계

1. 사용자가 아직 하지 않은 경우 사용자에게 로 이동하라고 요청합니다 "NetApp Cloud Central에서" 계정을 만듭니다.
2. Cloud Manager에서 * 계정 설정 * 을 클릭합니다.
3. 사용자 탭에서 * 사용자 연결 * 을 클릭합니다.
4. 사용자의 이메일 주소를 입력하고 사용자의 역할을 선택합니다.
   - * 계정 관리자 *: Cloud Manager에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
   - * Workspace Admin *: 할당된 작업 영역에서 리소스를 만들고 관리할 수 있습니다.
5. 작업 영역 관리를 선택한 경우 해당 사용자와 연결할 작업 영역을 하나 이상 선택합니다.



6. Associate User * 를 클릭합니다.

사용자는 NetApp Cloud Central에서 "Account Association"이라는 제목의 이메일을 받아야 합니다. 이 이메일에는 Cloud Manager에 액세스하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다.

사용자는 NetApp Cloud Central에서 "Account Association"이라는 제목의 이메일을 받아야 합니다. 이 이메일에는 Cloud Manager에 액세스하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다.

사용자를 제거하는 중입니다

사용자를 연결 해제하면 Cloud Central 계정의 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다.

단계

1. 계정 설정 * 을 클릭합니다.
2. 사용자에 해당하는 행의 작업 메뉴를 클릭합니다.



3. 사용자 연결 해제 * 를 클릭하고 * 연결 해제 * 를 클릭하여 확인합니다.

사용자는 더 이상 이 Cloud Central 계정의 리소스에 액세스할 수 없습니다.

작업 영역 관리자의 작업 영역 관리

언제든지 Workspace Admins를 작업 영역과 연결 및 연결 해제할 수 있습니다. 사용자를 연결하면 해당 작업 영역에서 작업 환경을 만들고 볼 수 있습니다.

단계

1. 계정 설정 * 을 클릭합니다.
2. 사용자에 해당하는 행의 작업 메뉴를 클릭합니다.



3. 작업 영역 관리 * 를 클릭합니다.
4. 사용자와 연결할 작업 영역을 선택하고 * 적용 * 을 클릭합니다.

이제 서비스 커넥터도 작업 영역에 연결되어 있는 한 사용자는 Cloud Manager에서 해당 작업 영역에 액세스할 수 있습니다.

작업 영역 관리

작업 영역을 만들고 이름을 바꾸고 삭제하여 관리합니다. 작업 영역에 자원이 포함된 경우에는 작업 영역을 삭제할 수 없습니다. 비어 있어야 합니다.

단계

1. 계정 설정 * 을 클릭합니다.
2. 작업 공간 * 을 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    - 새 작업 영역을 만들려면 * 새 작업 영역 추가 * 를 클릭합니다.
    - 작업 영역의 이름을 바꾸려면 * Rename * (이름 바꾸기 *)을 클릭합니다.
    - 작업 공간을 삭제하려면 * 삭제 * 를 클릭합니다.

서비스 커넥터의 작업 영역 관리

Workspace 관리자가 Cloud Manager에서 해당 작업 영역에 액세스할 수 있도록 서비스 커넥터를 작업 공간과 연결해야 합니다.

Account Admins만 있는 경우 서비스 커넥터를 작업 영역과 연결할 필요가 없습니다. 계정 관리자는 기본적으로 Cloud Manager의 모든 작업 영역에 액세스할 수 있습니다.

"사용자, 작업 영역 및 서비스 커넥터에 대해 자세히 알아보십시오".

단계

1. 계정 설정 * 을 클릭합니다.
2. 서비스 커넥터 * 를 클릭합니다.
3. 연결하려는 서비스 커넥터의 * 작업 영역 관리 * 를 클릭합니다.
4. 서비스 커넥터와 연결할 작업 영역을 선택하고 * 적용 * 을 클릭합니다.

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 제거

계정 관리자는 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 제거하여 다른 시스템으로 이동하거나 검색 문제를 해결할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 제거하면 Cloud Manager에서 제거됩니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템은 삭제되지 않습니다. 나중에 작업 환경을 다시 검색할 수 있습니다.

Cloud Manager에서 작업 환경을 제거하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 작업 공간에서 다시 검색합니다
- 다른 Cloud Manager 시스템에서 재검색합니다
- 초기 검색 중에 문제가 발생한 경우 다시 검색합니다

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * 도구 * 를 선택합니다.

2. 도구 페이지에서 * 시작 * 을 클릭합니다.
3. 제거할 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 선택합니다.
4. 검토 및 승인 페이지에서 * 이동 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager는 작업 환경을 제거합니다. 사용자는 작업 환경 페이지에서 언제든지 이 작업 환경을 다시 검색할 수 있습니다.

프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager 구성

Cloud Manager를 처음 배포할 때 시스템에 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 프록시 서버를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Cloud Manager의 설정에서 프록시를 수동으로 입력하고 수정할 수도 있습니다.

회사 정책에 따라 인터넷에 대한 모든 HTTP 통신에 프록시 서버를 사용해야 하는 경우, 해당 프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager를 구성해야 합니다. 프록시 서버는 클라우드 또는 네트워크에 있을 수 있습니다.

프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager를 구성하면 Cloud Manager, Cloud Volumes ONTAP 및 HA 중재자가 모두 프록시 서버를 사용합니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * Cloud Manager 설정 * 을 선택합니다.

2. HTTP 프록시 아래에서 구문을 사용하여 서버를 입력합니다 http://*address:port*[], 서버에 기본 인증이 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 지정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

> Cloud Manager는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

프록시 서버를 지정하면 AutoSupport 메시지를 보낼 때 프록시 서버를 사용하도록 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 자동으로 구성됩니다. 사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하기 전에 프록시 서버를 지정하지 않으면 시스템 관리자를 사용하여 각 시스템의 AutoSupport 옵션에서 프록시 서버를 수동으로 설정해야 합니다.

Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신하는 중입니다

Cloud Manager 웹 콘솔에 안전하게 액세스하려면 만료되기 전에 Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신해야 합니다. 만료되기 전에 인증서를 갱신하지 않으면 사용자가 HTTPS를 사용하여 웹 콘솔에 액세스할 때 경고가 나타납니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭하고 * HTTPS 설정 * 을 선택합니다.

   만료 날짜를 포함하여 Cloud Manager 인증서에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

2. HTTPS 인증서 갱신 * 을 클릭하고 단계에 따라 CSR을 생성하거나 고유한 CA 서명 인증서를 설치합니다.

Cloud Manager는 새로운 CA 서명 인증서를 사용하여 안전한 HTTPS 액세스를 제공합니다.

Cloud Manager 복원 중

귀사의 "NetApp Cloud Central 계정" Cloud Manager 구성을 쉽게 복원할 수 있습니다. 계정은

Cloud Central에서 실행되는 서비스이므로 계정과 연결된 사용자, 작업 영역 및 서비스 커넥터에 항상 액세스할 수 있습니다. Cloud Manager 시스템이 실수로 삭제된 경우에도 마찬가지입니다.

> 3.7.1 릴리즈부터는 Cloud Manager에서 백업을 다운로드하고 사용하여 구성을 복원할 수 없습니다. Cloud Manager를 복원하려면 다음 단계를 따라야 합니다.

단계

1. 기존 Cloud Central 계정에 새 Cloud Manager 시스템을 배포합니다.

   "구축 옵션"

2. 클라우드 공급자 계정 및 NetApp Support 사이트 계정을 Cloud Manager에 추가합니다.

   이 단계를 통해 Cloud Manager를 준비하여 클라우드 공급자에서 추가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 수 있습니다.

   AWS 키를 사용하여 새로운 Cloud Manager 시스템에서 검색할 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축하는 경우 이 단계를 완료하는 것이 중요합니다. Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP를 적절하게 검색 및 관리하려면 AWS 키가 필요합니다.

   - "Cloud Manager에 AWS 계정 추가"
   - "Cloud Manager에 Azure 계정 추가"
   - "Cloud Manager에 NetApp Support 사이트 계정 추가"

3. Cloud Volumes ONTAP 시스템, 온프레미스 클러스터 및 클라우드용 NetApp 프라이빗 스토리지 구성과 같은 업무 환경을 재발견하십시오.

   - "Cloud Manager에 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템 추가"
   - "ONTAP 클러스터 검색"

이제 Cloud Manager 구성이 계정, 설정 및 작업 환경과 함께 복원됩니다.

Cloud Manager 제거 중

Cloud Manager에는 소프트웨어를 제거하여 문제를 해결하거나 소프트웨어를 호스트에서 영구적으로 제거하는 데 사용할 수 있는 제거 스크립트가 포함되어 있습니다.

단계

1. Linux 호스트에서 제거 스크립트를 실행합니다.

   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent] *

   _silent_는 확인 메시지를 표시하지 않고 스크립트를 실행합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.