默□配置

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 09, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_default_configs.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

默□配置 1
Linux 上的 Cloud Manager 的默□配置 1
Cloud Volumes ONTAP 的默□配置 1
□用于 Cloud Volumes ONTAP 的引□和根数据 3

默□配置

有□默□情况下如何配置 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的□□信息可以□助□管理系□。

Linux 上的 Cloud Manager 的默□配置

如果□需要排除 Cloud Manager 或 Linux 主机故障、可能有助于了解如何配置 Cloud Manager 。

- 如果□从 NetApp Cloud Central （或直接从云提供商的市□）部署 Cloud Manager ， □注意以下事□：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux □例的用□名□ EC2-user 。
  - Cloud Manager 映像的操作系□□ Red Hat Enterprise Linux 7.4 （ HVM ）。

    操作系□不包含 GUI 。□必□使用□端□□系□。
- Cloud Manager 安装文件□位于以下位置：

  /opt/application/netapp/cloudmanager
- 日志文件包含在以下文件□中：

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log
- 云管理器服□的名称是 OCCM 。
- OCUM 服□依□于 MySQL 服□。

  如果 MySQL 服□已□□，□ OCCM 服□也将□□。
- 如果尚未安装下列□件包，□ Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装□些□件包：
  - 7 □政□□
  - AWSCLI
  - Java
  - Kubectl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - wget

Cloud Volumes ONTAP 的默□配置

了解默□情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以□助□□置和管理系□、尤其是在□熟悉 ONTAP 的情况下、因□ Cloud Volumes ONTAP 的默□□置不同于 ONTAP 。

- Cloud Volumes ONTAP 在 AWS ， Azure 和 GCP 中作□□□点系□提供，在 AWS 和 Azure 中作□ HA □提供。
- 在部署 Cloud Volumes ONTAP □、 Cloud Manager 会□建一个数据服□ SVM 。不支持使用多个提供数据的

SVM 。

- Cloud Manager 会自□在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能□可□：
  - CIFS
  - FlexCache
  - FlexClone
  - iSCSI
  - NetApp 卷加密（□□用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系□）
  - NFS
  - SnapMirror
  - SnapRestore
  - SnapVault
- 默□情况下会□建多个网□接口：
  - 集群管理 LIF
  - 集群□ LIF
  - Azure 中 HA 系□上的 SVM 管理 LIF， AWS 中的□□点系□以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系□上的可□ SVM 管理 LIF
  - □点管理 LIF
  - iSCSI 数据 LIF
  - CIFS 和 NFS 数据 LIF

  由于 EC2 要求，默□情况下，□于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障□移。将 LIF □移到□一个端口会中断□例上 IP 地址和网□接口之□的外部映射、从而使 LIF 无法□□。

- Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置□□□送到 Cloud Manager 。

  登□到 Cloud Manager 后，可以从□□□□ https://ipaddress/occm/offboxconfig/

- 与其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）不同、 Cloud Manager □置了几个卷属性。

  下表列出了 Cloud Manager □置的与默□□置不同的卷属性：

属性	由 **Cloud Manager** □置的价□
自□□整模式	□□
最大自□大小	1,000 % □□管理□可以从 " □置 " □面修改此□。
安全□格	□用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX （用于 NFS 卷）
空□保□□格	无
UNIX □限（□限 NFS ）	777.

有□□些属性的信息，□参□ *volume crese* 手册□。

□用于 Cloud Volumes ONTAP 的引□和根数据

除了用□数据存□之外、 Cloud Manager □在□个 Cloud Volumes ONTAP 系□上□□用于引□和根数据的云存□。

AWS

- □个通用 SSD 磁□：
  - 一个 140 GB 的根数据磁□（□个□点一个）
  - 9.6 及更高版本：一个 86 GB 的□□数据磁□（□个□点一个）
  - 9.5 及更早版本：一个 45 GB 磁□，用于存□□□数据（□个□点一个）
- □个引□磁□和根磁□一个 EBS 快照
- □于 HA □，□□解器□例配置一个 EBS 卷，大□□ 8 GB

Azure （□□点）

- □个高□ SSD 磁□：
  - 一个 90 GB 磁□，用于存□□□数据
  - 一个 140 GB 的根数据磁□
- □个引□磁□和根磁□一个 Azure 快照

Azure （ HA □）

- □个用于□□卷的 90 GB 高□ SSD 磁□（□个□点一个）
- 根卷的□个 140 GB 高□存□□面 Blobs （□个□点一个）
- □个 128 GB □准 HDD 磁□，用于□省核心（□个□点一个）
- □个引□磁□和根磁□一个 Azure 快照

GCP

- 一个 10 GB □准永久性磁□，用于存□□□数据
- 一个 64 GB □准永久性磁□，用于存□根数据
- 一个用于 NVRAM 的 500 GB □准永久性磁□
- 一个 216 GB □准永久性磁□，用于□省核心
- □□磁□和根磁□各一个 GCP 快照

磁□□留的位置

Cloud Manager 将存□布局如下：

- □□数据□留在与□例或虚□机□接的磁□上。

此磁□包含引□映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。

- 包含系□配置和日志的根数据□留在 aggr0 中。
- 存□虚□机（ SVM ）根卷□留在 aggr1 中。
- 数据卷也□留在 aggr1 中。

加密

□□和根磁□在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始□加密，因□默□情况下，□些云提供商会□用加密。

如果□在 AWS 中使用密□管理服□（ KMS ）□用数据加密，□ Cloud Volumes ONTAP 的□□磁□和根磁□也会□行加密。□包括 HA □中□解器□例的□□磁□。磁□将使用□在□建工作□境□□□的 CMK □行加密。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.