置 Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_setting_up_cloud_central_accounts.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□置 Cloud Manager 1
在 Cloud Central □□中□置工作空□和用□ 1
□置 AWS □□并将其添加到 Cloud Manager 3
□置 Azure □□并将其添加到 Cloud Manager 6
□置 GCP □□并将其添加到 Cloud Manager 14
将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 16
安装用于安全□□的 HTTPS □□ 18
□置 AWS KMS 19

□置 Cloud Manager

在 Cloud Central □□中□置工作空□和用□

□个 Cloud Manager 系□都与一个 _NetApp Cloud Central □□□□。□置与 Cloud Manager 系□□□的 Cloud Central □□，以便用□可以□□ Cloud Manager 并在工作空□中部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。只需添加一个用□或添加多个用□和工作空□即可。

此□□在 Cloud Central 中□□，因此□所做的任何更改均可供其他 Cloud Manager 系□和其他 NetApp 云数据服□使用。 "□□了解 Cloud Central □□的工作原理"。

正在添加工作空□

在 Cloud Manager 中，□可以通□工作空□将一□工作□境与其他工作□境和其他用□隔□。例如，□可以□建□个工作空□，并将不同的用□与□些工作空□□□起来。

□□

1. □□ * □□□置 * 。

2. □□ * 工作空□ * 。
3. □□ * 添加新工作空□ * 。
4. □入工作空□的名称，然后□□ * 添加 * 。

□在，□可以将用□和服□□接器与工作空□相□□。

添加用□

将 Cloud Central 用□与 Cloud Central □□□□，以便□些用□可以在 Cloud Manager 中□建和管理工作□境。

□□

1. 如果用□尚未□行此操作，□□用□□到 "NetApp Cloud Central" 并□建□□。
2. 在 Cloud Manager 中，□□ * □□□置 * 。
3. 在用□□□□中，□□ * □□用□ * 。
4. □入用□的□子□件地址并□用□□□一个角色：
   - * □□管理□ * ：可以在 Cloud Manager 中□行任何操作。
   - * 工作空□管理□ * ：可以在分配的工作空□中□建和管理□源。
5. 如果□□了 Workspace Admin ，□□□一个或多个要与□用□□□的工作空□。



6. □□ * □□用□ * 。

用□□从 NetApp Cloud Central 收到一封□□□ " 客□□□ " 的□子□件。 此□子□件包含□□ Cloud Manager 所需的信息。

将 Workspace Admins 与工作空□□□

□可以随□将 Workspace Admins 与其他工作空□相□□。通□□□用□，用□可以在□工作空□中□建和□看工作□境。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□与用□□□的行中的操作菜□。



3. □□ * 管理工作空□ * 。
4. □□一个或多个工作空□，然后□□ * □用 * 。

□在，只要服□□接器也与□些工作空□□□，用□就可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

将服□□接器与工作空□相□□

服□□接器是 Cloud Manager 系□的一部分。它可以在云提供商中部署的虚□机□例上□行，也可以在□配置的内部主机上□行。□需要将此服□□接器与工作空□相□□，以便 Workspace 管理□可以从 Cloud Manager □□□些工作空□。

如果□只有□□管理□，□不需要将服□□接器与工作空□相□□。默□情况下，□□管理□可以□□ Cloud Manager 中的所有工作空□。

"□□了解用□，工作空□和服□□接器"。

□□

1. □□ * □□□置 * 。
2. □□ * 服□□接器 * 。
3. □□要□□的服□□接器的 * 管理工作空□ * 。
4. □□一个或多个工作空□，然后□□ * □用 * 。

□在，只要用□同□与工作空□□□， Workspace 管理□就可以□□□□的工作空□。

□置 AWS □□并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 AWS □□中部署 Cloud Volumes ONTAP ， □需要提供所需□限并将□□信息添加到 Cloud Manager 。如何提供□限取决于□是要□ Cloud Manager 提供 AWS 密□□是要□受信任□□中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager □， Cloud Manager 会自□添加部署 Cloud Manager 的 AWS □□。如果□在□有系□上手□安装 Cloud Manager □件，□不会添加初始□□。 "了解 AWS □□和□限"。

- □□ *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

通□提供 AWS 密□授予□限

如果要□ IAM 用□提供 Cloud Manager 的 AWS 密□，□需要向□用□授予所需的□限。Cloud Manager IAM 策略定□了允□云管理器使用的 AWS 操作和□源。

□□

1. 从下□ Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略□面"。
2. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

   "AWS 文□：□建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用□。
   - "AWS 文□：□建 IAM 角色"
   - "AWS 文□：添加和□除 IAM 策略"

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他□□中使用 IAM 角色来授予□限

□可以使用 IAM 角色在部署 Cloud Manager □例的源 AWS □□与其他 AWS □□之□建立信任□系。然后，□可以□ Cloud Manager 提供可信□□中 IAM 角色的 ARN 。

□□

1. □到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目□□□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。

   □□必□行以下操作：

   - □入 Cloud Manager □例所在□□的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，□策略可从□得 "Cloud Manager 策略□面"。



2. □到 Cloud Manager □例所在的源□□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。

   a. □□ * 信任□系 > □□信任□系 * 。

b. 添加 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS □□添加到 Cloud Manager

在□ AWS □□提供所需□限后，□可以将此□□添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * AWS * 。
3. □□是要提供 AWS 密□□是要提供可信 IAM 角色的 ARN 。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到其他□□：



□置 Azure □□并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 Azure □□中部署 Cloud Volumes ONTAP， □需要□□些□□提供所需的□限，然后将有□□些□□的□□信息添加到 Cloud Manager 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager □， Cloud Manager 会自□添加部署 Cloud Manager 的 Azure □□。如果□在□有系□上手□安装 Cloud Manager □件，□不会添加初始□□。 "了解 Azure □□和□限"。

使用服□主体授予 Azure □限

Cloud Manager 需要□限才能在 Azure 中□行操作。□可以通□在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

下□描述了 Cloud Manager 如何□得在 Azure 中□行操作的□限。与一个或多个 Azure □□□定的服□主体□象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配□允□所需□限的自定□角色。



□□

1. □建 Azure Active Directory □用程序。
2. 将□用程序分配□角色。
3. 添加 Windows Azure 服□管理 API □限。
4. □取□用程序 ID 和目□ ID。
5. □建客□端密□。

□建 **Azure Active Directory** □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □□ * 新建注册 * 。
4. 指定有□□用程序的□□信息：
   - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
   - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ：□□ * 网□ * ，然后□入任何 URL ，例如 https://url
5. □□ * 注册 * 。

□已□建 AD □用程序和服□主体。

将□用程序分配□角色

□必□将服□主体□定到一个或多个 OnCommand □□，并□其分配自定□ "Cloud Manager 操作□ " 角色，以便管理器在 Azure 中具有□限。

□□

1. □建自定□角色：
   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

      以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

      - AZ 角色定□ create -role-definition C ： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

□在，□□具有一个名□ _Cloud OnCommand 管理器操作□ _ 的自定□角色。

2. 将□用程序分配□角色：

   a. 从 Azure □□中，打□ * □□ * 服□。
   b. □□□□。
   c. □□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
   d. □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。
   e. 保持□□ * Azure AD 用□，□或服□主体 * 。
   f. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



   g. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

      Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

如果要从多个 Azure □□部署 Cloud Volumes ONTAP ， □必□将服□主体□定到□个□□。使用 Cloud Manager ， □可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的□□。

添加 **Windows Azure** 服□管理 **API** □限

服□主体必□具有 "Windows Azure 服□管理 API" □限。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □□ * API □限 > 添加□限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，□□ * Azure Service Management* 。



4. □□ * 以□□用□身□□□ Azure 服□管理 *， 然后□□ * 添加□限 * 。



□取□用程序 **ID** 和目□ **ID**

将 Azure □□添加到 Cloud Manager □，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



□建客□端密□

□需要□建客□端密□，然后向 Cloud Manager 提供□密□的□，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD □行身□□□。

> 将□□添加到 Cloud Manager □， Cloud Manager 会将客□端密□称□□用程序密□。

□□

1. 打□ * Azure Active Directory* 服□。

2. □□ * □用程序注册 * 并□□□的□用程序。
3. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
4. 提供密□和持□□□的□□描述。
5. □□ * 添加 * 。
6. □制客□端密□的□。

此□，□的服□主体已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 Azure □□添加到 Cloud Manager

在□ Azure □□提供所需□限后，□可以将此□□添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * Microsoft Azure* 。
3. □入有□授予所需□限的 Azure Active Directory 服□主体的信息：
   - □用程序 ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 租□ ID （或目□ ID ）：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - □用程序密□（客□端密□）：□参□ [Creating a client secret]。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到其他□□：



将其他 Azure □□与受管身□□□

通□ Cloud Manager， □可以□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure □□和□□。除非□□，否□□无法□托管身□配置文件□□其他 Azure □□ "托管身□" □些□□。

托管身□□ "初始 Azure □□" 从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager □。部署云管理器后、 Cloud Central □建了 OnCommand Cloud Manager 操作□角色并将其分配□云管理器虚□机。

□□

1. 登□ Azure □□。
2. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 系□的□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   a. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 *， 然后添加□限：
      - □□ * OnCommand 云管理器操作□ * 角色。

        OnCommand 云管理器操作□是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建云管理器虚□机的□□。
      - □□ Cloud Manager 虚□机。

- □□ * 保存 * 。

4. □其他□□重□□些□□。

□建新的工作□境□，□□在□□能□□托管身□配置文件从多个 Azure □□中□行□□。



□置 GCP □□并将其添加到 Cloud Manager

如果要□用 … "数据分□" 在 Cloud Volumes ONTAP 系□上，□需要□具有存□管理□□限的服□□□□ Cloud Manager 提供存□□□密□。Cloud Manager 可使用□□密□□置和管理用于数据分□的云存□分段。

□ Google Cloud Storage □置服□□□和□□密□

通□服□□□， Cloud Manager 可以□用于数据分□的云存□分段□行身□□□和□□。需要提供密□，以便 Google Cloud Storage 知道□在□出□求。

□□

1. 打□ GCP IAM 控制台和 "□建具有存□管理□角色的服□□□"。



2. □至 "GCP 存□□置"。
3. 如果出□提示，□□□一个□目。
4. □□ * 互操作性 * □□□。
5. 如果尚未□用互操作性□□，□□□ * □用互操作性□□ * 。
6. 在 * 服□□□的□□密□ * 下，□□ * □服□□□□建密□ * 。
7. □□□在□□ 1 中□建的服□□□。



8. □□ * □建密□ * 。
9. □制□□密□和密□。

   在添加用于数据分□的 GCP □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 GCP □□添加到 Cloud Manager

□在，□已有服□□□的□□密□，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

2. □□ * 添加新□□ * 并□□ * GCP * 。
3. □入服□□□的□□密□和密□。

   Cloud Manager 可通□□些密□□置用于数据分□的云存□分段。

4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，□可以在□建，修改或□制□个卷□□其□用数据分□。有□□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

但是，在□行此操作之前，□□保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置□□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系□，需要将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。此外，□需要注册按需□□系□并升□ ONTAP □件。

□看以下□□，了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。或向下□□以□□□□。

□□

1. 如果□□没有 NetApp 支持站点□□， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 云提供商和支持□□ * 。

3. □□ * 添加新□□ * 并□□ * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定□□的名称，然后□入用□名和密□。
   - 此□□必□是客□□□的□□（而不是来□或□□□□）。
   - 如果□□□部署 BYOL 系□：
     - □□必□□得□□ BYOL 系□序列号的授□。
     - 如果□□□了安全的 BYOL □□，□需要安全的 NSS □□。
5. □□ * □建□□。 *

□在，用□可以在□建新 Cloud Volumes ONTAP 系□和注册□有系□□□□□□。

- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需□□的系□"
- "了解 Cloud Manager 如何管理□可□文件"

安装用于安全□□的 HTTPS □□

默□情况下， Cloud Manager 使用自□名□□□ Web 控制台□行 HTTPS □□。□可以安装由□□□□机□（ CA ）□名的□□、□□□提供比自□名□□更好的安全保□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * HTTPS □置 * 。

2. 在 HTTPS □置□面中、通□生成□□□名□求（ CSR ）或安装□自己的 CA □名□□来安装□□：

□□	Description
生成 CSR	a. □入 Cloud Manager 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后□□ * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将□示□□□名□求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL □□□求。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。 c. □制□名□□的内容，将其粘□到□□字段中，然后□□ * 安装 * 。
安装□自己的 CA □名□□	a. □□ * 安装 CA □名□□ * 。 b. 加□□□文件和私□，然后□□ * 安装 * 。 □□必□使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 □□的 X.509 格式。

Cloud Manager □在使用 CA □名的□□提供安全 HTTPS □□。下□□示了□安全□□配置的 Cloud Manager 系□：



□置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，□需要□置 AWS 密□管理服□（ KMS ）。

□□

1. □保存在有效的客□主密□（ CMK ）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客□管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS □□中，也可以位于不同的 AWS □□中。

   "AWS 文□：客□主密□（ CMK ）"

2. 通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user_* 的身□□ Cloud Manager 提供□限。

   将 IAM 角色添加□密□用□可□ Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的□限。

   "AWS 文□：□□密□"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS □□中，□完成以下□□：

   a. 从 CMK 所在的□□□到 KMS 控制台。

   b. □□密□。

   c. 在 * 常□配置 * □格中，□制密□的 ARN 。

      □建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□ Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS □□ * □格中，添加□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□。

      在大多数情况下，□是 Cloud Manager 所在的□□。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，□□会□其提供 Cloud Manager 的 AWS □□密□。



e. □在，切□到□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□，然后打□ IAM 控制台。

f. □建一个包含以下□限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 角色或 IAM 用□。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS □□使用 CMK 所需的□限。□□必在 " □源 " 部分中修改区域和□□ ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有□此□程的其他□□信息，□参□ "AWS 文□：允□外部 AWS □□□□ CMK"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.