管理Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/task_connecting_to_otc.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理Cloud Volumes ONTAP . . . 1
連線 Cloud Volumes ONTAP 至 . . . 1
更新Cloud Volumes ONTAP 軟體 . . . 2
修改 Cloud Volumes ONTAP 功能系統 . . . 7
管理 Cloud Volumes ONTAP 功能不全 . . . 12
監控 AWS 資源成本 . . . 13
改善防範勒索軟體的能力 . . . 14
將現有 Cloud Volumes ONTAP 的功能系統新增至 Cloud Manager . . . 15
刪除 Cloud Volumes ONTAP 功能不正常的環境 . . . 16

管理Cloud Volumes ONTAP

連線 Cloud Volumes ONTAP 至

如果您需要執行 Cloud Volumes ONTAP 進階的支援管理功能、可以使用 OnCommand 支援功能的支援中心或命令列介面來執行。

連線OnCommand 到《系統管理程式》

您可能需要使用Cloud Volumes ONTAP 以瀏覽器為基礎的管理工具、在整個作業系統上執行某些功能不全的功能。OnCommand Cloud Volumes ONTAP例如、如果您想要建立 LUN 、則需要使用 System Manager 。

您要從其中存取 Cloud Manager 的電腦、必須有連至 Cloud Volumes ONTAP NetApp 的網路連線。例如、您可能需要從 AWS 或 Azure 的跨接主機登入 Cloud Manager 。

> 當部署於多個 AWS 可用性區域時、 Cloud Volumes ONTAP 使用浮動 IP 位址進行叢集管理介面、這表示外部路由無法使用。您必須從屬於同一個路由網域的主機連線。

步驟

1. 在「工作環境」頁面中、按兩下Cloud Volumes ONTAP 您要使用System Manager管理的「功能完善」系統。
2. 按一下功能表圖示、然後按一下 * 進階 > 系統管理員 * 。
3. 按一下 * 「 Launch * 」。

   系統管理程式會載入新的瀏覽器索引標籤。

4. 在登入畫面的「使用者名稱」欄位中輸入 * admin* 、輸入您在建立工作環境時所指定的密碼、然後按一下 * 登入 * 。

系統管理程式主控台會載入。您現在可以使用它來管理 Cloud Volumes ONTAP 功能。

連線 Cloud Volumes ONTAP 至 CLI

利用此功能、您可以執行所有的管理命令、這是進階工作或使用 CLI 時的最佳選擇。 Cloud Volumes ONTAP您可以使用 Secure Shell （ SSH ）連線至 CLI 。

您使用 SSH 連線 Cloud Volumes ONTAP 到 Suse 的主機必須有連至 Cloud Volumes ONTAP Suse 的網路連線。例如、您可能需要從 AWS 或 Azure 中的跨接主機使用 SSH 。

> 當部署於多個 AZs 時 Cloud Volumes ONTAP 、使用浮動 IP 位址進行叢集管理介面、這表示外部路由無法使用。您必須從屬於同一個路由網域的主機連線。

步驟

1. 在 Cloud Manager 中、識別叢集管理介面的 IP 位址：
   a. 在「工作環境」頁面上、選取Cloud Volumes ONTAP 「不適用系統」。
   b. 複製右窗格中顯示的叢集管理 IP 位址。

2. 使用 SSH 連線至使用管理帳戶的叢集管理介面 IP 位址。

   - 範例 *

     下圖顯示使用 Putty 的範例：



3. 在登入提示下、輸入 admin 帳戶的密碼。

   - 範例 *

```
Password: ********
COT2::>
```

更新Cloud Volumes ONTAP 軟體

Cloud Manager提供多種選項、可讓您升級至目前Cloud Volumes ONTAP 的版本、或將Cloud Volumes ONTAP 版本降級至舊版。升級或降級軟體之前、您應該先準備Cloud Volumes ONTAP 好用的不一樣系統。

軟體更新必須由**Cloud Manager**完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

更新**Cloud Volumes ONTAP** 方法

Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP 會在出現新版 Cloud Volumes ONTAP 的功能時、於不支援功能的環境中顯示通知：



您可以從此通知開始升級程序、從 S3 儲存區取得軟體映像、安裝映像、然後重新啟動系統、藉此自動化程序。如需詳細資訊、請參閱 [Upgrading Cloud Volumes ONTAP from Cloud Manager notifications]。

> 對於 AWS 中的 HA 系統、 Cloud Manager 可能會將 HA 中介程式升級為升級程序的一部分。

軟體更新的進階選項

Cloud Manager也提供下列進階選項來更新Cloud Volumes ONTAP 支援的功能：

- 使用外部URL上的映像進行軟體更新

  如果Cloud Manager無法存取S3儲存區來升級軟體、如果您已取得修補程式、或您想要將軟體降級至特定版本、此選項就很有幫助。

  如需詳細資訊、請參閱 [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server]。

- 使用系統上的替代映像進行軟體更新

  您可以使用此選項將替代軟體映像設為預設映像、以降級至舊版。此選項不適用於 HA 配對。

  如需詳細資訊、請參閱 [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image]。

準備更新Cloud Volumes ONTAP 軟件

在執行升級或降級之前、您必須先確認系統已就緒、並進行任何必要的組態變更。

- [Planning for downtime]
- [Reviewing version requirements]
- [Verifying that automatic giveback is still enabled]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

規劃停機時間

當您升級單節點系統時、升級程序會使系統離線長達 25 分鐘、在此期間 I/O 會中斷。

升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

檢閱版本需求

您可以升級或降級至的版本會因系統上目前執行的版本不一而有所差異。ONTAP ONTAP

若要瞭解版本需求、請參閱 "VMware Update文檔：叢集更新要求ONTAP"。

驗證是否仍啟用自動還原

自動恢復必須在 Cloud Volumes ONTAP 一個「無法恢復的 HA 配對」上啟用（這是預設設定）。如果沒有、則作業將會失敗。

"供應說明文件：設定自動恢復的命令 ONTAP"

暫停 **SnapMirror** 傳輸

如果 Cloud Volumes ONTAP 某個不活躍的 SnapMirror 關係、最好在更新 Cloud Volumes ONTAP 該軟件之前暫停傳輸。暫停傳輸可防止 SnapMirror 故障。您必須暫停來自目的地系統的傳輸。

這些步驟說明如何使用系統管理程式來執行 9.3 版及更新版本。

步驟

1. "登入 System Manager" 從目的地系統。
2. 按一下 * 保護 > 關係 * 。
3. 選取關係、然後按一下 * 作業 > 靜止 * 。

驗證 **Aggregate** 是否在線上

更新軟體之前、必須先在線上安裝適用於 Cloud Volumes ONTAP 此功能的 Aggregate 。在大多數的組態中、Aggregate 都應該處於線上狀態、但如果沒有、則應該將其上線。

這些步驟說明如何使用系統管理程式來執行 9.3 版及更新版本。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 進階 > 進階配置 * 。
2. 選取 Aggregate 、按一下 * Info* 、然後確認狀態為線上。



3. 如果 Aggregate 離線、請使用 System Manager 將 Aggregate 上線：
   a. "登入 System Manager"。
   b. 按一下「 * 儲存設備 > 集合體與磁碟 > Aggregate * 」。
   c. 選取 Aggregate 、然後按一下 * 更多動作 > 狀態 > 線上 * 。

從 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 通知升級

Cloud Manager 會在 Cloud Volumes ONTAP 推出新版的功能時通知您。按一下通知以開始升級程序。

Cloud Manager 的作業（例如 Volume 或 Aggregate 建立）不得在 Cloud Volumes ONTAP 進行中、以利執行。

步驟

1. 按一下*工作環境*。
2. 選取工作環境。

   如果有新版本可用、則右窗格中會出現通知：



3. 如果有可用的新版本、請按一下 * 升級 * 。
4. 在「版本資訊」頁面中、按一下連結以閱讀指定版本的「版本說明」、然後選取「 * 我讀過 … * 」核取方塊。
5. 在「終端使用者授權合約（ EULA ）」頁面中、閱讀 EULA 、然後選取「 * 我閱讀並核准 EULA* 」。
6. 在「檢閱與核准」頁面中、閱讀重要附註、選取 * 我瞭解 …* 、然後按一下 * 執行 * 。

Cloud Manager 會啟動軟體升級。軟體更新完成後、即可在工作環境中執行動作。

如果您暫停 SnapMirror 傳輸、請使用 System Manager 繼續傳輸。

使用HTTP或FTP伺服器升級Cloud Volumes ONTAP 或降級

您可以將Cloud Volumes ONTAP 「更新」軟體映像放在HTTP或FTP伺服器上、然後從Cloud Manager啟動軟體更新。如果Cloud Manager無法存取S3儲存區來升級軟體、或是想要降級軟體、您可以使用此選項。

步驟

1. 設定 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器、以裝載 Cloud Volumes ONTAP 支援此功能的軟體映像。
2. 如果您有虛擬網路的 VPN 連線、可以將 Cloud Volumes ONTAP 該 Imagesoftware 映像放在您自己網路中的 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器上。否則、您必須將檔案放在雲端的 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器上。
3. 如果您使用自己的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 來執行功能、請確定傳出規則允許 HTTP 或 FTP 連

線 Cloud Volumes ONTAP 、以便讓支援者存取軟體映像。

> 預設的 Cloud Volumes ONTAP 「預先定義的功能」安全群組允許輸出 HTTP 和 FTP 連線。

4. 從取得軟體映像 "NetApp 支援網站"。
5. 將軟體映像複製到 HTTP 或 FTP 伺服器上的目錄、以便從中提供檔案。
6. 在 Cloud Manager 的工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 進階 > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
7. 在更新軟體頁面上、選擇 * 從 URL* 選取可用的映像、輸入 URL 、然後按一下 * 變更映像 * 。
8. 按 * Proceed* 確認。

Cloud Manager 會啟動軟體更新。軟體更新完成後、即可在工作環境中執行動作。

如果您暫停 SnapMirror 傳輸、請使用 System Manager 繼續傳輸。

使用本機映像降級Cloud Volumes ONTAP

將同一版本系列中的某個舊版本（Cloud Volumes ONTAP 例如9.5至9.4）轉換為降級。降級新叢集或測試叢集時無需協助即可降級、但如果您想要降級正式作業叢集、請聯絡技術支援部門。

每 Cloud Volumes ONTAP 個功能完善的系統都能容納兩個軟體映像：目前執行的映像、以及可開機的替代映像。Cloud Manager 可將替代映像變更為預設映像。如果您目前的映像發生問題、可以使用此選項降級至Cloud Volumes ONTAP 舊版的版的版次。

此降級程序Cloud Volumes ONTAP 僅適用於單一版的系統。HA配對無法使用此功能。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 「進階」 > 「更新 Cloud Volumes ONTAP 」 * 。
2. 在更新軟體頁面上、選取替代映像、然後按一下 * 變更映像 * 。
3. 按 * Proceed* 確認。

Cloud Manager 會啟動軟體更新。軟體更新完成後、即可在工作環境中執行動作。

如果您暫停 SnapMirror 傳輸、請使用 System Manager 繼續傳輸。

修改 Cloud Volumes ONTAP 功能系統

您可能需要在Cloud Volumes ONTAP 儲存需求改變時、變更不必要的執行個體組態。例如、您可以在隨用隨付組態之間變更、變更執行個體或VM類型、以及移至替代訂閱。

在Cloud Volumes ONTAP 不含BYOL的系統上安裝授權檔案

如果Cloud Manager無法從NetApp取得BYOL授權檔案、您可以自行取得該檔案、然後手動將檔案上傳至Cloud Manager、以便將授權安裝在Cloud Volumes ONTAP 更新版上。

步驟

1. 前往 "NetApp 授權檔案產生器" 並使用您的 NetApp 支援網站認證登入。
2. 輸入您的密碼、選擇產品、輸入序號、確認您已閱讀並接受隱私權政策、然後按一下 * 提交 * 。

   。範例 *



3. 選擇您要透過電子郵件或直接下載來接收 serialNumber.NLF Json 檔案。
4. 在 Cloud Manager 中、開啟 Cloud Volumes ONTAP 「 NetApp BYOL 」工作環境。
5. 按一下功能表圖示、然後按一下 * 授權 * 。



6. 按一下*上傳授權檔案*。
7. 按一下*上傳*、然後選取檔案。

Cloud Manager 會將新的授權檔案安裝在 Cloud Volumes ONTAP 更新的作業系統上。

變更 Cloud Volumes ONTAP 執行個體或機器類型以供使用

在 Cloud Volumes ONTAP AWS 、 Azure 或 GCP 中啟動時、您可以從多種執行個體或機器類型中進行選擇。如果判斷執行個體的大小過小或過大、您可以隨時變更執行個體或機器類型。

關於這項工作

- 自動恢復必須在 Cloud Volumes ONTAP 一個「無法恢復的 HA 配對」上啟用（這是預設設定）。如果沒有、則作業將會失敗。

  "供應說明文件：設定自動恢復的命令 ONTAP"

- 此作業會重新啟動 Cloud Volumes ONTAP 。

  對於單一節點系統、 I/O 會中斷。

  對於 HA 配對、變更不中斷營運。HA 配對可繼續提供資料。

- 變更執行個體或機器類型會影響雲端供應商的服務費用。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 變更 AWS 授權或執行個體 * 、 * 變更 Azure 授權或 VM* 、或 * 變更 GCP 授權或機器 * 。
2. 如果您使用的是隨用隨付組態、您可以選擇不同的授權。
3. 選取執行個體或機器類型、選取核取方塊以確認您瞭解變更的影響、然後按一下 * 確定 * 。

以新組態重新開機。 Cloud Volumes ONTAP

在隨用隨付組態之間切換

啟動「隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 」功能的更新版本後、您可以隨時修改授權、以變更 Explore 、 Standard 和 Premium 組態。變更授權會增加或減少原始容量限制、並可讓您從不同的 AWS 執行個體類型或 Azure 虛擬機器類型中進行選擇。

> 在 GCP 中、每個隨用隨付組態都有一種機器類型可供使用。您無法在不同的機器類型之間進行選擇。

請注意下列關於在隨用隨付授權之間變更的資訊：

- 此作業會重新啟動 Cloud Volumes ONTAP 。

  對於單一節點系統、 I/O 會中斷。

  對於 HA 配對、變更不中斷營運。HA 配對可繼續提供資料。

- 變更執行個體或機器類型會影響雲端供應商的服務費用。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 變更 AWS 授權或執行個體 * 、 * 變更 Azure 授權或 VM*

、或 * 變更 GCP 授權或機器 * 。

2. 選取授權類型和執行個體類型或機器類型、選取核取方塊以確認您瞭解變更的影響、然後按一下 * 確定 * 。

使用新的授權、執行個體類型或機器類型重新開機、或同時使用兩者。 Cloud Volumes ONTAP

改用替代 Cloud Volumes ONTAP 的功能

如果您想要在隨用隨付訂閱和BYOL訂閱之間、或是在單Cloud Volumes ONTAP 一版的不間斷系統和HA配對之間移動、您可以部署新系統、然後將資料從現有系統複寫到新系統。

步驟

1. 打造全新 Cloud Volumes ONTAP 的運作環境。

   "在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"
   "在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"
   "在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中啟動"

2. "設定一次性資料複寫" 每個必須複寫的磁碟區的系統之間。
3. 終止 Cloud Volumes ONTAP 不再需要的作業系統 "刪除原始工作環境"。

變更AWS Marketplace訂閱

如果Cloud Volumes ONTAP 您想要變更收取費用的AWS帳戶、請變更適用於您的整個系統的AWS Marketplace訂閱。

步驟

1. 如果您尚未這麼做、請從新增訂閱 "AWS Marketplace中的Cloud Manager產品"。
2. 在Cloud Manager的工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下* Marketplace Subscription*。
3. 從下拉式清單中選取訂閱。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

將寫入速度變更為正常或高速

預設的寫入速度Cloud Volumes ONTAP 為正常。如果工作負載需要快速寫入效能、您可以改為高速寫入。在變更寫入速度之前、您應該先進行 "瞭解一般與高設定之間的差異"。

關於這項工作

- 確保磁碟區或集合體建立等作業未在進行中。
- 請注意、這項變更會重新啟動 Cloud Volumes ONTAP 。

  對於單一節點系統、 I/O 會中斷。

  對於 HA 配對、變更不中斷營運。HA 配對可繼續提供資料。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 進階 > 寫入速度 * 。

2. 選擇 * 正常 * 或 * 高 * 。

   如果您選擇「高」、則必須閱讀「我瞭解 … 」聲明、並勾選方塊以確認。

3. 按一下「 * 儲存 * 」、檢閱確認訊息、然後按一下「 * 繼續 * 」。

修改儲存虛擬機器名稱

Cloud Manager會自動為Cloud Volumes ONTAP 儲存虛擬機器（SVM）命名以供使用。如果您有嚴格的命名標準、可以修改 SVM 的名稱。例如、您可能希望它能與您為ONTAP 自己的SVM命名的方式相符、以供您使用。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 資訊 * 。
2. 按一下SVM名稱右側的編輯圖示。



3. 在「修改SVM名稱」對話方塊中、修改SVM名稱、然後按一下「儲存」。

變更 **Cloud Volumes ONTAP** 密碼以供使用

包含叢集管理帳戶。 Cloud Volumes ONTAP如有需要、您可以從 Cloud Manager 變更此帳戶的密碼。

> 您不應透過 System Manager 或 CLI 變更管理帳戶的密碼。密碼不會反映在 Cloud Manager 中。因此 Cloud Manager 無法正確監控執行個體。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 進階 > 設定密碼 * 。
2. 輸入新密碼兩次、然後按一下「 * 儲存 * 」。

   新密碼必須與您最近使用的六個密碼之一不同。

變更 **c4.4xLarge** 和 **c4.8xLarge** 執行個體的網路 **MTU**

根據預設、 Cloud Volumes ONTAP 當您在 AWS 中選擇 c4.4xlarge 執行個體或 c4.8xlarge 執行個體時、將使用 9 、 000 MTU （也稱為巨型框架）。如果網路 MTU 更適合您的網路組態、您可以將其變更為 1 、 500 位元組。

網路最大傳輸單元（ MTU ）可提供特定組態所能達到的最高網路處理量。

如果同一 VPC 中的用戶端與 Cloud Volumes ONTAP 該系統通訊、而部分或所有用戶端也支援 9 、 000 MTU 、則是理想的選擇。如果流量離開 VPC 、可能會發生封包分散、進而降低效能。

如果 VPC 外部的用戶端或系統與 Cloud Volumes ONTAP 該系統通訊、則使用 1 、 500 位元組的網路 MTU 是

很好的選擇。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 進階 > 網路使用率 * 。
2. 選擇 * 標準 * 或 * 巨型框架 * 。
3. 按一下 * 變更 * 。

在多個 **AWS AZs** 中變更與 **HA** 配對相關的路由表

您可以修改 AWS 路由表、其中包含通往 HA 配對浮動 IP 位址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 用戶端需要存取 AWS 中的 HA 配對、您可以這麼做。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 資訊 * 。
2. 按一下 * 路由表 * 。
3. 修改所選路由表的清單、然後按一下「 * 儲存 * 」。

Cloud Manager 會傳送 AWS 要求來修改路由表。

管理 **Cloud Volumes ONTAP** 功能不全

您可以從 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 停止並開始執行功能、以管理雲端運算成本。

排程 **Cloud Volumes ONTAP** 自動關閉功能

您可能想要在 Cloud Volumes ONTAP 特定時間間隔內關閉此功能、以降低運算成本。您可以將 Cloud Manager 設定為在特定時間自動關機、然後重新啟動系統、而非手動執行此動作。

排定 Cloud Volumes ONTAP 自動關機功能時、如果執行中的資料傳輸正在進行、 Cloud Manager 會將關機時間延後。Cloud Manager 會在傳輸完成後關閉系統。

此工作會排程 HA 配對中兩個節點的自動關機。

步驟

1. 在工作環境中、按一下時鐘圖示：

2. 指定關機排程：
   a. 選擇您要每天、每個工作日、每個週末或三種選項的任意組合來關閉系統。
   b. 指定您要關閉系統的時間、以及關閉系統的時間長度。
      - 範例 *

      下圖顯示每週六上午 12 ： 00 指示 Cloud Manager 關閉系統的排程48 小時。Cloud Manager 每週一上

午 12 ： 00 重新啟動系統

3. 按一下「 * 儲存 * 」。

Cloud Manager 會儲存排程。時鐘圖示會變更、表示已設定排程：

停止 Cloud Volumes ONTAP

停止 Cloud Volumes ONTAP 使用功能可節省運算成本、並建立根磁碟和開機磁碟的快照、有助於疑難排解。

當您停止 HA 配對時、 Cloud Manager 會關閉兩個節點。

步驟

1. 在工作環境中、按一下 * 關閉 * 圖示。

2. 保留建立快照的選項、因為快照可以啟用系統還原。
3. 按一下 * 關閉 * 。

   停止系統可能需要幾分鐘的時間。您可以稍後從工作環境頁面重新啟動系統。

監控 AWS 資源成本

Cloud Manager 可讓您檢視在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中執行功能的相關資源成本。您也可以瞭解使用 NetApp 功能來降低儲存成本、省下多少成本。

當您重新整理頁面時、 Cloud Manager 會更新成本。如需最終成本詳細資料、請參閱 AWS 。

步驟

1. 確認 Cloud Manager 可從 AWS 取得成本資訊：
   a. 確保提供 Cloud Manager 權限的 IAM 原則包括下列動作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

這些行動包含在最新的中 "Cloud Manager 原則"。從 NetApp Cloud Central 部署的新系統會自動包含這些權限。

b. "啟動 * 工作環境 Id* 標籤"。

為了追蹤 AWS 成本、 Cloud Manager 會指派成本分配標籤給 Cloud Volumes ONTAP 各個執行個體。建立第一個工作環境之後、請啟動 * 工作環境 Id* 標籤。使用者定義的標記不會出現在 AWS 帳單報告上、除非您在帳單和成本管理主控台中啟動它們。

2. 在「工作環境」頁面上、選取Cloud Volumes ONTAP 一個「運作環境」、然後按一下「成本」。

「成本」頁面會顯示目前和過去幾個月的成本、並顯示您每年的 NetApp 節約效益（如果您已啟用 NetApp 的 Volume 節約功能）。

下圖顯示成本頁範例：



改善防範勒索軟體的能力

勒索軟體攻擊可能會耗費一定的時間、資源和商譽。Cloud Manager 可讓您針對勒索軟體實作 NetApp 解決方案、提供有效的可見度、偵測及補救工具。

步驟

1. 在工作環境中、按一下 * 勒索軟體 * 圖示。



2. 實作 NetApp 勒索軟體解決方案：
   a. 如果您的磁碟區未啟用 Snapshot 原則、請按一下「 * 啟動 Snapshot Policy* 」。

      NetApp Snapshot 技術提供業界最佳的勒索軟體補救解決方案。成功還原的關鍵在於從未受感染的備份還原。Snapshot 複本為唯讀、可防止勒索軟體毀損。他們也能提供精細度、以建立單一檔案複本或完整災難恢復解決方案的映像。

   b. 按一下「 * 啟動 FPolicy* 」以啟用 ONTAP 的 FPolicy 解決方案、此解決方案可根據檔案副檔名來封鎖檔案作業。

      這項預防解決方案可封鎖常見的勒索軟體檔案類型、藉此改善保護、避免勒索軟體攻擊。



將現有 Cloud Volumes ONTAP 的功能系統新增至 Cloud Manager

您可以探索並新增 Cloud Volumes ONTAP 現有的 NetApp 系統至 Cloud Manager 。如果您部署了新的 Cloud Manager 系統、您可以這麼做。

您必須知道 Cloud Volumes ONTAP 該密碼才能使用此功能。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下*「激發需求」、然後選取 Cloud Volumes ONTAP 《》。
2. 選取系統所在的雲端供應商。
3. 在「區域」頁面上、選擇執行個體所在的區域、然後選取執行個體。
4. 在「認證資料」頁面上、輸入 Cloud Volumes ONTAP for the fu位 管理員使用者的密碼、然後按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager 會將 Cloud Volumes ONTAP 這些不全的執行個體新增至工作區。

刪除 **Cloud Volumes ONTAP** 功能不正常的環境

最好是從 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 刪除不要從雲端供應商的主控台刪除。例如、如果您從 Cloud Volumes ONTAP AWS 終止授權的樣例、則無法將授權金鑰用於其他執行個體。您必須從 Cloud Manager 刪除工作環境、才能釋出授權。

刪除工作環境時、 Cloud Manager 會終止執行個體、刪除磁碟和快照。

> 支援終止保護功能的執行個體可防止 AWS 意外終止。 Cloud Volumes ONTAP不過、如果您確實從 Cloud Volumes ONTAP AWS 終止一個實體執行個體、則必須移至 AWS CloudForation 主控台、然後刪除執行個體的堆疊。堆疊名稱是工作環境的名稱。

步驟

1. 在工作環境中、按一下功能表圖示、然後按一下 * 刪除 * 。
2. 輸入工作環境的名稱、然後按一下 * 刪除 * 。

   刪除工作環境最多可能需要 5 分鐘。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.