AWS 的安全□□□

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_security_groups.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

AWS 的安全□□□ 1
Cloud Volumes ONTAP 的□□ 1
HA □解器外部安全□的□□ 4
HA □解器内部安全□的□□ 5
Connector 的□□ 6

AWS 的安全□□□

Cloud Manager 可□建 AWS 安全□，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的□□

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping □例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
SSH	22.	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	□程□程□用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
TCP	161-162.	□□网□管理□□
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
TCP	635	NFS 挂□
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服□器守□□程
TCP	3260	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
TCP	4045	NFS □定守□□程
TCP	4046	NFS 的网□状□□□器
TCP	10000	使用 NDMP □□
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
TCP	11105.	使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□
UDP	111.	□程□程□用 NFS
UDP	161-162.	□□网□管理□□
UDP	635	NFS 挂□
UDP	2049.	NFS 服□器守□□程
UDP	4045	NFS □定守□□程

□□	Port	目的
UDP	4046	NFS 的网□状□□□器
UDP	4049.	NFS Rquotad □□

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

> 源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	Port	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
□□到 S3	TCP	5010	集群□ LIF	□□端点或□原端点	□□到 S3 功能的□□和□原操作

服□	□□	Port	源	目□	目的
集群	所有流量	所有流量	一个□点上的所有 LIF	其它□点上的所有 LIF	集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	□点管理 LIF	HA □解器	ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	□点管理 LIF	HA □解器	保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

HA □解器外部安全□的□□

Cloud Volumes ONTAP HA □解器的□定□外部安全□包括以下入站和出站□□。

入站□□

入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	SSH 与 HA □解器的□接
TCP	3000	从 Connector □行 RESTful API □□

出站□□

HA □解器的□定□安全□将打□所有出站通信。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

HA □解器的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果需要□格的出站通信□□、可以使用以下信息□打□ HA □解器出站通信所需的端口。

□□	Port	目□	目的
HTTP	80	□接器 IP 地址	下□□解器升□
HTTPS	443.	AWS API 服□	□助□行存□故障□移
UDP	53.	AWS API 服□	□助□行存□故障□移

□可以□建从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点，而不是打□端口 443 和 53 。

HA □解器内部安全□的□□

□ Cloud Volumes ONTAP HA □解器□定□的内部安全□包括以下□□。Cloud Manager 始□会□建此安全□。□没有使用自己的□□。

入站□□

□定□的安全□包括以下入站□□。

□□	Port	目的
所有流量	全部	HA □解器和 HA □点之□的通信

出站□□

□定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有流量	全部	HA □解器和 HA □点之□的通信

Connector 的□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□以及从 Cloud Compliance 建立的□接
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□
TCP	3128	如果□的 AWS 网□不使用 NAT 或代理，□可□ Cloud Compliance □例提供 Internet □□

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	**Port**	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
	TCP	8088	□□到 S3	□□□到 S3 □行 API □用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析
云合□性	HTTP	80	Cloud Compliance □例	□用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合□性

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.