管理 Cloud Manager 的 Azure 凭据和□□

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 13, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_adding_azure_accounts.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Cloud Manager 的 Azure 凭据和□□ 1
使用服□主体授予 Azure □限 1
将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager 6
将 Azure Marketplace □□与凭据□□ 7
将其他 Azure □□与受管身□□□ 8

管理 Cloud Manager 的 Azure 凭据和□□

□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□□要用于□系□的 Azure 凭据和 Marketplace □□。如果□管理多个 Azure Marketplace □□，□可以从 " 凭据 " □面将其中□个□□分配□不同的 Azure 凭据。

在 Cloud Manager 中管理 Azure 凭据的方法有□□。首先，如果要在不同的 Azure □□中部署 Cloud Volumes ONTAP ，□需要提供所需□限并将凭据添加到 Cloud Manager 。第二□方法是将其他□□与 Azure 托管身□□□。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector □， Cloud Manager 会自□添加部署此 Connector 的 Azure □□。如果在□有系□上手□安装 Connector □件，□不会添加初始□□。 "了解 Azure □□和□限"。

使用服□主体授予 Azure □限

Cloud Manager 需要□限才能在 Azure 中□行操作。□可以通□在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

下□描述了 Cloud Manager 如何□得在 Azure 中□行操作的□限。与一个或多个 Azure □□□定的服□主体□象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配□允□所需□限的自定□角色。



□□

1. □建 Azure Active Directory □用程序。
2. 将□用程序分配□角色。
3. 添加 Windows Azure 服□管理 API □限。
4. □取□用程序 ID 和目□ ID。

5. □建客□端密□。

□建 Azure Active Directory □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □□ * 新建注册 * 。
4. 指定有□□用程序的□□信息：
   - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
   - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ：□□ * 网□ * ， 然后□入任何 URL ， 例如 https://url
5. □□ * 注册 * 。

□已□建 AD □用程序和服□主体。

将□用程序分配□角色

□必□将服□主体□定到一个或多个 OnCommand □□，并□其分配自定□ "Cloud Manager 操作□ " 角色，以便管理器在 Azure 中具有□限。

□□

1. □建自定□角色：
   a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

      □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

- 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
Manager_Azure_3.8.7.json
```

□在，□□具有一个名□ *Cloud Manager Operator* 的自定□角色。

2. 将□用程序分配□角色：

a. 从 Azure □□中，打□ * □□ * 服□。

b. □□□□。

c. □□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。

d. □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

e. 保持□□ * Azure AD 用□，□或服□主体 * 。

f. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



g. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

如果要从多个 Azure □□部署 Cloud Volumes ONTAP ， □必□将服□主体□定到□个□□。使用 Cloud Manager ， □可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的□□。

添加 Windows Azure 服□管理 API □限

服□主体必□具有 "Windows Azure 服□管理 API" □限。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □□ * API □限 > 添加□限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，□□ * Azure Service Management* 。



4. □□ * 以□□用□身□□□ Azure 服□管理 * ，然后□□ * 添加□限 * 。



□取□用程序 ID 和目□ ID

将 Azure □□添加到 Cloud Manager □，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



□建客□端密□

□需要□建客□端密□，然后向 Cloud Manager 提供□密□的□，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD □行身□□□。

> 将□□添加到 Cloud Manager □， Cloud Manager 会将客□端密□称□□用程序密□。

□□

1. 打□ * Azure Active Directory* 服□。
2. □□ * □用程序注册 * 并□□□的□用程序。
3. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
4. 提供密□和持□□□的□□描述。
5. □□ * 添加 * 。
6. □制客□端密□的□。

此□，□的服□主体已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager

在□ Azure □□提供所需□限后，□可以将□□□的凭据添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * Microsoft Azure* 。
3. □入有□授予所需□限的 Azure Active Directory 服□主体的信息：
   - □用程序（客□端） ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目□（租□） ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 客□端密□：□参□ [Creating a client secret]。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □□ * 。
5. □□要与凭据□□的 " 按需□□ " □□，如果尚未□□，□□□ * 添加□□ * 。

   要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□， Azure 凭据必□与 Azure Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP □□相□□。

6. □□ * 添加 * 。

□在，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到不同的凭据集 "□建新的工作□境□"：



将 Azure Marketplace □□与凭据□□

将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager 后，□可以将 Azure Marketplace □□与□些凭据相□□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

在以下□□情况下，□可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后□□ Azure Marketplace □□：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager □，□未□□□□。
- □希望将□有 Azure Marketplace □□替□□新□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。
2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。



4. 从下拉列表中□□□□或□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。

   以下□□从工作□境向□的上下文中□□，但在□□□ * 添加□□ * 后□示相同的工作流：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

将其他 Azure □□与受管身□□□

通□ Cloud Manager ，□可以□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 凭据和 Azure □□。除非□□，否□□无法□托管身□配置文件□□其他 Azure □□ "托管身□" □些□□。

托管身□□ "初始 Azure □□" 从 Cloud Manager 部署 Connector □。部署 Connector □， Cloud Manager 会□建 Cloud Manager 操作□角色并将其分配□ Connector 虚□机。

□□

1. 登□ Azure □□。
2. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 的□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   a. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建 Connector 虚□机的□□。
      - □□ Connector 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
4. □其他□□重□□些□□。

□建新的工作□境□，□□在□□能□□托管身□配置文件从多个 Azure □□中□行□□。


Edit Account & Add Subscription
Credentials
Managed Service Identity
Azure Subscription
OCCM Dev
OCCM QA1 (Default)
No subscription is associated with this account

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.