入

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_gfc_getting_started.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

入□ 1
使用 Cloud Manager □用全局文件□存 1
部署其他核心□例 9

入□

□可以使用 Cloud Manager 在工作□境中部署全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心□件。

使用 Cloud Manager □用全局文件□存

在此配置中，□将在使用 Cloud Manager □建 Cloud Volumes ONTAP 系□的同一工作□境中部署全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心。

□看 "此□□" 以□看从□始到□束的□□。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

部署 Cloud Volumes ONTAP

在 Azure 或 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并配置 SMB 文件共享。有□□□信息，□参□ "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP" 或 。

部署全局文件□存管理服□器

在与 Cloud Volumes ONTAP □例相同的工作□境中部署全局文件□存管理服□器的□例。

部署全局文件□存核心

在与 Cloud Volumes ONTAP □例相同的工作□境中部署全局文件□存核心的一个或多个□例，并将其加入到 Active Directory 域中。

□可□全局文件□存

在全局文件□存核心□例上配置全局文件□存□可□管理服□器（ LMS ）服□。要激活□的□□，□需要使用□的 NSS 凭据或 NetApp 提供的客□ ID 。

部署全局文件□存□□□例

□参□ "部署全局文件□存□□□例" 在□个□程位置部署全局文件□存□□□例。此□□不能使用 Cloud Manager 完成。

将 Cloud Volumes ONTAP 部署□□的存□平台

在当前版本中，全局文件□存支持在 Azure 或 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。有□□□的前提条件，要求和部署□明，□参□ "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP" 或 。

□注意以下其他全局文件□存要求：

- □□在 Cloud Volumes ONTAP □例上配置 SMB 文件共享。

  如果□例上未□置 SMB 文件共享，□在安装全局文件□存□件期□，系□会提示□配置 SMB 共享。

在□的工作□境中□用全局文件□存

全局文件□存向□将引□□完成部署全局文件□存管理服□器□例和全局文件□存核心□例的□□，如下所示。



□□

1. □□部署 Cloud Volumes ONTAP 的工作□境。
2. 在服□面板中，□□ * □用 GFC* 。

3. □□概述□面，然后□□ * □□ * 。
4. 如果 Cloud Volumes ONTAP □例上没有可用的 SMB 共享，系□将提示□□入 SMB 服□器和 SMB 共享□□信息以立即□建共享。有□ SMB 配置的□□信息，□参□ "存□平台"。

   完成后，□□ * □□ * 以□建 SMB 共享。

5. 在全局文件□存服□□面上，□入□□部署的全局文件□存□□□例的数量，然后□保□的系□□足网□配置和防火□□□， Active Directory □置和防病毒排除的要求。□参□ "前提条件" 有□□□信息：



6. □□已□足要求或□已□得□足□些要求的信息后，□□ * □□ * 。
7. □入用于□□全局文件□存管理服□器虚□机的管理□凭据，然后□□ * □用 GFC 服□ * 。□于 Azure ， □以用□名和密□的形式□入凭据；□于 AWS ， □□□相□的密□□。□可以根据需要更改 VM/ □例名称。



8. 成功部署全局文件□存管理服□后，□□ * □□ * 。
9. □于全局文件□存核心，□入要加入 Active Directory 域的管理□用□凭据以及服□□□用□凭据。然后□□ * □□ * 。
   - 全局文件□存核心□例必□部署在与 Cloud Volumes ONTAP □例相同的 Active Directory 域中。
   - 此服□□□是域用□，它是 Cloud Volumes ONTAP □例上 BUILTIN\Backup Operators □的一部分。



10. □入用于□□全局文件□存核心 VM 的管理□凭据，然后□□ * 部署 GFC 核心 * 。□于 Azure， □以用□名和密□的形式□入凭据；□于 AWS， □□□相□的密□□。□可以根据需要更改 VM/ □例名称。



11. 成功部署全局文件□存核心后，□□ * □至信息板 * 。



信息板□示管理服□器□例和核心□例均□ * □用 * 且正常□行。

□全局文件□存安装授予□可□

在使用全局文件□存之前，□需要在全局文件□存核心□例上配置全局文件□存□可□管理服□器（ LMS ）服□。要激活□的□□，□需要使用 NetApp 提供的 NSS 凭据或客□ ID 。

在此示例中，我□将在□□□部署在公有云中的核心□例上配置 LMS 服□。此□程是一次性完成的，用于□置□的 LMS 服□。

□□

1. 使用以下 URL 打□全局文件□存核心（□要指定□ LMS 服□的核心）上的全局文件□存□可□注册□面。将 *<IP_address>* 替□□全局文件□存核心的 IP 地址：https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]
2. □□ " □□□□此网站（不建□） " 以□□。此□将□示一个□面，用于配置 LMS 或□□□有□可□信息。



3. 通□□□ " 内部 LMS " 或 " 云 MS " 来□□注册模式。
   - " 内部 LMS " □用于通□ NetApp 支持□得客□ ID 的□有客□或□用客□。
   - 如果客□已从 NetApp 或其□□合作□伴□□ NetApp 全局文件□存□□□可□并□有 NetApp 凭据，□可以使用 Cloud MS 。
4. □于 Cloud MS ， □□□ * 云 MS* ， □入□的 NSS 凭据，然后□□ * 提交 * 。

5. □于内部 LMS， □□□ * 内部 LMS *， □入□的客□ ID， 然后□□ * 注册 LMS* 。

如果□□定需要部署多个全局文件□存核心来支持□的配置，□□□信息板中的 * 添加核心□例 *， 然后按照部署向□□行操作。

完成核心部署后，□需要 "部署全局文件□存□□□例" 在□个□程□公室中。

部署其他核心□例

如果□的配置由于大量 Edge □例而需要安装多个全局文件□存核心，□可以向工作□境添加□一个核心。

在部署 Edge □例□，□将配置一些□例以□接到第一个核心，而□一些□例□□接到第二个核心。□□个核心□例都可□□工作□境中的同一后端存□（□的 Cloud Volumes ONTAP □例）。

1. 在全局文件□存信息板中，□□ * 添加核心□例 * 。



2. □入要加入 Active Directory 域的管理□用□凭据以及服□□□用□凭据。然后□□ * □□ * 。
   - 全局文件□存核心□例必□与 Cloud Volumes ONTAP □例位于同一 Active Directory 域中。
   - 此服□□□是域用□，它是 Cloud Volumes ONTAP □例上 BUILTIN\Backup Operators □的一部分。



3. □入用于□□全局文件□存核心 VM 的管理□凭据，然后□□ * 部署 GFC 核心 * 。□于 Azure， □以用□名和密□的形式□入凭据；□于 AWS， □□□相□的密□□。□可以根据需要更改虚□机名称。



4. 成功部署全局文件□存核心后，□□ * □至信息板 * 。



信息板反映了工作□境的第二个核心□例。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.