修改 Cloud Volumes ONTAP 系

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 13, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_modifying_ontap_cloud.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

修改 Cloud Volumes ONTAP 系□ 1
更改 Cloud Volumes ONTAP 的□例或□算机□型 1
在按需□□配置之□□行更改 1
□移到□用 Cloud Volumes ONTAP 配置 2
将写入速度更改□正常或□高 2
修改 Storage VM 名称 2
更改 Cloud Volumes ONTAP 的密□ 3
更改 c4.4xLarge 和 c4.8xLarge □例的网□ MTU 4
更改多个 AWS AZs 中与 HA □□□的路由表 4

修改 Cloud Volumes ONTAP 系□

随着存□需求的□化，□可能需要更改 Cloud Volumes ONTAP 系□的配置。例如，□可以在 " 按需□□ " 配置之□□行更改，更改□例或 VM □型等。

更改 Cloud Volumes ONTAP 的□例或□算机□型

在 AWS， Azure 或 GCP 中□□ Cloud Volumes ONTAP □，□可以从多□□例或□算机□型中□行□□。如果□□定□例或□算机□型的大小不足或□大，□可以随□更改此□例或□算机□型。

□于此任□

- 必□在 Cloud Volumes ONTAP HA □上□用自□交□（□是默□□置）。否□，操作将失□。

  "ONTAP 9 文□：用于配置自□交□的命令"

- 更改□例或□算机□型会影□云提供商的服□□用。
- □操作将重新□□ Cloud Volumes ONTAP 。

  □于□□点系□， I/O 中断。

  □于 HA □、更改不会中断。HA □□□□数据提供服□。

> Cloud Manager 通□□□接管并等待交□，一次正常更改一个□点。在此□程中， NetApp 的 QA □□□文件的写入和□取□行了□□，但在客□端上看不到任何□□。随着□接的更改，我□□□看到 I/O □□重□，但□用程序□克服了 NFS/CIFS □接的□些短 " 重新□接 " 。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 更改 AWS 的□可□或□例 * ， * 更改 Azure 的□可□或 VM* 或 * 更改 GCP 的□可□或□算机 * 。
2. 如果□使用的是按需付□配置、□可以□□其他□可□。
3. □□一个□例或□算机□型，□中此□□框以□□□了解更改的含□，然后□□ * □定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新□□。

在按需□□配置之□□行更改

□□按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□后、□可以随□通□修改□可□在 Explore 、 Standard 和 Premium 配置之□□行更改。更改□可□会□加或□少原始容量限制，并允□□从不同的 AWS □例□型或 Azure 虚□机□型中□行□□。

> 在 GCP 中，□个按需□□配置都有一□□算机□型。□不能在不同的□算机□型之□□行□□。

□注意以下有□在“按需□□、□□□展”□可□之□□行更改的信息：

- □操作将重新□□ Cloud Volumes ONTAP 。

□于□□点系□， I/O 中断。

□于 HA □、更改不会中断。HA □□□□数据提供服□。

- 更改□例或□算机□型会影□云提供商的服□□用。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 更改 AWS 的□可□或□例 * ， * 更改 Azure 的□可□或 VM* 或 * 更改 GCP 的□可□或□算机 * 。
2. □□□可□□型和□例□型或□算机□型，□中此□□框以□□□了解更改的含□，然后□□ * □定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 将使用新□可□，□例□型或□算机□型或□□者重新□□。

□移到□用 Cloud Volumes ONTAP 配置

如果要在按需□□□□和 BYOL □□之□切□，或者在□个 Cloud Volumes ONTAP 系□和 HA □之□切□，□需要部署一个新系□，然后将□有系□中的数据□制到新系□。

□□

1. □建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。

   "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"

2. "□置一次性数据□制" 必□□制的□个卷的系□之□。
3. □止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系□ "□除原始工作□境"。

将写入速度更改□正常或□高

利用 Cloud Manager ， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。默□写入速度□正常。如果工作□□需要快速写入性能，□可以更改□高写入速度。在更改写入速度之前，□□先□行此操作 "了解正常□置与高□置之□的区□"。

□于此任□

- □保卷或聚合□建等操作未在□行中。
- □注意，此更改会重新□□ Cloud Volumes ONTAP ， □意味着 I/O 会中断。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 写入速度 * 。
2. □□ * 正常 * 或 * 高 * 。

   如果□□□ " 高 " ， □需要□□ " 我了解 ..." □述并通□□中此□□框□行□□。

3. □□ * 保存 * ， □看□□消息，然后□□ * □□ * 。

修改 Storage VM 名称

Cloud Manager 会自□□其□ Cloud Volumes ONTAP □建的□个 Storage VM （ SVM ）命名。如果□有□格的命名□准，□可以修改 SVM 的名称。例如，□可能希望此名称与□□ ONTAP 集群命名 SVM 的方式一致。

但是，如果□□ Cloud Volumes ONTAP □建了任何其他 SVM ， □不能从 Cloud Manager 重命名□些 SVM 。□需要使用 System Manager 或命令行界面直接从 Cloud Volumes ONTAP □行此操作。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ Storage VM 名称右□的□□□□。



3. 在修改 SVM 名称□□框中，更改名称，然后□□ * 保存 * 。

更改 Cloud Volumes ONTAP 的密□

Cloud Volumes ONTAP 包括集群管理□□□。如果需要，□可以从 Cloud Manager 更改此□□的密□。

> 不□通□ System Manager 或 CLI 更改管理□□□的密□。□密□不会反映在 Cloud Manager 中。因此， Cloud Manager 无法正□□控□例。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > □置密□ * 。
2. □入新密□□次，然后□□ * 保存 * 。

   新密□必□不同于□使用的最后六个密□之一。

更改 c4.4xLarge 和 c4.8xLarge □例的网□ MTU

默□情况下，当□在 AWS 中□□ c4.4xLarge □例或 c4.8xLarge □例□， Cloud Volumes ONTAP 配置□使用 9000 MTU （也称□巨型□）。如果网□配置更□合，□可以将网□ MTU 更改□ 1,500 字□。

网□最大□□□元（ MTU ）□ 9000 字□可□特定配置提供最高的网□吞吐量。

如果同一 VPC 中的客□端与 Cloud Volumes ONTAP 系□通信、并且其中一些或全部客□端也支持 9000 MTU 、□最好□□ 9000 MTU 。如果流量□□ VPC 、□可能会出□数据包碎片，从而降低性能。

如果 VPC 以外的客□端或系□与 Cloud Volumes ONTAP 系□□行通信，□网□ MTU □ 1,500 字□是理想的□□。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 高□ > 网□利用率 * 。
2. □□ * □准 * 或 * 巨型□ * 。
3. □□ * 更改 * 。

更改多个 AWS AZs 中与 HA □□□的路由表

□可以修改 AWS 路由表，其中包含指向 HA □的浮□ IP 地址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 客□端需要□□ AWS 中的 HA □，□可以□行此操作。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 信息 * 。
2. □□ * 路由表 * 。
3. 修改□定路由表的列表，然后□□ * 保存 * 。

Cloud Manager □送 AWS □求以修改路由表。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.