配置存

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_provisioning_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

配置存□ 1
□建 FlexVol 卷 1
在 HA 配置中的第二个□点上□建 FlexVol 卷 3
□建聚合 3
将 LUN □接到主机 4
使用 FlexCache 卷加速数据□□ 4

配置存□

□可以通□管理卷和聚合从 Cloud Manager □ Cloud Volumes ONTAP 系□配置□外存□。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

□建 FlexVol 卷

如果在□□ Cloud Volumes ONTAP 系□后需要更多存□，□可以从 Cloud Manager □ NFS， CIFS 或 iSCSI □建新的 FlexVol 卷。

□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， 使用 IQN 从主机□接到 LUN。

> □可以从 System Manager 或 CLI □建其他 LUN 。

如果要在 AWS 中使用 CIFS 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "Cloud Volumes ONTAP for AWS 的网□要求"。

□□

1. 在工作□境□面上，双□要配置 FlexVol 卷的 Cloud Volumes ONTAP 系□的名称。
2. 在任何聚合或特定聚合上□建新卷：

Action	□□
□建新卷并□云管理器□□包含的聚合	□□ * 添加新卷 * 。
在特定聚合上□建新卷	a. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。 b. □□聚合的菜□。 c. □□ * □建卷 * 。

3. □入新卷的□□信息，然后□□ * □□ * 。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。

字段	Description
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

4. 如果□□□了 CIFS □□并且 CIFS 服□器尚未□置，□在□建 CIFS 服□器□□框中指定□服□器的□□信息，然后□□ * 保存并□□ * ：

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。 • 要将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers， OU=corp* 。 • 要将 Azure AD 域服□配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□在此字段中□入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文□：在 Azure AD 域服□托管域中□建□□□位（ OU ）"^]
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

5. 在使用情况配置文件，磁□□型和分□策略□面上，□□是否要□用存□效率功能，□□磁□□型，并根据需要□□分□策略。

   有□□助信息，□参□以下内容：

- "了解卷使用情况配置文件"
- "在 AWS 中估算系□□模"
- "在 Azure 中估算系□□模"
- "数据分□概述"

6. □□ * □行 * 。

Cloud Volumes ONTAP 配置卷。

如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。

如果要□卷□用配□、□必□使用系□管理器或 CLI 。配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 HA 配置中的第二个□点上□建 FlexVol 卷

默□情况下， Cloud Manager 会在 HA 配置中的第一个□点上□建卷。如果需要双活□配置（□个□点都将数据提供□客□端）、□必□在第二个□点上□建聚合和卷。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后□建聚合。
4. □于主□点，□在 HA □中□□第二个□点。
5. Cloud Manager □建聚合后，□□□聚合，然后□□ * □建卷 * 。
6. □入新卷的□□信息，然后□□ * □建 * 。

如果需要，□可以在此聚合上□建其他卷。

> □于部署在多个 AWS 可用性区域中的 HA □，□必□使用卷所在□点的浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

□建聚合

□可以自己□建聚合或□ Cloud Manager 在□建卷□□□□行此操作。自行□建聚合的□□在于，□可以□□底□磁□大小，从而根据需要的容量或性能□聚合□行大小□整。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP □例的名称。
2. □□菜□□□，然后□□ * 高□ > 高□分配 * 。
3. □□ * 添加聚合 * ，然后指定聚合的□□信息。

   有□磁□□型和磁□大小的□助，□参□ "□□配置"。

4. □□ * □行 * ，然后□□ * 批准和□□ * 。

将 LUN □接到主机

□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后，□使用 IQN 从主机□接到 LUN 。

□注意以下事□：

1. Cloud Manager 的自□容量管理不□用于 LUN 。当 Cloud Manager □建 LUN □，它会禁用自□□□功能。
2. □可以从 System Manager 或 CLI □建其他 LUN 。

□□

1. 在“工作□境”□面上，双□要管理卷的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境。
2. □□一个卷，然后□□ * 目□ IQN* 。
3. □□ * □制 * 以□制 IQN 名称。
4. □置从主机到 LUN 的 iSCSI □接。
   - "□用于 Red Hat Enterprise Linux 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：□□与目□的 iSCSI 会□"
   - "□用于 Windows 的 ONTAP 9 iSCSI 快速配置：□□与目□的 iSCSI 会□"

使用 FlexCache 卷加速数据□□

FlexCache 卷是一□存□卷，用于□存原始（或源）卷中的 NFS □取数据。后□□取□存的数据会加快□□数据的□□速度。

□可以使用 FlexCache 卷加快数据□□速度，或者从□□量□多的卷卸□流量。FlexCache 卷有助于提高性能，尤其是在客□端需要重□□□相同数据□，因□可以直接提供数据，而无需□□原始卷。FlexCache 卷非常□合□取密集型系□工作□□。

Cloud Manager 目前不提供 FlexCache 卷的管理，但□可以使用 ONTAP 命令行界面或 ONTAP 系□管理器□建和管理 FlexCache 卷：

- "《 FlexCache 卷加快数据□□高□指南》"
- "在 System Manager 中□建 FlexCache 卷"

从 3.7.2 版□始， Cloud Manager 将□所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系□生成 FlexCache □可□。此□可□包含 500 GB 的使用量限制。

> 要生成□可□， Cloud Manager 需要□□ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。□保此 URL 可从防火□□□。

Cloud Volumes ONTAP
FlexCache with Cloud Volumes ONTAP
Technical Demo
Chris Hurley
Technical Marketing Engineer

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.