在 Linux 主机上安装数据代理

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_sync_installing_linux.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 Linux 主机上安装数据代理 1
Linux 主机要求 1
网□要求 1
□用□ AWS 的□□ 1
□用□ Google Cloud 的□□ 2
□用□ Microsoft Azure 的□□ 2
安装数据代理 2

在 Linux 主机上安装数据代理

□建同□□系□，□□□高□数据代理□□以在内部 Linux 主机或云中的□有 Linux 主机上安装数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

Linux 主机要求

- * 操作系□ * ：
  - CentOS 7.0， 7.7 和 8.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.7 和 8.0
  - Ubuntu Server 18.04 LTS
  - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

    安装数据代理之前，必□在主机上□行命令 `yum update all` 。

  Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装期□□□存□□以更新所需的第三方□件。

- * RAM * ： 16 GB
- * CPU * ： 4 个核心
- * 可用磁□空□ * ： 10 GB
- * SELinux* ：建□□禁用 "SELinux" 在主机上。

  SELinux 会□制□施一□策略，□策略会阻止数据代理□件更新，并阻止数据代理与正常□行所需的端点□系。

- * OpenSSL * ：必□在 Linux 主机上安装 OpenSSL 。

网□要求

- Linux 主机必□与源主机和目□主机建立□接。
- 文件服□器必□允□ Linux 主机□□□出。
- 必□在 Linux 主机上打□端口 443， 以便向 AWS □送出站流量（数据代理会不断与 Amazon SQS 服□□行通信）。
- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

□用□ AWS 的□□

如果□□□使用包含 S3 存□分段的同□□系中的数据代理，□□准□ Linux 主机以□行 AWS □□。安装数据代理□，□需要□具有□程□□□限和特定□限的 AWS 用□提供 AWS 密□。

□□

1. 使用□建 IAM 策略 "此 NetApp 提供的策略"。。
2. □建具有□程□□□限的 IAM 用□。 "□看 AWS □明。"。

   □□必□制 AWS 密□，因□□需要在安装数据代理□件□指定□些密□。

□用□ Google Cloud 的□□

如果□□□将数据代理与包含 Google Cloud Storage 存□分段的同□□系□合使用，□□准□ Linux 主机以□行 GCP □□。安装数据代理□，□需要□具有特定□限的服□□□提供一个密□。

□□

1. 如果□□没有存□管理□□限，□□建一个 GCP 服□□□。
2. □建以 JSON 格式保存的服□□□密□。 "□看 GCP □明。"。

   此文件□至少包含以下属性： "project_id"， "private_key" 和 "client_email"

   □建密□□、文件将生成并下□到□算机中。

3. 将 JSON 文件保存到 Linux 主机。

□用□ Microsoft Azure 的□□

通□在 " 同□□系 " 向□中提供存□□□和□接字符串，可以按□系定□□ Azure 的□□。

安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 Linux 主机上安装数据代理。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * 本地数据代理 * 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。



> 即使此□□□□□ * ； on-Prem_ Data Broker* ，它也会□内部或云中的 Linux 主机□行□用□景。

4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。

此□将很快加□□明□面。□需要按照□些□明□行操作，其中包括一个用于下□安装程序的唯一□接。

5. 在□明□面上：
   a. □□是□用□ * AWS * ， * Google Cloud* 的□□，□是同□□用□□者的□□。
   b. □□一个安装□□： * 无代理 * ， * 使用代理服□器 * 或 * 使用代理服□器□行身□□□ * 。
   c. 使用命令下□并安装数据代理。

      以下□□提供了有□□个可能安装□□的□□信息。按照□明□面根据□的安装□□□取□切的命令。

   d. 下□安装程序：
      - 无代理：

        ```
        cURL <URI> -o data_broker_installer.sh
        ```

      - 使用代理服□器：

        ```
        curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_host> : <proxy_port>
        ```

      - 使用具有身□□□的代理服□器：

        ```
        cURL <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_username> :
        <proxy_password>@ <proxy_host> : <proxy_port>
        ```

        URI

        Cloud Sync 会在□明□面上□示安装文件的 URI ，在按照提示部署内部数据代理□会加□此 URI 。此 URI 不会在此重□，因□此□接是□□生成的，只能使用一次。 按照以下□□从 Cloud Sync □取 URI 。。

   e. 切□到超□用□，使安装程序可□行并安装□件：

> 下面列出的□个命令都包含 AWS □□和 GCP □□的参数。按照□明□面根据□的安装□□□取□切的命令。

- 无代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file>
```

- 代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file> -h
<proxy_host> -p <proxy_port>
```

- 具有身□□□的代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file> -h
<proxy_host> -p <proxy_port> -u <proxy_username> -w <proxy_password>
```

AWS 密□

□些是□□准□好的用□密□ □按照以下□□操作。AWS 密□存□在数据代理上，□代理在内部或云网□中□行。NetApp 不会在数据代理之外使用密□。

JSON 文件

此 JSON 文件包含□□已准□好的服□□□密□ □按照以下□□操作。

6. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。
7. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.