将非活□数据分□到低成本□象存□

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_tiering.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

将非活□数据分□到低成本□象存□ 1
支持数据分□的配置 1
将冷数据分□到 AWS S3 的要求 2
将冷数据分□到 Azure Blob 存□的要求 2
将冷数据分□到 Google Cloud 存□分段的要求 2
□□写卷中的数据□行分□ 3
□数据保□卷中的数据□行分□ 3
更改分□数据的存□□ 4
是否可以在□有聚合上□用数据分□？ 4

将非活□数据分□到低成本□象存□

通□将□数据的 SSD 或 HDD 性能□与非活□数据的□象存□容量□相□合，□可以降低 Cloud Volumes ONTAP 的存□成本。有□□要概述，□参□ "数据分□概述"。

要□置数据分□、□只需□行以下操作：

□□支持的配置

支持大多数配置。如果□的 Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版或 BYOL 系□□行的是最新版本，□最好□□操作。 "了解更多信息。"。

□保 **Cloud Volumes ONTAP** 与□象存□之□的□接

- □于 AWS， S3 需要一个 VPC 端点。 了解更多信息。。
- □于 Azure， 只要 Cloud Manager 具有所需□限，□就无需□行任何操作。 了解更多信息。。
- □于 GCP， □需要□ Private Google Access 配置子网并□置服□□□。 了解更多信息。。

□建，修改或□制卷□，□□□分□策略

在□建，修改或□制卷□， Cloud Manager 会提示□□□分□策略。

- "□□写卷上的数据□行分□"
- "分□数据保□卷上的数据"

> 数据分□不需要什□？
>
> - □无需安装功能□可□即可□用数据分□。
> - □无需□建容量□（ S3 存□分段， Azure Blob 容器或 GCP 存□分段）。云管理器可以□□提供□□功能。

支持数据分□的配置

□可以在使用特定配置和功能□□用数据分□：

- Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版和 BYOL 支持数据分□，从以下版本□始：
  - AWS 中的 9.2 版
  - 采用□□点系□的 Azure 中的 9.4 版
  - 使用 HA □的 Azure 中的 9.6 版
  - GCP 中的 9.6 版

  > 采用 DS3_v2 虚□机□型的 Azure 不支持数据分□。

- 在 AWS 中，性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化 HDD 。
- 在 Azure 中，性能□可以是高□ SSD 受管磁□，□准 SSD 受管磁□或□准 HDD 受管磁□。

- 在 GCP 中，性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。
- 加密技□支持数据分□。
- 必□在卷上□用精□配置。

将冷数据分□到 AWS S3 的要求

□保 Cloud Volumes ONTAP 已□接到 S3 。提供□□接的最佳方法是□建到 S3 服□的 VPC 端点。有□□明，□参□ "AWS 文□：□建网□端点"。

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"。

将冷数据分□到 Azure Blob 存□的要求

只要 Cloud Manager 具有所需□限，□就无需在性能□和容量□之□□置□接。如果 Cloud Manager 策略具有以下□限，□ Cloud Manager 将□□□用 vNet 服□端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

□限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

将冷数据分□到 Google Cloud 存□分段的要求

- 必□□ Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。
- □需要具有□定□的存□管理□角色的服□□□。□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□此服□□□。

  "按如下所示□置此分□服□□□"：

  a. 将□定□的 *Storage Admin* 角色分配□分□服□□□。
  b. 将 Connector 服□□□作□ *Service Account User* 添加到分□服□□□。

     □可以提供用□角色 "在□建分□服□□□□，□□行向□的第 3 □"或。

     □后在□建 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，□需要□□分□服□□□。

  如果在□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□未□用数据分□并□□服□□□，□需要□□系□并从 GCP 控制台将服□□□添加到 Cloud Volumes ONTAP 。

□□写卷中的数据□行分□

Cloud Volumes ONTAP 可以将□写卷上的非活□数据分□到□□高效的□象存□中，从而□出性能□来存□□数据。

□□

1. 在工作□境中、□建新卷或更改□有卷的□：

任□	Action
□建新卷	□□ * 添加新卷 * 。
修改□有卷	□□卷并□□ * 更改磁□□型和分□策略 * 。

2. □□分□策略。

   有□□些策略的□□描述，□参□ "数据分□概述"。

   - 示例 *



   如果□用数据分□的聚合尚未存在，□ Cloud Manager 会□□卷□建一个新聚合。

   如果□希望自己□建聚合、□可以在□建聚合□□聚合□用数据分□。

□数据保□卷中的数据□行分□

Cloud Volumes ONTAP 可以将数据从数据保□卷分□到容量□。如果激活目□卷、□数据将在□取□逐□移□到性能□。

□□

1. 在 " 工作□境 " □上、□□包含源卷的工作□境、然后将其□到要将卷□制到的工作□境中。
2. 按照提示操作、直至到□分□□面并□用到□象存□的数据分□。

   - 示例 *



有□□制数据的□助，□参□ "将数据□制到云中或从云中□制数据"。

更改分□数据的存□□

部署 Cloud Volumes ONTAP 后，□可以通□更改 30 天内未□□的非活□数据的存□□来降低存□成本。如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，必□考□到□一点。

分□数据的存□□在系□□□内—不是□个卷的 it 。

有□支持的存□□的信息，□参□ "数据分□概述"。

□□

1. 在工作□境中，□□菜□□□，然后□□ * 存□□ * 或 * Blob 存□分□ * 。
2. □□一个存□□，然后□□ * 保存 * 。

是否可以在□有聚合上□用数据分□？

不可以，□无法在□有聚合上□用数据分□。□只能□新聚合□用数据分□。

□也可以在新聚合上□用数据分□ "自行□建聚合" 或 □建□用了数据分□的新卷。如果□用了数据分□的聚合尚不存在，□ Cloud Manager 将□卷□建新聚合。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.