将数据从内部 ONTAP 集群分到 StorageGRID

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_tiering_onprem_storagegrid.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

将数据从内部 ONTAP 集群分□到 StorageGRID 1
快速入□ 1
要求 1
将第一个集群中的非活□数据分□到 StorageGRID 4

将数据从内部 ONTAP 集群分□到 StorageGRID

通□将数据分□到 StorageGRID ， 在内部 ONTAP 集群上□放空□。数据分□由 NetApp 的 Cloud Tiering 服□提供支持。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

准□将数据分□到 **StorageGRID**

□需要□足以下要求：

- 一□ AFF 或 FAS 系□，其中包含□行 ONTAP 9.4 或更高版本的□ SSD 聚合，并通□用□指定的端口□接到 StorageGRID 。
- 具有 S3 □限的 AWS □□密□的 StorageGRID 10.3 或更高版本。
- 内部安装的□接器。
- 用于□接器的网□□接，可通□ HTTPS 出站□接到 ONTAP 集群， StorageGRID 和云分□服□。

□置分□

□□一个内部工作□境，□□ * □置分□ * ，然后按照提示将数据分□到 StorageGRID 。

要求

□□是否支持 ONTAP 集群，□置网□以及准□□象存□。

下□□示了□个□件以及需要在它□之□准□的□接：



Connector 和 StorageGRID 之□的通信□用于□象存□□置。

准□ ONTAP 集群

将数据分□到 StorageGRID □， ONTAP 集群必□□足以下要求。

支持的 **ONTAP** 平台

云分□支持 AFF 系□上的 FAS 系□和□ SSD 聚合。

支持的 **ONTAP** 版本

ONTAP 9.4 或更高版本

□可

将数据分□到 StorageGRID □， ONTAP 集群不需要 FabricPool □可□。

集群网□□接要求

- ONTAP 集群通□用□指定的端口□□与 StorageGRID 的 HTTPS □接（此端口可在分□□置期□□行配置）。

  ONTAP 可在□象存□之□□取和写入数据。□象存□永□不会□□，而只是□□。

- 需要从□接器建立入站□接，□□接器必□位于□的内部。

  集群与 Cloud Tiering 服□之□不需要建立□接。

- 托管分□卷的□个 ONTAP □点上都需要一个集群□ LIF 。LIF 必□与 _IP 空□ _ □□， ONTAP □使用此 _IP 空□ _ □接到□象存□。

  IP 空□可□□网□流量隔□，从而可以隔□客□端流量，以□保□私和安全。 "了解有□ IP 空□的更多信息"。

□置数据分□□， Cloud Tiering 会提示□□入要使用的 IP 空□。□□□□与□个 LIF □□的 IP 空□。□可能是□□建的 " 默□ "IP 空□或自定□ IP 空□。

""

> 从 ONTAP 9.5 □始，云分□支持 FlexGroup 卷。安装程序的工作方式与任何其他卷相同。

正在准□ StorageGRID

StorageGRID 必□□足以下要求。

支持的 **StorageGRID** 版本

支持 StorageGRID 10.3 及更高版本。

S3 凭据

□些□□密□必□与具有以下□限的用□相□□：

```
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket"
```

□象版本控制

不能在□象存□分段上□用 StorageGRID □象版本控制。

□建或切□□接器

要将数据分□到云，需要使用 Connector 。将数据分□到 StorageGRID □， □的内部必□具有一个 Connector 。□需要安装新的 Connector 或□保当前□定的 Connector 位于内部。

- "了解□接器"
- "□接器主机要求"
- "在□有 Linux 主机上安装 Connector"
- "在□接器之□切□"

□□接器准□网□□接

□保此□接器具有所需的网□□接。

□□

1. □保安装 Connector 的网□□用以下□接：
   - 通□端口 443 （ HTTPS ）与 Cloud Tiering 服□的出站 Internet □接
   - 通□端口 443 与 StorageGRID 建立 HTTPS □接

- 通□端口 443 与 ONTAP 集群建立 HTTPS □接

将第一个集群中的非活□数据分□到 StorageGRID

准□好□境后，□始□第一个集群中的非活□数据□行分□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- "内部工作□境"。
- 具有所需 S3 □限的 AWS □□密□。

□□

1. □□一个内部集群。
2. □□ * □置分□ * 。



□□在可以□□分□信息板。

3. □□集群旁□的 * □置分□ * 。
4. 完成 * 分□□置 * □面上的□□：
   a. * □□□的提供商 * ：□□ StorageGRID 。
   b. * 服□器 * ：□入 StorageGRID 服□器的 FQDN ， □入 ONTAP 与 StorageGRID □行 HTTPS 通信□□使用的端口，并□入具有所需 S3 □限的 AWS □□的□□密□和机密密□。
   c. * 分段 * ：□分□数据添加新分段或□□□有分段。
   d. * 集群网□ * ：□□ ONTAP □用于□接到□象存□的 IP 空□，然后□□ * □□ * 。

□□正□的 IP 空□可□保云分□可以□置从 ONTAP 到云提供商□象存□的□接。

5. □□ * □□ * 以□□要分□的卷。
6. 在 * □卷 * □面上，□□个卷□置分□。□□ □□，□□分□策略，也可以□整散□天数，然后□□ * □用 * 。

   "了解有□卷分□策略的更多信息"。



□已成功□置从集群上的卷到 StorageGRID 的数据分□。

□可以添加其他集群或□看有□集群上的活□和非活□数据的信息。有□□□信息，□参□ "从集群管理数据分□"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.