参考

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_user_roles.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

参考 1
角色 1
Cloud Manager 如何使用云提供商□限 1
□用于 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS Marketplace □面 8

参考

角色

" □□管理□ "， " 工作空□管理□ " 和 " 云合□性□看器 " 角色可□用□提供特定□限。

任□	□□管理□	工作空□管理□	Cloud Compliance Viewer
管理工作□境	是的。	是的。	否
在工作□境中□用服□	是的。	是的。	否
□看数据□制状□	是的。	是的。	否
□看□□表	是的。	是的。	否
在工作空□之□切□	是的。	是的。	是的。
□看合□性□描□果	是的。	是的。	是的。
□除工作□境	是的。	否	否
将 Kubernetes 集群□接到工作□境	是的。	否	否
接收 Cloud Volumes ONTAP □告	是的。	否	否
□建□接器	是的。	否	否
管理 Cloud Central □□	是的。	否	否
管理凭据	是的。	否	否
修改 Cloud Manager □置	是的。	否	否
□看和管理支持□表板	是的。	否	否
从 Cloud Manager 中□除工作□境	是的。	否	否
安装 HTTPS □□	是的。	否	否

相□□接

- "在 Cloud Central □□中□置工作空□和用□"
- "在 Cloud Central □□中管理工作空□和用□"

Cloud Manager 如何使用云提供商□限

Cloud Manager 需要在云提供商中□行操作的□限。中包括□些□限 "NetApp 提供的策略"。□可能希望了解 Cloud Manager 使用□些□限□行的操作。

Cloud Manager 如何使用 AWS □限

Cloud Manager 使用 AWS □□□几个 AWS 服□□行 API □用、包括 EC2 、 S3 、 Cloudformation 、 IAM 、

Security Token Service （安全令牌服□， STS ）和密□管理服□（ KMS ）。

操作	目的
"EC2 ： StartInstances " ， "EC2 ： StopInstances " ， "EC2 ： Describe Instances " ， "EC2 ： Describe InstanceStatus" ， "EC2 ： RunInstances " ， "EC2 ：□端□例 " ， "EC2 ： ModifyInstanceAttribute" ,	□□ Cloud Volumes ONTAP □例并停止、□□和□控□例。
"EC2 ：描述□例属性 " 、	□□是否已□支持的□例□型□用□□网□。
"EC2 ：描述□ " 、 "EC2 ：描述□ " 、	□□ Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"EC2 ：□建□□ " 、	□□ Cloud Manager 使用 "Workingviron" 和 "Workingvironmid" □□□建的□个□源。Cloud Manager 使用□些□□□行□□和成本分配。
"EC2 ： CreateVolume" ， "EC2 ： Describe Volumes" ， "EC2 ： ModifyVolumeAttribute" ， "EC2 ： AttachVolume" ， "EC2 ： DeleteVolume" ， "EC2 ：□□卷 " ,	管理 Cloud Volumes ONTAP 用作后端存□的 EBS 卷。
"EC2 ： CreateSecurityGroup" ， "EC2 ： DeleteSecurityGroup" ， "EC2 ： Describe SecurityGroups" ， "EC2 ： RevokeSecurityGroupEated" ， "EC2 ： AuthorizeSecurityGroupEated" ， "EC2 ： AuthorizeSecurityGroupIn防□ " ， "EC2 ： RevokeSecurityGroupIn防□ " ,	□ Cloud Volumes ONTAP □建□定□的安全□。
"EC2 ： CreateNetworkInterface" ， "EC2 ： Describe NetworkInterfaces" ， "EC2 ： DeleteNetworkInterface" ， "EC2 ： ModifyNetworkInterfaceAttribute" ,	在目□子网中□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理网□接口。
"EC2 ：描述性子网 " 、 "EC2 ：描述性 VPCS" 、	□取目□子网和安全□的列表、在□ Cloud Volumes ONTAP □建新的工作□境□需要□些子网和安全□。
"EC2 ：□明 " 、	□定□□ Cloud Volumes ONTAP □例□的 DNS 服□器和默□域名。
"EC2 ： CreateSnapshot " 、 "EC2 ： DeleteSnapshot " 、 "EC2 ：描述性快照 " 、	在初始□置期□和停止 Cloud Volumes ONTAP □例□拍□ EBS 卷的快照。
"EC2 ： GetConsoleOutput " 、	捕□附加到 AutoSupport 消息的 Cloud Volumes ONTAP 控制台。
"EC2 ：描述性密□□ " 、	在□□□例□□取可用密□□的列表。
"EC2 ：描述性 " 、	□得可用 AWS 区域的列表。
"EC2 ：□除□□ " 、 "EC2 ：描述□□ " 、	管理与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的□源□□。
"CloudFormation ： CreateStack" ， "CloudFormation ： DeleteStack" ， "CloudFormation ： Describe Stacks" ， "CloudFormation ： Describe StackEvents " ， "CloudFormation ： ValidateTemplate" ,	□□ Cloud Volumes ONTAP □例。

操作	目的
"IAM ： PassRole" ， "iam ： CreateRole" ， "iam ： DeleteRole" ， "iam ： PutRolePolicy" ， "iam ： CreateInstanceProfile" ， "IAM ： DeleteRolePolicy" ， "iam ： AddRoleToInstanceProfile" ， "iam ： RemoveRoleFromInstanceProfile" ， "iam ： DeleteInstanceProfile" ,	□□ Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"IAM ： ListInstanceProfiles" ， "STS ： DecodeAuthorizationMessage" ， "EC2 ： AssociateIamInstanceProfile" ， "EC2 ： Describe IamInstanceProfileAssociations" ， "EC2 ： DisassociateIamInstanceProfile" ,	管理 Cloud Volumes ONTAP □例的□例配置文件。
"S3 ： GetBucketTagging" ， "S3 ： GetBucketLocation" ， "S3 ： ListAllMyBuckets" , "S3 ： ListBucket"	□取有□ AWS S3 存□槽的信息、以便 Cloud Manager 可以与 NetApp Data Fabric Cloud Sync 服□集成。
"S3 ： CreateBucket" ， "S3 ： DeleteBucket" ， "S3 ： GetLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutBucketTagging" ， "S3 ： ListBucketVersions" , "S3 ： GetBucketPolicyStatus" ， "S3 ： GetBucketPublicAccessBlock" ， "S3 ： GetBucketAcl" ， "S3 ： GetBucketPolicy" ， "S3 ： PutBucketPublicAccessBlock"	管理 Cloud Volumes ONTAP 系□用作数据分□容量□的 S3 存□分段。
"kms ： List*" ， "kms ： reencryption*" ， "kms ： dese*" ， "kms ： CreateGrant" ,	使用 AWS 密□管理服□（ KMS ）□ Cloud Volumes ONTAP □用数据加密。
"CE ： GetReservationUtilization" ， "ce ： GetDimensionValues" ， "ce ： GetCostAndUsage" ， "ce ： GetTags "	□取有□ Cloud Volumes ONTAP 的 AWS 成本数据。
"EC2 ： CreatePlacementGroup" ， "EC2 ： DeletePlacementGroup"	在□个 AWS 可用性区域中部署 HA 配置□， Cloud Manager 会□□ AWS 分布式放置□中的□个 HA □点和□解器。
"EC2 ： Describe 保留□例服□ "	Cloud Manager 会在 Cloud Compliance 部署中使用此□限来□□要使用的□例□型。
"S3 ： DeleteBucket" ， "S3 ： GetLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutLifeycleConfiguration" ， "S3 ： PutBucketTagging" ， "S3 ： ListBucketVersions" , "S3 ： GetObject" ， "S3 ： ListBucket" ， "S3 ： ListAllMyBuckets" ， "S3 ： GetBucketTagging" , "S3 ： GetBucketLocation" "S3 ： GetBucketPolicyStatus" ， "S3 ： GetBucketPublicAccessBlock" ， "S3 ： GetBucketAcl" ， "S3 ： GetBucketPolicy" ， "S3 ： PutBucketPublicAccessBlock"	Cloud Manager 会在□□用□□到 S3 服□□使用□些□限。

Cloud Manager 使用 Azure □限的功能

Cloud Manager Azure 策略包括 Cloud Manager 在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

操作	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read" , Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read" , Microsoft.Compute/operations/read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action" , Microsoft.Compute/virtualMachines/read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action" , Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action" , Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action" , Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read" , " Microsoft.Compute/virtualMachines/write" ,	□建 Cloud Volumes ONTAP 并停止、□□、□除和□取系□状□。
"Microsoft.compute/images/write" 、 "Microsoft.compute/images/read" 、	支持从 VHD 部署 Cloud Volumes ONTAP 。
Microsoft.Compute/disks/delete" , Microsoft.Compute/disks/read" , Microsoft.Compute/disks/write" , "microsoft.Storage/SchecknameAvailability /Read" , "microsoft.Storage/operations/Read" , "microsoft.Storage/storageAccounts" , "microsoft.Storage/storageAccouns/Read" , "microsoft.Storage/storageAccounts" , "microsoft.Storage/storageAccounts" , "microsoft.Storage/storageAccounts" , "microsoft.Storage/storageAccounts" , "microsoft.Storage/Acces/ Read" ,	管理 Azure 存□□□和磁□、并将磁□□接到 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.network/networkinterfaces/read" 、 "microsoft.network/networkinterfaces/write" 、 "microsoft.network/networkinterfaces/join/action" 、	在目□子网中□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理网□接口。
"microsoft.network/networksecuritygroups/read" 、 "microsoft.network/networksecuritygroups/write" 、 "microsoft.network/networksecuritygroups/join/action" 、	□ Cloud Volumes ONTAP □建□定□的网□安全□。

操作	目的
"microsoft.resources/subscriptions/locations/read" , Microsoft.Network/locations/operationResults/read" , Microsoft.Network/locations/operations/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read" , Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" ,	□取有□区域、目□ VNet 和子网的网□信息、并将 Cloud Volumes ONTAP 添加到 VNETS 。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write" , Microsoft.Network/routeTables/join/action" ,	□用 VNet 服□端点以□行数据分□。
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read" 、 "Microsoft.Resources/deployments/read" 、 "Microsoft.Resources/deployments/write" 、	从模板部署 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.resources/deployments/operations/read" , "microsoft.resources/deployments/read" , "microsoft.resources/deployments/write" , "microsoft.resources/resources/read" , "microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read" , "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/delete" , "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/read" , "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/write" ,	□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理□源□。
"Microsoft.compute/Snapshots/write" 、 "Microsoft.compute/Snapshots/read" 、 "Microsoft.compute/disks/begingetAccess/Action"	□建和管理 Azure 管理的快照。
"microsoft.compute/availabilitysets/write" 、 "microsoft.compute/availabilitysets/read" 、	□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 的可用性集。
"Microsoft.Marketplac□□ / 服□□型 / □布者 / 服□ / □□ / □□ / □取 " 、 "Microsoft.Marketplac□□ / 服□□型 / □布者 / 服□ / □□ / □□ / 写入 "	支持从 Azure Marketplace □行□程部署。

操作	目的
Microsoft.Network/loadBalancers/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/write" , Microsoft.Network/loadBalancers/delete" , Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" , Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" , Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" ,	管理 HA □的 Azure □□平衡器。
"Microsoft.Authorization/Locks/*"	支持管理 Azure 磁□上的□定。
"microsoft.Authorization/roleDefinitions/write" , "microsoft.Authorization/roleAssignments/write" , "microsoft.Web/sites/*"	管理 HA □的故障□移。
Microsoft.Network/privateEndpoints/write" , "microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/Actions" , "microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/Read" , Microsoft.Network/privateEndpoints/read" , Microsoft.Network/privateDnsZones/write" , Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write" , Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action" , Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write" , Microsoft.Network/privateDnsZones/read" , Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read" ,	用于管理私有端点。如果未向子网外部提供□接，□会使用私有端点。Cloud Manager 会□ HA □建存□□□，但子网中只有内部□接。
" Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete" ,	允□ Cloud Manager □除 Azure NetApp Files 的卷。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read"	Azure 在某些虚□机部署中需要此□限（取决于部署期□使用的底□物理硬件）。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read" ， "microsoft.Insights / Metrics /Read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write" , Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read" , Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/delete" , Microsoft.Network/networkInterfaces/delete" , Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete" , "Microsoft 。 resources/deployments/delete" ,	用于使用全局文件□存。

操作	目的
" Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"	使 Cloud Manager 能□使用其他□□的外部密□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□上的 Azure 受管磁□□行加密。使用 API 支持此功能。

Cloud Manager 如何使用 GCP □限

□用于 GCP 的 Cloud Manager 策略包括 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的□限。

操作	目的
— compute.disks.create — compute.disks.createSnapshot — compute.disks.delete — compute.disks.get — compute.disks.list — compute.disks.setLabels — compute.disks.use	□ Cloud Volumes ONTAP □建和管理磁□。
— compute.v防火□ □建— compute.firewalls.delete — compute.v防火□ .get — compute.v防火□ 列表	□ Cloud Volumes ONTAP □建防火□□□。
— compute.globalOperations.get	以□取操作状□。
— compute.images.get — compute.images.getFromFamily — compute.images.list — compute.images.useReadOnly	□ VM □例□取映像。
— compute.instances.attachDisk — compute.instances.detachDisk	将磁□□接和断□与 Cloud Volumes ONTAP 的□接。
— compute.instances.create — compute.instances.delete	□建和□除 Cloud Volumes ONTAP VM □例。
— compute.instances.get	列出 VM □例。
— compute.instances.getSerialPortOutput	以□取控制台日志。
— compute.instances.list	□索区域中□例的列表。
— compute.instances.setDeletionProtection	□□例□置□除保□。
— compute.instances.setLabels	以添加□□。
— compute.instances.setMachineType	更改 Cloud Volumes ONTAP 的□算机□型。
— compute.instances.setMetadata	以添加元数据。
— compute.instances.setTags	□防火□□□添加□□。
— compute.instances.start — compute.instances.stop — compute.instances.updateDisplayDevice	□□和停止 Cloud Volumes ONTAP 。
— compute.machineTypes.get	□取要□□ qoutas 的核心数。
— compute.projects.get	以支持多个□目。
— compute.snapshots.create — compute.snapshots.delete — compute.snapshots.get — compute.snapshots.list — compute.snapshots.setLabels	□建和管理永久性磁□快照。

操作	目的
— compute.networks.get — compute.networks.list — compute.regions.get — compute.regions.list — compute.subnetworks.get — compute.subnetworks.list — compute.zoneOperations.get — compute.zones.get — compute.zones.list	□取□建新 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例所需的网□信息。
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifes.get - deploymentmanager.manifes.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.list - get	使用 Google Cloud 部署管理器部署 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。
— logging.logEnrees.list — logging.privateLogEnrees.list	□取堆□日志□□器。
— resourcemanager.projects.get	以支持多个□目。
— storage.buctions.create — storage.buckets.delete — storage.buctions.get — storage.buctions.list — storage.buctions.update	□建和管理用于数据分□的 Google Cloud Storage 存□分段。
— cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt — cloudkms.encryptoKeys.get — cloudkms.encryptoKeys.list — cloudkms.keyrings.list	将云密□管理服□中由客□管理的加密密□与 Cloud Volumes ONTAP □合使用。
— compute.instances.setServiceAccount — iam.serviceAccounts.getIamPolicy — iam.serviceAccounts.list	在 Cloud Volumes ONTAP □例上□置服□□□。此服□□□提供将数据分□到 Google Cloud Storage 存□分段的□限。

□用于 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS Marketplace □面

AWS Marketplace for Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 提供了多□□品。如果需要了解□个□面的用途方面的□助，□□□以下□明。

在所有情况下，□□住，□不能从 AWS Marketplace 在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 。□需要直接从 Cloud Manager □□它。

目□	要使用的 **AWS Marketplace** □面	更多信息
支持使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ， 云分□，云合□性和其他附加服□	"Cloud Manager —部署和管理 NetApp 云数据服□"	通□此□□，可以□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 版本收取□用。它□支持□ Cloud Tiering ， Cloud Compliance 和其他附加服□收□。当 Cloud Manager 提示□并将□重定向到□面□，□□□□此服□。Cloud Manager 会在 " 工作□境 " 向□中或在 " □置 " 中添加新凭据□提示□。此□面无法在 AWS 中□□ Cloud Manager 。此操作□通□完成 "NetApp Cloud Central"或使用此表第 3 行列出的 AMI 。
使用年度合同 _ 使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ， 云分□，云合□性和其他附加服□	"Cloud Manager （合同）—部署和管理 NetApp 云数据服□"	此□□是第一行中□□的替代方案。□可以通□它□得商品的年度□付款。主要面向 NetApp 合作□伴。
使用 AMI 从 AWS Marketplace 部署 Cloud Manager	"Cloud Manager —不使用□□密□手□安装"	我□建□□从中□□ AWS 中的 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但□可以根据需要从此 AWS Marketplace □面□□它。
□用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO （ 9.5 或更早版本）的部署	• "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP" • "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP —高可用性"	□可以通□□些 AWS Marketplace □面□□ Cloud Volumes ONTAP PAYGO 9.5 及更早版本的□□点或 HA 版本。从 9.6 版□始，□需要通□此表第 1 行列出的 AWS Marketplace □面□ PAYGO 部署□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.