# 激活□数据源的□描

## Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_compliance.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

激活□数据源的□描 . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files 云合□性入□ . . . . . 1
Amazon S3 云合□性入□ . . . . . 5
正在□描数据□架□ . . . . . 11
使用 SnapMirror 使用云合□性□描内部 ONTAP 数据 . . . . . 15

# 激活□数据源的□描

## Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files 云合□性入□

完成几个□□，□始使用□用于 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 的云合□性。

### 快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

#### 部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

#### 在□的工作□境中□□云合□性

□□ * 云合□性 *， □□ * 配置 * □□□，然后□特定工作□境激活合□性□描。

#### □保能□□□卷

□在已□用 Cloud Compliance， □□保它可以□□卷。

- 云合□性□例需要与□个 Cloud Volumes ONTAP 子网或 Azure NetApp Files 子网建立网□□接。
- Cloud Volumes ONTAP 的安全□必□允□来自云合□性□例的入站□接。
- NFS 卷□出策略必□允□从 Cloud Compliance □例□行□□。
- Cloud Compliance 需要 Active Directory 凭据才能□描 CIFS 卷。

  □□ * 云合□性 * > * □描配置 * > * □□ CIFS 凭据 * 并提供凭据。凭据可以是只□的，但提供管理□凭据可□保 Cloud Compliance 可以□取需要提升□限的数据。

#### 配置要□描的卷

□□要□描的卷， Cloud Compliance 将□始□描□些卷。

### 部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

### 在□的工作□境中□□云合□性

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 *， 然后□□ * 配置 * □□□。




2. 要□描工作□境中的所有卷，□□□ * 激活所有卷的合□性 * 。

   要□□描工作□境中的某些卷，□□□ * 或□□ Volumes* ，然后□□要□描的卷。

□参□ 在卷上□用和禁用合□性□描 了解□□信息。

Cloud Compliance □始□描□个工作□境中的数据。一旦 Cloud Compliance 完成初始□描，□果就会□示在合□性信息板中。所需□□取决于数据量—可能需要几分□或几小□。

## □□ Cloud Compliance 是否有□□□卷

通□□□网□，安全□和□出策略，□保 Cloud Compliance 可以□□卷。□需要□ Cloud Compliance 提供 CIFS 凭据，以便它可以□□ CIFS 卷。

□□

1. □保云合□性□例与包含 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 卷的□个网□之□存在网□□接。

   □于 Azure NetApp Files， Cloud Compliance 只能□描与 Cloud Manager 位于同一区域的卷。

2. □保 Cloud Volumes ONTAP 的安全□允□来自云合□性□例的入站流量。

   □可以从 Cloud Compliance □例的 IP 地址打□流量安全□，也可以从虚□网□内部打□所有流量的安全□。

3. □保 NFS 卷□出策略包含 Cloud Compliance □例的 IP 地址，以便它可以□□□个卷上的数据。

4. 如果□使用 CIFS， □□ Cloud Compliance 提供 Active Directory 凭据，以便它可以□描 CIFS 卷。

   a. 在 Cloud Manager □部，□□ * 云合□性 * 。

   b. □□ * 配置 * □□□。

   c. □于□个工作□境，□□ * □□ CIFS 凭据 * ，然后□入 Cloud Compliance □□系□上 CIFS 卷所需的用□名和密□。

   凭据可以是只□的，但提供管理□凭据可□保 Cloud Compliance 可以□取任何需要提升□限的数据。□些凭据存□在 Cloud Compliance □例上。

   □入凭据后，□□看到一条消息，指出所有 CIFS 卷均已成功通□身□□□。




5. 在 *Scan Configuration* □面上，□□ * □看□□信息 * 以□看□个 CIFS 和 NFS 卷的状□并更正任何□□。

   例如，下□□示了三个卷；其中一个卷由于 Cloud Compliance □例与卷之□的网□□接□□而无法□描。




## 在卷上□用和禁用合□性□描

□可以随□从□描配置□面停止或□始□描工作□境中的卷。建□□□描所有卷。




| 收件人： | □行以下操作： |
|---|---|
| 禁用卷□描 | 将卷滑□移至左□ |
| 禁用所有卷的□描 | 将 * 激活所有卷的合□性 * 滑□移至左□ |
| □用卷□描 | 将卷滑□向右移□ |
| □所有卷□用□描 | 将 * 激活所有卷的合□性 * 滑□移至右□ |

只有在□用了 * 激活所有卷的合□性 * □置后，才会自□□描添加到工作□境中的新卷。禁用此□置后，□需要在工作□境中□建的□个新卷上激活□描。

## □描数据保□卷

默□情况下，不会□描数据保□（ DP ）卷，因□□些卷不会公□在外部，并且 Cloud Compliance 无法□□它□。□些卷通常是从内部 ONTAP 集群□行 SnapMirror 操作的目□卷。

最初， Cloud Compliance 卷列表会将□些卷□□□ *Type* * ，并□示 *Status* * 未□描 * 和 _Required Action" * □用□ DP 卷的□□ * 。




如果要□描□些数据保□卷：

1. □□□面□部的 * □用□ DP 卷的□□ * 按□。
2. 激活要□描的□个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合□性 * 控件□用所有卷，包括所有 DP 卷。

□用后， Cloud Compliance 会从□合□性激活的□个 DP 卷□建一个 NFS 共享，以便□其□行□描。共享□出策略□允□从 Cloud Compliance □例□行□□。

> 卷列表中□□示最初在源 ONTAP 系□中□建□ NFS 卷的卷。最初以 CIFS 形式□建的源卷当前不会□示在 Cloud Compliance 中。

# Amazon S3 云合□性入□

Cloud Compliance 可以□描 Amazon S3 存□分段，以□定 S3 □象存□中的个人和敏感数据。Cloud Compliance 可以□描□□中的任何存□分段，而不管它是否是□ NetApp 解决方案□建的。

## 快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

#### 在云□境中□置 S3 要求

□保□的云□境能□□足云合□性的要求，包括准□ IAM 角色以及□置从 Cloud Compliance 到 S3 的□接。 □参□完整列表。

#### 部署 Cloud Compliance □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

#### 在 S3 工作□境中激活合□性

□□ Amazon S3 工作□境，□□ * □用合□性 * ，然后□□一个包含所需□限的 IAM 角色。

#### □□要□描的分段

□□要□描的存□分段， Cloud Compliance 将□始□描□些存□分段。

## □看 S3 前提条件

以下要求特定于□描 S3 存□分段。

#### □ Cloud Compliance □例□置 IAM 角色

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:ListAttachedRolePolicies"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:iam::*:policy/*",
              "arn:aws:iam::*:role/*"
          ]
      }
  ]
}
```

提供从 **Cloud Compliance** 到 **Amazon S3** 的□接

□建 VPC 端点□，□□必□□与 Cloud Compliance □例□□的区域， VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Compliance 将无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□一□方法是使用 NAT 网□提供□接。

> □无法使用代理通□ Internet □□ S3 。

## 部署 Cloud Compliance □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

□需要在 AWS Connector 中部署□例，以便 Cloud Manager 自□□□此 AWS □□中的 S3 存□分段并将其□示在 Amazon S3 工作□境中。

## 在 S3 工作□境中激活合□性

□□前提条件后，在 Amazon S3 上□用 Cloud Compliance 。

□□

1. 在 Cloud Manager □部，□□ * 工作□境 * 。
2. □□ Amazon S3 工作□境。

3. 在右□□格中，□□ * □用合□性 * 。




4. 出□提示□，将 IAM 角色分配□已有的 Cloud Compliance □例 所需□限。




5. □□ * □用合□性 * 。

此外，□□可以通□□□在□描配置□面中□工作□境□用合□性□描 按□并□□ * 激活合□性 * 。

Cloud Manager 将 IAM 角色分配□□例。

## 在 S3 存□分段上□用和禁用合□性□描

在 Cloud Manager 在 Amazon S3 上□用 Cloud Compliance 后，下一□是配置要□描的分段。

如果 Cloud Manager □行在包含要□描的 S3 存□分段的 AWS □□中，□它会□□□些存□分段并将其□示在 Amazon S3 工作□境中。

云合□性也可以 □描位于不同 AWS □□中的 S3 存□分段。

□□

1. □□ Amazon S3 工作□境。
2. 在右□□格中，□□ * 配置分段 * 。




3. 在要□描的存□分段上□用合□性。




Cloud Compliance 将□始□描□□用的 S3 存□分段。如果存在任何□□，它□将□示在状□列中，并□示修□此□□所需的操作。

## 从其他 AWS □□□描存□分段

□可以通□从其他 AWS □□中分配角色来□描此□□下的 S3 存□分段，以□□□有 Cloud Compliance □例。

□□

1. □到要□描 S3 存□分段的目□ AWS □□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。




□□必□行以下操作：

- □入 Cloud Compliance □例所在□□的 ID 。
- 将 * 最大 CLI/API 会□持□□□ * 从 1 小□更改□ 12 小□，然后保存此更改。
- 附加 Cloud Compliance IAM 策略。□保它具有所需的□限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
  ]
}
```

2. □到 Cloud Compliance □例所在的源 AWS □□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。
   a. 将 * 最大 CLI/API 会□持□□□ * 从 1 小□更改□ 12 小□，然后保存此更改。
   b. □□ * 附加策略 * ，然后□□ * □建策略 * 。
   c. □建一个策略，其中包含 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-
ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/*",
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ]
        }
    ]
}
```

□在， Cloud Compliance □例配置文件□□可以□□其他 AWS □□。

3. □到 * Amazon S3 □描配置 * □面，此□将□示新的 AWS □□。□注意， Cloud Compliance 可能需要几分□□□来同□新客□的工作□境并□示此信息。




4. □□ * 激活合□性并□□分段 * ，然后□□要□描的分段。

Cloud Compliance 将□始□描□□用的新 S3 存□分段。

# 正在□描数据□架□

□完成几个□□，□始使用 Cloud Compliance □描数据□架□。

## 快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

#### □看数据□前提条件

□保□的数据□受支持，并且□具有□接到数据□所需的信息。

#### 部署 **Cloud Compliance** □例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署□例。

#### 添加数据□服□器

添加要□□的数据□服□器。

#### □□模式

□□要□描的模式。

## □看前提条件

在□用 Cloud Compliance 之前，□□看以下前提条件以□保□的配置受支持。

#### 支持的数据□

Cloud Compliance 可以从以下数据□□描架□：

- MongoDB
- Oracle
- PostgreSQL
- SAP HANA
- SQL Server （ MSSQL ）

> 数据□中必□□用 * □□信息收集功能。

#### 数据□要求

可以□描□接到 Cloud Compliance □例的任何数据□，而不管其托管在何□。要□接到数据□，□只需提供以下信息：

- IP 地址或主机名
- Port
- 服□名称（□用于□□ Oracle 数据□）
- 允□□模式□行□取□□的凭据

  □□用□名和密□□，□□必□□□要□描的所有架□和表具有完全□取□限的用□名和密□。我□建□□□ Cloud Compliance 系□□建一个具有所有所需□限的□用用□。

- 注： * □于 MongoDB ， 需要只□管理□角色。

## 正在添加数据□服□器

□必□□有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例"。

添加架□所在的数据□服□器。

1. 在 *Scan Configuration* □面中， □□ * 添加数据□服□器 * 按□。




2. □入所需信息以□□数据□服□器。
   a. □□数据□□型。
   b. □入要□接到数据□的端口和主机名或 IP 地址。
   c. □于 Oracle 数据□， □入服□名称。
   d. □入凭据，以便 Cloud Compliance 可以□□服□器。
   e. □□ * 添加数据□服□器 * 。




数据□将添加到工作目□列表中。

## □数据□架□□用和禁用合□性□描

□可以随□停止或□始□描模式。

1. 在 *Scan Configuration* □面中，□□要配置的数据□的 * 配置 * 按□。

2. 向右移□滑□以□□要□描的架□。




Cloud Compliance 将□始□描□□用的数据□架□。如果存在任何□□，它□将□示在状□列中，并□示修□此□□所需的操作。

### 从 Cloud Manager 中□除数据□

如果□不想再□描某个数据□，可以从 Cloud Manager 界面中将其□除并停止所有□描。

在 *Scan Configuration* □面中，□□ ⋮ 按□，然后□□ * □除数据□服□器 * 。

## 使用 SnapMirror 使用云合□性□描内部 ONTAP 数据

□可以通□将内部 NFS 或 CIFS 数据□制到 Cloud Volumes ONTAP 工作□境并□用合□性来使用云合□功能□描内部 ONTAP 数据。不支持直接从内部 ONTAP 工作□境□描数据。

□必□□有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance □例"。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□□建 SnapMirror □系。
   a. "在 Cloud Manager 中□□内部集群"。
   b. "通□ Cloud Manager 在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之□□建 SnapMirror □制"。
2. □于从 SMB 源卷□建的 DP 卷，□从 ONTAP 命令行界面配置 SMB 目□卷以□行数据□□。（ NFS 卷不需要此功能，因□数据□□是通□ Cloud Compliance 自□□用的。）
   a. "在目□卷上□建 SMB 共享"。

b. "将相□的 ACL □用于目□卷上的 SMB 共享"。

3. 在 Cloud Manager 中，在包含 SnapMirror 数据的 Cloud Volumes ONTAP 工作□境中激活云合□性：

   a. □□ * 工作□境 * 。

   b. □□包含 SnapMirror 数据的工作□境，然后□□ * □用合□性 * 。

      "如果□需要有□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用云合□性的□助，□□□此□"。

   c. □□ *Scan Configuration* □面□部的 * □用□ DP 卷的□□ * 按□。

   d. 激活要□描的□个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合□性 * 控件□用所有卷，包括所有 DP 卷。

□参□ "□描数据保□卷" 有□□描 DP 卷的□□信息。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.