管理凭据

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_accounts_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理凭据 1
AWS 1
Azure 酒店 7
GCP 18
将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 22

管理凭据

AWS

AWS 凭据和□限

通□ Cloud Manager， □可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的 AWS 凭据。□可以使用初始 AWS 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系□，也可以添加其他凭据。

初始 AWS 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector □，□需要使用有□□□ Connector □例的 AWS □□。中列出了所需的□限 "AWS 的□接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 AWS 中□□ Connector □例□，它会□此□例□建 IAM 角色和□例配置文件。它□会附加一个策略，□ Cloud Manager 提供管理□ AWS □□中□源和□程的□限。 "□看 Cloud Manager 如何使用□限"。



在□ Cloud Volumes ONTAP □建新工作□境□， Cloud Manager 会默□□□以下 AWS 凭据：



其他 AWS 凭据

如果□要在不同的 AWS □□中□□ Cloud Volumes ONTAP， □可以□□一□ "□ IAM 用□或受信任□□中某个角色的 ARN 提供 AWS 密□"。下□□示了□外□个□□，一个通□可信□□中的 IAM 角色提供□限，□一个通□ IAM 用□的 AWS 密□提供□限：



□可以□□做 "将□□凭据添加到 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon □源名称（ ARN ）或 IAM 用□的 AWS 密□。

添加□一□凭据后，□可以在□建新的工作□境□切□到□些凭据：



市□部署和内部部署如何？

以上各□介□了 Cloud Manager 中建□的 Connector 部署方法。□也可以从在 AWS 中部署□接器 "AWS Marketplace" □可以做到 。

如果□使用 Marketplace ， □会以相同方式提供□限。□只需手□□建和□置 IAM 角色，然后□任何其他□□提供□限即可。

□于内部部署， □不能□ Cloud Manager 系□□置 IAM 角色，但可以像□其他 AWS □□提供□限一□提供□限。

如何安全地□□ **AWS** 凭据？

如上所述， Cloud Manager 支持□通□以下几□方式提供 AWS 凭据：与 Connector □例□□的 IAM 角色，在可信□□中承担 IAM 角色或提供 AWS □□密□。

□于前□个□□， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服□□取持□□□的□□凭据。□是最佳□践—它是自□的，安全的。

如果□□ Cloud Manager 提供了 AWS □□密□， □□定期在 Cloud Manager 中更新□些密□以□□使用。□是一个完全手□的□程。

管理 **Cloud Manager** 的 **AWS** 凭据和□□

□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□， □需要□□要用于□系□的 AWS 凭据和□□。如果□管理多个 AWS □□， □可以从凭据□面将其中□个□□分配□不同的 AWS 凭据。

在将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 之前， □需要□□□□提供所需的□限。通□□些□限， Cloud Manager 可以管理□ AWS □□中的□源和□程。如何提供□限取决于□是要□ Cloud Manager 提供 AWS 密□□是要□受信任□□中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector □， Cloud Manager 会自□□部署此 Connector 的□□添加 AWS 凭据。如果□在□有系□上手□安装了 Connector □件， □不会添加此初始□□。 "了解 AWS 凭据和□限"。

- □□ *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

如何安全地□□ **AWS** 凭据？

□可以通□ Cloud Manager 通□以下几□方式提供 AWS 凭据：与 Connector □例□□的 IAM 角色，在可信□□中担任 IAM 角色或提供 AWS □□密□。 "□□了解 AWS 凭据和□限"。

□于前□个□□， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服□□取持□□□的□□凭据。此□程是最佳□践，它是自□的，并且安全。

如果□□ Cloud Manager 提供了 AWS □□密□， □□定期在 Cloud Manager 中更新□些密□以□□使用。□是一个完全手□的□程。

通□提供 **AWS** 密□授予□限

如果要□ IAM 用□提供 Cloud Manager 的 AWS 密□，□需要向□用□授予所需的□限。Cloud Manager IAM 策略定□了允□云管理器使用的 AWS 操作和□源。

□□

1. 从下□ Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略□面"。
2. 从 IAM 控制台，通□从 Cloud Manager IAM 策略□制和粘□文本来□建□自己的策略。

   "AWS 文□：□建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用□。
   - "AWS 文□：□建 IAM 角色"
   - "AWS 文□：添加和□除 IAM 策略"

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他□□中使用 **IAM** 角色来授予□限

□可以使用 IAM 角色在部署 Connector □例的源 AWS □□与其他 AWS □□之□□置信任□系。然后，□可以□ Cloud Manager 提供可信□□中 IAM 角色的 ARN 。

□□

1. □到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目□□□，然后□□ * 其他 AWS □□ * 来□建 IAM 角色。

   □□必□行以下操作：

   - □入 Connector □例所在□□的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，□策略可从□得 "Cloud Manager 策略□面"。



2. □到 Connector □例所在的源□□，然后□□附加到□□例的 IAM 角色。

   a. □□ * 附加策略 * ，然后□□ * □建策略 * 。

b. □建一个策略，其中包含 "STS ： AssumeRole" 操作以及□在目□□□中□建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

□在，此□□具有所需□限。 □在，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager

在□ AWS □□提供所需□限后，□可以将□□□的凭据添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * AWS* 。
3. 提供 AWS 密□或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □□ * 。
5. □□要与凭据□□的 " 按需□□ " □□，如果尚未□□，□□□ * 添加□□ * 。

   要□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□， AWS 凭据必□与 AWS Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP □□相□□。

6. □□ * 添加 * 。

□在，在□建新的工作□境□，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到□一□凭据：



将 **AWS** □□与凭据□□

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 后，□可以将 AWS Marketplace □□与□些凭据相□□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

在以下□□情况下，□可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后□□ AWS Marketplace □□：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager □，□未□□□□。
- □希望将□有 AWS Marketplace □□替□□新□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。

2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。



4. 从下拉列表中□□□□或□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure 酒店

Azure 凭据和□限

通□ Cloud Manager ，□可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的 Azure 凭据。□可以使用初始 Azure 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系□，也可以添加其他凭据。

初始 Azure 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector □，□需要使用有□部署 Connector 虚□机的 Azure □□。中列出了所需的□限 "□用于 Azure 的□接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虚□机□，它会□用 "系□分配的受管身□" 在虚□机上，□建自定□角色并将其分配□虚□机。此角色□ Cloud Manager 提供了管理□ Azure □□中的□源和流程的□限。 "□看 Cloud Manager 如何使用□限"。



在□ Cloud Volumes ONTAP □建新工作□境□， Cloud Manager 会默□□□以下 Azure 凭据：



□受管身□□□其他 **Azure**

托管身□与□□ Connector 的□□相□□。如果要□□其他 Azure □□，□需要 "将托管身□与□些□□相□□"。

其他 **Azure** 凭据

如果要使用不同的 Azure 凭据部署 Cloud Volumes ONTAP ， □必□通□授予所需□限 "在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体" □于□个 Azure □□。下□□示了□外□个□□，□个□□都□置有一个服□主体和一个提供□限的自定□角色：



□可以□□做 "将□□凭据添加到 Cloud Manager" 提供有□ AD 服□主体的□□信息。

添加□一□凭据后，□可以在□建新的工作□境□切□到□些凭据：



市□部署和内部部署如何？

以上各□介□了从 NetApp Cloud Central □ Connector 推□的部署方法。□也可以从在 Azure 中部署 Connector "Azure Marketplace"，□可以 。

如果□使用 Marketplace ，□会以相同方式提供□限。□只需手□□建并□置 Connector 的托管身□，然后□任何其他□□提供□限即可。

□于内部部署，□不能□ Connector □置托管身□，但可以像使用服□主体□其他□□提供□限一□提供□限。

管理 **Cloud Manager** 的 **Azure** 凭据和□□

□建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□□要用于□系□的 Azure 凭据和 Marketplace □□。如果□管理多个 Azure Marketplace □□，□可以从 " 凭据 " □面将其中□个□□分配□不同的 Azure 凭据。

在 Cloud Manager 中管理 Azure 凭据的方法有□□。首先，如果要在不同的 Azure □□中部署 Cloud Volumes ONTAP ，□需要提供所需□限并将凭据添加到 Cloud Manager 。第二□方法是将其他□□与 Azure 托管身□□□。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector □， Cloud Manager 会自□添加部署此 Connector 的 Azure □□。如果在□有系□上手□安装 Connector □件，□不会添加初始□□。 "了解 Azure □□和□限"。

使用服□主体授予 **Azure** □限

Cloud Manager 需要□限才能在 Azure 中□行操作。□可以通□在 Azure Active Directory 中□建和□置服□主体以及□取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来□ Azure □□授予所需□限。

下□描述了 Cloud Manager 如何□得在 Azure 中□行操作的□限。与一个或多个 Azure □□□定的服□主体□象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配□允□所需□限的自定□角色。



□□

1. □建 Azure Active Directory □用程序。
2. 将□用程序分配□角色。
3. 添加 Windows Azure 服□管理 API □限。
4. □取□用程序 ID 和目□ ID。
5. □建客□端密□。

□建 Azure Active Directory □用程序

□建一个 Azure Active Directory （ AD ）□用程序和服□主体， Cloud Manager 可使用□□用程序和服□主体□行基于角色的□□控制。

要□建 Active Directory □用程序并将此□用程序分配□角色，□必□在 Azure 中□有□当的□限。有□□□信息，□参□ "Microsoft Azure 文□：所需□限"。

□□

1. 从 Azure □□中，打□ * Azure Active Directory* 服□。



2. 在菜□中，□□ * □用程序注册 * 。
3. □□ * 新建注册 * 。
4. 指定有□□用程序的□□信息：
    - * 名称 * ：□入□用程序的名称。
    - * □□□型 * ：□□□□□型（任何将□用于 Cloud Manager ）。
    - * 重定向 URI* ：□□ * 网□ * ，然后□入任何 URL ，例如 https://url
5. □□ * 注册 * 。

□已□建 AD □用程序和服□主体。

将□用程序分配□角色

□必□将服□主体□定到一个或多个 OnCommand □□，并□其分配自定□ "Cloud Manager 操作□ " 角色，以便管理器在 Azure 中具有□限。

□□

1. □建自定□角色：
    a. 下□ "Cloud Manager Azure 策略"。
    b. 通□将 Azure □□ ID 添加到可分配□□来修改 JSON 文件。

    □□□□□个 Azure □□添加 ID 、用□将从中□建 Cloud Volumes ONTAP 系□。

    - 示例 *

    ```
    "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
    ```

    c. 使用 JSON 文件在 Azure 中□建自定□角色。

    以下示例□明了如何使用 Azure CLI 2.0 □建自定□角色：

    ```
    AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
    Manager_Azure_3.8.7.json
    ```

    □在，□□具有一个名□ *Cloud Manager Operator* 的自定□角色。

2. 将□用程序分配□角色：
    a. 从 Azure □□中，打□ * □□ * 服□。
    b. □□□□。
    c. □□ * □□控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
    d. □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

e. 保持□□ * Azure AD 用□，□或服□主体 * 。

f. 搜索□用程序的名称（□□无法在列表中□到）。



g. □□□用程序并□□ * 保存 * 。

Cloud Manager 的服□主体□在具有□□□所需的 Azure □限。

如果要从多个 Azure □□部署 Cloud Volumes ONTAP ，□必□将服□主体□定到□个□□。使用 Cloud Manager ，□可以□□部署 Cloud Volumes ONTAP □要使用的□□。

添加 **Windows Azure** 服□管理 **API** □限

服□主体必□具有 "Windows Azure 服□管理 API" □限。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □□ * API □限 > 添加□限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，□□ * Azure Service Management* 。



4. □□ * 以□□用□身□□□ Azure 服□管理 *， 然后□□ * 添加□限 * 。



□取□用程序 **ID** 和目□ **ID**

将 Azure □□添加到 Cloud Manager □，□需要提供□用程序（客□端） ID 和目□（租□） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以□程方式登□。

□□

1. 在 * Azure Active Directory* 服□中，□□ * □用程序注册 * 并□□□用程序。
2. □制 * □用程序（客□端） ID* 和 * 目□（租□） ID* 。



□建客□端密□

□需要□建客□端密□，然后向 Cloud Manager 提供□密□的□，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD □行身□□□。

> 将□□添加到 Cloud Manager □， Cloud Manager 会将客□端密□称□□用程序密□。

□□

1. 打□ * Azure Active Directory* 服□。

2. □□ * □用程序注册 * 并□□□的□用程序。
3. □□ * □□和密□ > 新客□端密□ * 。
4. 提供密□和持□□□的□□描述。
5. □□ * 添加 * 。
6. □制客□端密□的□。

此□，□的服□主体已□置完□，□□已□制□用程序（客□端） ID ，目□（租□） ID 和客□端密□□。添加 Azure □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 **Azure** 凭据添加到 **Cloud Manager**

在□ Azure □□提供所需□限后，□可以将□□□的凭据添加到 Cloud Manager 中。□□，□就可以在□□□中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * Microsoft Azure* 。
3. □入有□授予所需□限的 Azure Active Directory 服□主体的信息：
   - □用程序（客□端） ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目□（租□） ID ：□参□ [Getting the application ID and directory ID]。
   - 客□端密□：□参□ [Creating a client secret]。
4. □□已□足策略要求，然后□□ * □□ * 。
5. □□要与凭据□□的 " 按需□□ " □□，如果尚未□□，□□□ * 添加□□ * 。

   要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□， Azure 凭据必□与 Azure Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP □□相□□。

6. □□ * 添加 * 。

□在，□可以从 " □□信息和凭据 " □面切□到不同的凭据集 "□建新的工作□境□"：



将 **Azure Marketplace** □□与凭据□□

将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager 后，□可以将 Azure Marketplace □□与□些凭据相□□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

在以下□□情况下，□可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后□□ Azure Marketplace □□：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager □，□未□□□□。
- □希望将□有 Azure Marketplace □□替□□新□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。
2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。



4. 从下拉列表中□□□□或□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。

以下□□从工作□境向□的上下文中□□，但在□□□ * 添加□□ * 后□示相同的工作流：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

将其他 **Azure** □□与受管身□□□

通□ Cloud Manager ， □可以□□要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 凭据和 Azure □□。除非□□，否□□无法□托管身□配置文件□□其他 Azure □□ "托管身□" □些□□。

托管身□□ "初始 Azure □□" 从 Cloud Manager 部署 Connector □。部署 Connector □， Cloud Manager 会□建 Cloud Manager 操作□角色并将其分配□ Connector 虚□机。

□□

1. 登□ Azure □□。
2. 打□ * □□ * 服□，然后□□要部署 Cloud Volumes ONTAP 的□□。
3. □□ * □□控制（ IAM ） * 。
   a. □□ * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加□限：
      - □□ * Cloud Manager Operator* 角色。

        > Cloud Manager Operator 是中提供的默□名称 "Cloud Manager 策略"。如果□□角色□□了其他名称，□□□□名称。

      - 分配□ * 虚□机 * 的□□□限。
      - □□□建 Connector 虚□机的□□。
      - □□ Connector 虚□机。
      - □□ * 保存 * 。
4. □其他□□重□□些□□。

□建新的工作□境□，□□在□□能□□托管身□配置文件从多个 Azure □□中□行□□。



GCP

Google Cloud □目，□限和□□

通□服□□□， Cloud Manager 可以在与 Cloud Manager 相同的□目或不同的□目中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□。

Cloud Manager 的□目和□限

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，必□先在 Google Cloud □目中部署 Connector 。Connector 不能在□的内部□境或其他云提供商中□行。

在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，必□具有□□□限：

1. □需要使用有□从 Cloud Manager □□ Connector VM □例的 Google □□部署 Connector 。
2. 部署 Connector □，系□会提示□□□ "服□□□" VM □例。Cloud Manager 可从服□□□中□得代表□□建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系□的□限。□限可通□将自定□角色附加到服□□□来提供。

我□□置了□个 YAML 文件，其中包括用□和服□□□所需的□限。 "了解如何使用 YAML 文件□置□限"。

下□□示了上面□号 1 和 2 中所述的□限要求：



Cloud Volumes ONTAP □目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Connector 位于同一□目中，也可以位于不同□目中。要在其他□目中部署 Cloud Volumes ONTAP ，□需要先将 Connector 服□□□和角色添加到□□目中。

- "了解如何□置服□□□（□参□第 2 □）"。
- "了解如何在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并□□□目"。

数据分□的□□

> Cloud Manager 要求□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 提供 GCP □□，但不要求□ 9.7 及更高版本提供 GCP □□。如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分□，□按照中的□□ 4 □行操作 "在 Google 云平台中□始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□上□用数据分□，需要向 Cloud Manager 添加 Google Cloud □□。数据分□功能会自□将冷数据分□到低成本的□象存□，使□能□回收主存□上的空□并□□二□存□。

添加□□□，□需要□ Cloud Manager 提供具有存□管理□□限的服□□□的存□□□密□。Cloud Manager 可使用□□密□□置和管理用于数据分□的云存□分段。

添加 Google Cloud □□后，□可以在□建，修改或□制□个卷□□其□用数据分□。

- "了解如何在 Cloud Manager 中□置和添加 GCP □□"。
- "了解如何将非活□数据分□到低成本□象存□"。

管理 Cloud Manager 的 GCP 凭据和□□

□可以从 Cloud Manager 管理□□□型的 Google 云平台凭据：与 Connector VM □例□□的凭据以及与 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□一起使用的存□□□密□ "数据分□"。

将 **Marketplace** □□与 **GCP** 凭据□□

在 GCP 中部署 Connector □， Cloud Manager 会□建一□与 Connector VM □例□□的默□凭据。□些凭据是 Cloud Manager 用于部署 Cloud Volumes ONTAP 的凭据。

□可以随□更改与□些凭据□□的 Marketplace □□。通□□□，□可以□建按需□□的 Cloud Volumes ONTAP 系□并使用其他 NetApp 云服□。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。
2. 将鼠□□停在一□凭据上，然后□□操作菜□。
3. 从菜□中，□□ * □□□□ * 。



4. 从下拉列表中□□一个 Google Cloud □目和□□，或者□□ * 添加□□ * ，然后按照□□□建新□□。



5. □□ * □□ * 。

使用 **Cloud Volumes ONTAP 9.6** □置和添加用于数据分□的 **GCP** □□

如果要□□用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□ "数据分□"，□需要□具有存□管理□□限的服□□□□ Cloud Manager 提供存□□□密□。Cloud Manager 可使用□□密□□置和管理用于数据分□的云存□分段。

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分□，□按照中的□□ 4 □行操作 "在 Google 云平台中□始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

□ **Google Cloud Storage** □置服□□□和□□密□

通□服□□□， Cloud Manager 可以□用于数据分□的云存□分段□行身□□□和□□。需要提供密□，以便 Google Cloud Storage 知道□在□出□求。

□□

1. 打□ GCP IAM 控制台和 "□建具有存□管理□角色的服□□□"。



2. □至 "GCP 存□□置"。
3. 如果出□提示，□□□一个□目。
4. □□ * 互操作性 * □□□。
5. 如果尚未□用互操作性□□，□□□ * □用互操作性□□ * 。
6. 在 * 服□□□的□□密□ * 下，□□ * □服□□□□建密□ * 。
7. □□□在□□ 1 中□建的服□□□。



8. □□ * □建密□ * 。
9. □制□□密□和密□。

   在添加用于数据分□的 GCP □□□，□需要在 Cloud Manager 中□入此信息。

将 GCP □□添加到 Cloud Manager

□在，□已有服□□□的□□密□，□可以将其添加到 Cloud Manager 中。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



2. □□ * 添加凭据 * 并□□ * Google Cloud* 。
3. □入服□□□的□□密□和密□。

   Cloud Manager 可通□□些密□□置用于数据分□的云存□分段。

4. □□已□足策略要求，然后□□ * □建□□ * 。

□在，□可以在□建，修改或□制 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系□上的各个卷□□其□用数据分□。有□□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

但是，在□行此操作之前，□□保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置□□用 Google □□。有□□明，□参□ "Google Cloud 文□：配置私有 Google Access"。

将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系□，需要将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。此外，□需要注

册按需□□系□并升□ ONTAP □件。

□看以下□□，了解如何将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager 。或向下□□以□□□□。

□需要先□建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager □置。 "了解如何操作"。

□□

1. 如果□□没有 NetApp 支持站点□□， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，□□□置□□，然后□□ * 凭据 * 。



3. □□ * 添加凭据 * 并□□ * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定□□的名称，然后□入用□名和密□。
   - 此□□必□是客□□□的□□（而不是来□或□□□□）。
   - 如果□□□部署 BYOL 系□：
     - □□必□□得□□ BYOL 系□序列号的授□。
     - 如果□□□了安全的 BYOL □□，□需要安全的 NSS □□。
5. □□ * □建□□。 *

□在，用□可以在□建新 Cloud Volumes ONTAP 系□和注册□有系□□□□□□。

- "在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP"

- "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需□□的系□"
- "了解 Cloud Manager 如何管理□可□文件"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.