参考

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_user_roles.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

参考 1
角色 1
Cloud Manager 如何使用云提供商权限 1
适用于 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS Marketplace 页面 8

参考

角色

" 帐户管理员 "， " 工作空间管理员 " 和 " 云合规性查看器 " 角色可为用户提供特定权限。

任务	帐户管理员	工作空间管理员	**Cloud Compliance Viewer**
管理工作环境	是的。	是的。	否
在工作环境中启用服务	是的。	是的。	否
查看数据复制状态	是的。	是的。	否
查看时间表	是的。	是的。	否
在工作空间之间切换	是的。	是的。	是的。
查看合规性扫描结果	是的。	是的。	是的。
删除工作环境	是的。	否	否
将 Kubernetes 集群连接到工作环境	是的。	否	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 报告	是的。	否	否
创建连接器	是的。	否	否
管理 Cloud Central 帐户	是的。	否	否
管理凭据	是的。	否	否
修改 Cloud Manager 设置	是的。	否	否
查看和管理支持仪表板	是的。	否	否
从 Cloud Manager 中删除工作环境	是的。	否	否
安装 HTTPS 证书	是的。	否	否

相关链接

- "在 Cloud Central 帐户中设置工作空间和用户"
- "在 Cloud Central 帐户中管理工作空间和用户"

Cloud Manager 如何使用云提供商权限

Cloud Manager 需要在云提供商中执行操作的权限。中包括这些权限 "NetApp 提供的策略"。您可能希望了解 Cloud Manager 使用这些权限执行的操作。

Cloud Manager 如何使用 AWS 权限

Cloud Manager 使用 AWS 帐户对几个 AWS 服务进行 API 调用、包括 EC2 、 S3 、 Cloudformation 、 IAM 、 Security Token Service （安全令牌服务， STS ）和密钥管理服务（ KMS ）。

操作	目的
"EC2： StartInstances "， "EC2： StopInstances "， "EC2： Describe Instances "， "EC2： Describe InstanceStatus"， "EC2： RunInstances "， "EC2：终端实例 "， "EC2： ModifyInstanceAttribute"，	启动 Cloud Volumes ONTAP 实例并停止、启动和监控实例。
"EC2：描述实例属性 "、	验证是否已为支持的实例类型启用增强网络。
"EC2：描述图 "、 "EC2：描述图 "、	启动 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"EC2：创建标记 "、	标记 Cloud Manager 使用 "Workingviron" 和 "Workingvironmid" 标记创建的每个资源。Cloud Manager 使用这些标签进行维护和成本分配。
"EC2： CreateVolume"， "EC2： Describe Volumes"， "EC2： ModifyVolumeAttribute"， "EC2： AttachVolume"， "EC2： DeleteVolume"， "EC2：详细卷 "，	管理 Cloud Volumes ONTAP 用作后端存储的 EBS 卷。
"EC2： CreateSecurityGroup"， "EC2： DeleteSecurityGroup"， "EC2： Describe SecurityGroups"， "EC2： RevokeSecurityGroupEated"， "EC2： AuthorizeSecurityGroupEated"， "EC2： AuthorizeSecurityGroupIn防护 "， "EC2： RevokeSecurityGroupIn防护 "，	为 Cloud Volumes ONTAP 创建预定义的安全组。
"EC2： CreateNetworkInterface"， "EC2： Describe NetworkInterfaces"， "EC2： DeleteNetworkInterface"， "EC2： ModifyNetworkInterfaceAttribute"，	在目标子网中为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理网络接口。
"EC2：描述性子网 "、 "EC2：描述性 VPCS"、	获取目标子网和安全组的列表、在为 Cloud Volumes ONTAP 创建新的工作环境时需要这些子网和安全组。
"EC2：说明 "、	确定启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时的 DNS 服务器和默认域名。
"EC2： CreateSnapshot "、 "EC2： DeleteSnapshot "、 "EC2：描述性快照 "、	在初始设置期间和停止 Cloud Volumes ONTAP 实例时拍摄 EBS 卷的快照。
"EC2： GetConsoleOutput "、	捕获附加到 AutoSupport 消息的 Cloud Volumes ONTAP 控制台。
"EC2：描述性密钥对 "、	在启动实例时获取可用密钥对的列表。
"EC2：描述性 "、	获得可用 AWS 区域的列表。
"EC2：删除标记 "、 "EC2：描述标记 "、	管理与 Cloud Volumes ONTAP 实例关联的资源标签。
"CloudFormation： CreateStack"， "CloudFormation： DeleteStack"， "CloudFormation： Describe Stacks"， "CloudFormation： Describe StackEvents "， "CloudFormation： ValidateTemplate"，	启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

操作	目的
"IAM： PassRole"， "iam： CreateRole"， "iam： DeleteRole"， "iam： PutRolePolicy"， "iam： CreateInstanceProfile"， "IAM： DeleteRolePolicy"， "iam： AddRoleToInstanceProfile"， "iam： RemoveRoleFromInstanceProfile"， "iam： DeleteInstanceProfile"，	启动 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"IAM： ListInstanceProfiles"， "STS： DecodeAuthorizationMessage"， "EC2： AssociateIamInstanceProfile"， "EC2： Describe IamInstanceProfileAssociations"， "EC2： DisassociateIamInstanceProfile"，	管理 Cloud Volumes ONTAP 实例的实例配置文件。
"S3： GetBucketTagging"， "S3： GetBucketLocation"， "S3： ListAllMyBuckets"， "S3： ListBucket"	获取有关 AWS S3 存储槽的信息、以便 Cloud Manager 可以与 NetApp Data Fabric Cloud Sync 服务集成。
"S3： CreateBucket"， "S3： DeleteBucket"， "S3： GetLifeycleConfiguration"， "S3： PutLifeycleConfiguration"， "S3： PutBucketTagging"， "S3： ListBucketVersions"， "S3： GetBucketPolicyStatus"， "S3： GetBucketPublicAccessBlock"， "S3： GetBucketAcl"， "S3： GetBucketPolicy"， "S3： PutBucketPublicAccessBlock"	管理 Cloud Volumes ONTAP 系统用作数据分层容量层的 S3 存储分段。
"kms： List*"， "kms： reencryption*"， "kms： dese*"， "kms： CreateGrant"，	使用 AWS 密钥管理服务（ KMS ）对 Cloud Volumes ONTAP 启用数据加密。
"CE： GetReservationUtilization"， "ce： GetDimensionValues"， "ce： GetCostAndUsage"， "ce： GetTags "	获取有关 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS 成本数据。
"EC2： CreatePlacementGroup"， "EC2： DeletePlacementGroup"	在单个 AWS 可用性区域中部署 HA 配置时， Cloud Manager 会启动 AWS 分布式放置组中的两个 HA 节点和调解器。
"EC2： Describe 保留实例服务 "	Cloud Manager 会在 Cloud Compliance 部署中使用此权限来选择要使用的实例类型。
"S3： DeleteBucket"， "S3： GetLifeycleConfiguration"， "S3： PutLifeycleConfiguration"， "S3： PutBucketTagging"， "S3： ListBucketVersions"， "S3： GetObject"， "S3： ListBucket"， "S3： ListAllMyBuckets"， "S3： GetBucketTagging"， "S3： GetBucketLocation" "S3： GetBucketPolicyStatus"， "S3： GetBucketPublicAccessBlock"， "S3： GetBucketAcl"， "S3： GetBucketPolicy"， "S3： PutBucketPublicAccessBlock"	Cloud Manager 会在您启用备份到 S3 服务时使用这些权限。

Cloud Manager 使用 Azure 权限的功能

Cloud Manager Azure 策略包括 Cloud Manager 在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

操作	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read" ，Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read" ，Microsoft.Compute/operations/read" ，Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read" ，Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/read" ，Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action" ，Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action" ，Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action" ， Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read" ， " Microsoft.Compute/virtualMachines/write" ，	创建 Cloud Volumes ONTAP 并停止、启动、删除和获取系统状态。
"Microsoft.compute/images/write" 、"Microsoft.compute/images/read" 、	支持从 VHD 部署 Cloud Volumes ONTAP 。
Microsoft.Compute/disks/delete" ，Microsoft.Compute/disks/read" ，Microsoft.Compute/disks/write" ，"microsoft.Storage/SchecknameAvailability /Read" ，"microsoft.Storage/operations/Read" ，"microsoft.Storage/storageAccounts" ，"microsoft.Storage/storageAccouns/Read" ，"microsoft.Storage/storageAccounts" ，"microsoft.Storage/storageAccounts" ，"microsoft.Storage/storageAccounts" ，"microsoft.Storage/storageAccounts" ，"microsoft.Storage/Acces/ Read" ，	管理 Azure 存储帐户和磁盘、并将磁盘连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.network/networkinterfaces/read" 、"microsoft.network/networkinterfaces/write" 、"microsoft.network/networkinterfaces/join/action" 、	在目标子网中为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理网络接口。
"microsoft.network/networksecuritygroups/read" 、"microsoft.network/networksecuritygroups/write" 、"microsoft.network/networksecuritygroups/join/action" 、	为 Cloud Volumes ONTAP 创建预定义的网络安全组。

操作	目的
"microsoft.resources/subscriptions/locations/read"，Microsoft.Network/locations/operationResults/read"，Microsoft.Network/locations/operations/read"，Microsoft.Network/virtualNetworks/read"，Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read"，Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read"，Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read"，Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read"，Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action"，"	获取有关区域、目标 VNet 和子网的网络信息、并将 Cloud Volumes ONTAP 添加到 VNETS 。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write"，Microsoft.Network/routeTables/join/action"，	启用 VNet 服务端点以进行数据分层。
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read"、 "Microsoft.Resources/deployments/read"、"Microsoft.Resources/deployments/write"、	从模板部署 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.resources/deployments/operations/read"，"microsoft.resources/deployments/read"，"microsoft.resources/deployments/write"，"microsoft.resources/resources/read"，"microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read"，"microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/delete"，"microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/read"，"microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/write"，	为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理资源组。
"Microsoft.compute/Snapshots/write"、"Microsoft.compute/Snapshots/read"、"Microsoft.compute/disks/begingetAccess/Action"	创建和管理 Azure 管理的快照。
"microsoft.compute/availabilitysets/write"、"microsoft.compute/availabilitysets/read"、	创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 的可用性集。
"Microsoft.Marketplac订购 / 服务类型 / 发布者 / 服务 / 计划 / 协议 / 读取 "、 "Microsoft.Marketplac订购 / 服务类型 / 发布者 / 服务 / 计划 / 协议 / 写入 "	支持从 Azure Marketplace 进行编程部署。

操作	目的
Microsoft.Network/loadBalancers/read"，Microsoft.Network/loadBalancers/write"，Microsoft.Network/loadBalancers/delete"，Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read"，Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action"，Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read"，Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read"，Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read"，Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action"，	管理 HA 对的 Azure 负载平衡器。
"Microsoft.Authorization/Locks/*"	支持管理 Azure 磁盘上的锁定。
"microsoft.Authorization/roleDefinitions/write"，"microsoft.Authorization/roleAssignments/write"，"microsoft.Web/sites/*"	管理 HA 对的故障转移。
Microsoft.Network/privateEndpoints/write"，"microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/Actions"，"microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/Read"，Microsoft.Network/privateEndpoints/read"，Microsoft.Network/privateDnsZones/write"，Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write"，Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action"，Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write"，Microsoft.Network/privateDnsZones/read"，Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read"，	用于管理私有端点。如果未向子网外部提供连接，则会使用私有端点。Cloud Manager 会为 HA 创建存储帐户，但子网中只有内部连接。
" Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"，	允许 Cloud Manager 删除 Azure NetApp Files 的卷。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read"	Azure 在某些虚拟机部署中需要此权限（取决于部署期间使用的底层物理硬件）。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read"， "microsoft.Insights / Metrics /Read"，Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write"，Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read"，Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete"， Microsoft.Compute/virtualMachines/delete"，Microsoft.Network/networkInterfaces/delete"，Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete"，"Microsoft 。 resources/deployments/delete"，	用于使用全局文件缓存。

操作	目的
" Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"	使 Cloud Manager 能够使用其他帐户的外部密钥对单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统上的 Azure 受管磁盘进行加密。使用 API 支持此功能。

Cloud Manager 如何使用 GCP 权限

适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略包括 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

操作	目的
— compute.disks.create — compute.disks.createSnapshot — compute.disks.delete — compute.disks.get — compute.disks.list — compute.disks.setLabels — compute.disks.use	为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理磁盘。
— compute.v防火墙 创建— compute.firewalls.delete — compute.v防火墙 .get — compute.v防火墙 列表	为 Cloud Volumes ONTAP 创建防火墙规则。
— compute.globalOperations.get	以获取操作状态。
— compute.images.get — compute.images.getFromFamily — compute.images.list — compute.images.useReadOnly	为 VM 实例获取映像。
— compute.instances.attachDisk — compute.instances.detachDisk	将磁盘连接和断开与 Cloud Volumes ONTAP 的连接。
— compute.instances.create — compute.instances.delete	创建和删除 Cloud Volumes ONTAP VM 实例。
— compute.instances.get	列出 VM 实例。
— compute.instances.getSerialPortOutput	以获取控制台日志。
— compute.instances.list	检索区域中实例的列表。
— compute.instances.setDeletionProtection	为实例设置删除保护。
— compute.instances.setLabels	以添加标签。
— compute.instances.setMachineType	更改 Cloud Volumes ONTAP 的计算机类型。
— compute.instances.setMetadata	以添加元数据。
— compute.instances.setTags	为防火墙规则添加标记。
— compute.instances.start — compute.instances.stop — compute.instances.updateDisplayDevice	启动和停止 Cloud Volumes ONTAP 。
— compute.machineTypes.get	获取要检查 qoutas 的核心数。
— compute.projects.get	以支持多个项目。
— compute.snapshots.create — compute.snapshots.delete — compute.snapshots.get — compute.snapshots.list — compute.snapshots.setLabels	创建和管理永久性磁盘快照。

操作	目的
— compute.networks.get — compute.networks.list — compute.regions.get — compute.regions.list — compute.subnetworks.get — compute.subnetworks.list — compute.zoneOperations.get — compute.zones.get — compute.zones.list	获取创建新 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例所需的网络信息。
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifes.get - deploymentmanager.manifes.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.list - get	使用 Google Cloud 部署管理器部署 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。
— logging.logEnrees.list — logging.privateLogEnrees.list	获取堆栈日志驱动器。
— resourcemanager.projects.get	以支持多个项目。
— storage.buctions.create — storage.buckets.delete — storage.buctions.get — storage.buctions.list — storage.buctions.update	创建和管理用于数据分层的 Google Cloud Storage 存储分段。
— cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt — cloudkms.encryptoKeys.get — cloudkms.encryptoKeys.list — cloudkms.keyrings.list	将云密钥管理服务中由客户管理的加密密钥与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用。
— compute.instances.setServiceAccount — iam.serviceAccounts.getIamPolicy — iam.serviceAccounts.list	在 Cloud Volumes ONTAP 实例上设置服务帐户。此服务帐户提供将数据分层到 Google Cloud Storage 存储分段的权限。

适用于 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS Marketplace 页面

AWS Marketplace for Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 提供了多种产品。如果需要了解每个页面的用途方面的帮助，请阅读以下说明。

在所有情况下，请记住，您不能从 AWS Marketplace 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 。您需要直接从 Cloud Manager 启动它。

目标	要使用的 **AWS Marketplace** 页面	更多信息
支持使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ，云分层，云合规性和其他附加服务	"Cloud Manager —部署和管理 NetApp 云数据服务"	通过此订阅，可以为 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 版本收取费用。它还支持为 Cloud Tiering ， Cloud Compliance 和其他附加服务收费。当 Cloud Manager 提示您并将您重定向到页面时，您应订阅此服务。Cloud Manager 会在 " 工作环境 " 向导中或在 " 设置 " 中添加新凭据时提示您。此页面无法在 AWS 中启动 Cloud Manager 。此操作应通过完成 "NetApp Cloud Central"或使用此表第 3 行列出的 AMI 。
使用年度合同 _ 使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ，云分层，云合规性和其他附加服务	"Cloud Manager （合同）—部署和管理 NetApp 云数据服务"	此订阅是第一行中订阅的替代方案。您可以通过它获得商品的年度预付款。主要面向 NetApp 合作伙伴。
使用 AMI 从 AWS Marketplace 部署 Cloud Manager	"Cloud Manager —不使用访问密钥手动安装"	我们建议您从中启动 AWS 中的 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但您可以根据需要从此 AWS Marketplace 页面启动它。
启用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO （ 9.5 或更早版本）的部署	• "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP" • "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP —高可用性"	您可以通过这些 AWS Marketplace 页面订阅 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 9.5 及更早版本的单节点或 HA 版本。从 9.6 版开始，您需要通过此表第 1 行列出的 AWS Marketplace 页面为 PAYGO 部署订阅。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。