教學課程
Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_sync_copying_acls.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

教學課程 1
在 SMB 共用區之間複製 ACL 1
使用資料傳輸加密來同步 NFS 資料 3

教學課程

在 SMB 共用區之間複製 ACL

可在來源 SMB 共用區和目標 SMB 共用區之間複製存取控制清單（ACL） Cloud Sync 。如有需要、您可以使用 Robocopy 自行手動保留 ACL 。

選擇

- 設定 Cloud Sync 功能以自動複製 ACL
- 自行手動複製 ACL

設定 Cloud Sync 功能以在 SMB 伺服器之間複製 ACL

在建立關聯或建立關聯之後啟用設定、即可在 SMB 伺服器之間複製 ACL 。

請注意、此功能適用於 2020 年 2 月 23 日發行之後所建立的新同步關係。如果您想要將此功能與該日期之前建立的現有關係搭配使用、則必須重新建立關係。

您需要的產品

- 在 2020 年 2 月 23 日發行之後建立新的同步關係或現有的同步關係。
- 任何類型的資料代理程式。

  此功能適用於 _any 類型的資料代理商： AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 或內部資料代理商。內部資料代理程式可以執行 "任何支援的作業系統"。

建立新關係的步驟

1. 從本頁中、按一下 * 建立新同步 * 。 Cloud Sync
2. 將 * SMB Server* 拖放到來源和目標、然後按一下 * 繼續 * 。
3. 在「 * SMB 伺服器 * 」頁面上：
   a. 輸入新的 SMB 伺服器或選取現有的伺服器、然後按一下 * 繼續 * 。
   b. 輸入 SMB 伺服器的認證資料。
   c. 選擇 * 將存取控制清單複製到目標 * 、然後按一下 * 繼續 * 。



4. 依照其餘的提示建立同步關係。

現有關係的步驟

1. 將游標暫留在同步關係上、然後按一下動作功能表。
2. 按一下 * 設定 * 。
3. 選取 * 將存取控制清單複製到目標 * 。
4. 按一下 * 儲存設定 * 。

結果

同步資料時 Cloud Sync 、此功能會保留來源與目標 SMB 共用之間的 ACL 。

手動複製 ACL

您可以使用 Windows Robocopy 命令、手動保留 SMB 共用區之間的 ACL 。

步驟

1. 識別擁有兩個 SMB 共用區完整存取權的 Windows 主機。
2. 如果任一端點需要驗證、請使用 * net use * 命令、從 Windows 主機連線至端點。

   您必須先執行此步驟、才能使用 Robocopy 。

3. 從這個範圍來 Cloud Sync 說、在來源與目標 SMB 共用之間建立新的關係、或是同步現有的關係。
4. 資料同步完成後、請從 Windows 主機執行下列命令、以同步處理 ACL 和擁有權：

```
robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
/UNILOG:”[logfilepath]
```

_ 來源 _ 和 _ 目標 _ 都應使用 UNC 格式來指定。例如： \<server>\<share>\

使用資料傳輸加密來同步 NFS 資料

如果您的企業有嚴格的安全性原則、您可以使用即時資料加密來同步 NFS 資料。從 NFS 伺服器到另一個 NFS 伺服器、以及 Azure NetApp Files 從功能到 Azure NetApp Files 功能的支援。

例如、您可能想要在不同網路中的兩個 NFS 伺服器之間同步資料。或者、您可能需要在 Azure NetApp Files 子網路或區域之間安全地傳輸有關的資料。

資料傳輸加密的運作方式

資料傳輸加密功能可在兩個資料代理人之間透過網路傳送 NFS 資料時、加密 NFS 資料。下圖顯示兩部 NFS 伺服器與兩個資料代理人之間的關係：



一個資料代理會做為 _initiator 。當需要同步資料時、它會傳送連線要求給另一個資料代理程式（即 _listener ）。該資料代理程式會偵聽連接埠 443 上的要求。如果需要、您可以使用不同的連接埠、但請務必檢查連接埠是否未被其他服務使用。

例如、如果您將內部部署 NFS 伺服器的資料同步到雲端型 NFS 伺服器、您可以選擇哪些資料代理程式會接聽連線要求、以及哪些資料代理程式會傳送這些要求。

以下是機上加密的運作方式：

1. 建立同步關係之後、啟動器會啟動與其他資料代理的加密連線。
2. 來源資料代理人會使用 TLS 1.3 加密來源的資料。
3. 然後、它會透過網路將資料傳送至目標資料代理程式。
4. 目標資料代理人會先解密資料、再將其傳送至目標。
5. 初始複本之後、服務會每 24 小時同步所有變更的資料。如果有要同步的資料、程序會從啟動器開啟與其他資料代理的加密連線開始。

如果您偏好更頻繁地同步資料、 "您可以在建立關係之後變更排程"。

支援的 NFS 版本

- 對於 NFS 伺服器、 NFS 版本 3 、 4.0 、 4.1 和 4.2 支援傳輸中資料加密。
- 對於更新、 NFS 版本 3 和 4.1 支援資料傳輸加密。 Azure NetApp Files

您需要什麼才能開始使用

請務必具備下列項目：

- 兩部 NFS 伺服器 "來源與目標需求" 或 Azure NetApp Files 是兩個子網路或區域的不二選擇。
- 伺服器的 IP 位址或完整網域名稱。
- 兩個資料代理人的網路位置。

  您可以選取現有的資料代理程式、但它必須做為啟動器。接聽程式資料代理程式必須是 _new 資料代理程式。

  如果您尚未部署資料代理程式、請檢閱資料代理程式的需求。由於您有嚴格的安全原則、因此請務必檢閱網路需求、包括連接埠 443 和的傳出流量 "網際網路端點" 讓資料代理能夠聯絡。

  - "檢閱 AWS 安裝"
  - "檢閱 Azure 安裝"
  - "檢閱 GCP 安裝"
  - "檢閱 Linux 主機安裝"

使用資料傳輸加密來同步 NFS 資料

在兩部 NFS 伺服器之間或 Azure NetApp Files 在彼此之間建立新的同步關係、啟用即時加密選項、然後依照提示進行。

步驟

1. 按一下「 * 建立新同步 * 」。
2. 將 * NFS 伺服器 * 拖放到來源和目標位置、或 * Azure NetApp Files 《 * 》 * 拖放到來源和目標位置、然後選取 * 「是 * 」以啟用資料傳輸加密。

   下圖顯示您選擇在兩個 NFS 伺服器之間同步資料的項目：

下圖顯示 Azure NetApp Files 您選擇在各個方面同步資料的內容：



3. 依照提示建立關係：

   a. * NFS Server* / * Azure NetApp Files * ：選擇 NFS 版本、然後指定新的 NFS 來源或選取現有的伺服器。

   b. * 定義 Data Broker Function* ：定義哪個資料代理程式偵聽連接埠上的連線要求、以及哪個 _ 啟動 _ 連線。根據您的網路需求做出選擇。

   c. * 資料代理人 * ：依照提示新增來源資料代理人或選取現有的資料代理人。

      如果來源資料代理做為接聽程式、則必須是新的資料代理程式。

      如果您需要新的資料代理程式、 Cloud Sync 則會以安裝說明提示您。您可以在雲端部署資料代理程式、

或下載適用於您自己 Linux 主機的安裝指令碼。



d. * 目錄 * ：選取所有目錄或向下切入並選取子目錄、以選擇要同步的目錄。

按一下「 * 篩選來源物件 * 」以修改設定、定義如何在目標位置同步及維護來源檔案與資料夾。



e. * 目標 NFS 伺服器 * / * 目標 Azure NetApp Files * ：選擇 NFS 版本、然後輸入新的 NFS 目標或選取現有的伺服器。

f. * 目標資料代理 * ：依照提示新增來源資料代理程式或選取現有的資料代理程式。

如果目標資料代理做為接聽程式、則必須是新的資料代理程式。

以下是當目標資料代理程式做為接聽程式時提示的範例。請注意指定連接埠的選項。



a. * 目標目錄 * ：選取最上層目錄、或向下切入以選取現有的子目錄、或在匯出中建立新的資料夾。

b. * 設定 * ：定義如何在目標位置同步及維護來源檔案與資料夾。

c. * 審查 * ：檢閱同步關係的詳細資料、然後按一下 * 建立關係 * 。



結果

從建立新的同步關係開始。 Cloud Sync完成後、按一下「儀表板」中的 * 「檢視」 * 即可檢視新關係的詳細資料。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。