Realizar tareas manuales posteriores a la transición

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/copy-based/task_configuring_zones_by_using_fc_zone_planner.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Realizar tareas manuales posteriores a la transición . . . 1
Configuración de zonas mediante el plan de zona FC . . . 1
Recuperación de una transición de LUN en caso de error . . . 2
Visualización de configuraciones SAN convertidas . . . 3
Limitaciones con copias Snapshot de 7-Mode de las LUN gestionadas por SnapDrive y SnapManager después de la transición . . . 4
Configurar programaciones de tareas de cron en el sitio remoto tras realizar la transición de una configuración de MetroCluster . . . 5
Eliminación de copias Snapshot de volúmenes de 7-Mode de los volúmenes que se han trasladado . . . 6
Consolidación de programaciones de cron desde volúmenes convertidos . . . 6

Realizar tareas manuales posteriores a la transición

Una vez que la transición de almacenamiento se complete correctamente y se complete la transición, debe realizar algunas tareas posteriores a la transición para configurar las funciones que no se han realizado la transición, antes de habilitar el acceso de los clientes a los volúmenes de ONTAP.

Pasos

1. Manual: Realice los pasos necesarios para configurar las funciones que no se realizaron la transición, como se indica en el informe de comprobaciones previas.

   Por ejemplo, debe configurar manualmente IPv6 y FPolicy después de la transición.

2. Elimine o consolide las configuraciones que se han realizado la transición.

   La herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva instancia para todas las configuraciones que se han realizado la transición desde 7-Mode. Por lo tanto, es posible que haya varias instancias de algunas configuraciones, como programaciones de cron, que deban consolidarse o eliminarse manualmente.

3. Transición DE SAN: Vuelva a configurar manualmente los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

4. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP de la SVM están activas y es posible acceder a ellas desde los servidores de nombres.
5. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Tras completar la transición, debe configurar las zonas mediante el plan de zona FC para agrupar los hosts y los destinos del iniciador a fin de proporcionar acceso a los datos desde el clúster.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Inicie sesión en la CLI del switch.
2. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

Los hosts del iniciador pueden acceder a los datos desde el clúster.

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Si la transición de volúmenes con LUN falla, puede utilizar el comando lun Transition 7-Mode show para comprobar qué LUN se han pasado a ONTAP y, a continuación, determinar una acción correctiva.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

2. Compruebe qué LUN han fallado:

   `lun transition 7-mode show`

3. Revise los registros de EMS y determine la acción correctiva que debe realizar.
4. Realice los pasos necesarios que se muestran en el mensaje de EMS para corregir el fallo.
5. Si alguna LUN compatible ha fallado la transición, realice la siguiente transición:

   `lun transition start`

6. Vea el estado de transición de los volúmenes:

   `lun transition show`

   El estado de transición puede ser uno de los siguientes valores:

   - `active`: El volumen se encuentra en una relación de transición de SnapMirror activa y aún no se ha realizado la transición.
   - `complete`: Se realiza la transición de todas las LUN admitidas para este volumen.
   - `failed`: La transición de LUN falló para el volumen.
   - `none`: El volumen no contenía LUN para realizar la transición desde sistemas 7-Mode.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver               Volume              Transition Status
-------------------- ------------------ -----------------
vs1                  vol0                none
                     vol1                complete
                     vol2                failed
                     vol3                active
```

Visualización de configuraciones SAN convertidas

Los números de serie de las LUN y los ID de LUN de volúmenes SAN cambian después de la transición. Para ver las configuraciones SAN que han realizado la transición, puede generar la asignación de las LUN antiguas a las nuevas LUN que han finalizado la transición con la CLI de 7-Mode Transition Tool y exportar la información de asignación de LUN a un `.csv` archivo.

La transición de almacenamiento debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Para generar información de asignación de LUN, ejecute el siguiente comando desde la CLI:

   `transition cbt export lunmap -p` *`project_name`* `-o` *`file_path`*

   ```
   C:\Program Files\NetApp\7-Mode Transition Tool>transition cbt export
   lunmap -s SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
   Successfully exported 7 to C LUN mapping for 'SanWorkLoad'
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra un archivo de asignación de LUN de ejemplo:

```
7-Mode Storage System,192.168.43.49,
vfiler,finance,

cDOT Storage System,192.168.32.97,
SVM,finance,

LUN#,Source LUN Path,7-Mode Serial Number,Source Igroups,Source mapping
LUN ID,Destination LUN Path,Serial Number,Destination Igroup,Destination
mapping LUN ID
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp,0,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp,0
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp2,3,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp2,3
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp3,4,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp3,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp1,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp1,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp2,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp2,4
```

Debe ejecutar las tareas posteriores a la transición necesarias en el host antes de restaurar el acceso a los volúmenes de ONTAP convertidos.

"Transición y corrección de hosts de SAN"

Limitaciones con copias Snapshot de 7-Mode de las LUN gestionadas por SnapDrive y SnapManager después de la transición

Cuando se realiza la transición a Clustered Data ONTAP 8.3, las operaciones de verificación de backup y restauración de SnapDrive y SnapManager producen errores en las copias Snapshot de 7-Mode que se han realizado la transición. Cuando se realiza la transición a Clustered Data ONTAP 8.3.1, la verificación del backup de SnapManager para Microsoft Exchange Server (SME) y las operaciones de restauración de archivos de SnapManager para Hyper-V (SMHV) producen un error en las copias Snapshot de 7-Mode que se han realizado la transición.

Según los SnapDrive o SnapManager que se utilizan en el host conectado al sistema 7-Mode y la versión de Data ONTAP que se ejecuta en el clúster, la herramienta 7-Mode Transition Tool muestra un mensaje de advertencia para esta limitación durante las comprobaciones previas.

Todas las operaciones de verificación y restauración de backup de SnapDrive y SnapManager son compatibles con las copias Snapshot recién creadas en Clustered Data ONTAP.

Solución para operaciones de backup y restauración con SnapDrive y SnapManager en Clustered Data ONTAP 8.3

Ejecute una de las siguientes acciones:

- Conserve los sistemas de 7-Mode hasta que caduquen las copias Snapshot de 7-Mode.

  Puede utilizar el sistema 7-Mode para restaurar un archivo desde una LUN en la copia Snapshot de 7-Mode y, después, migrarlo a Clustered Data ONTAP, si fuera necesario.

- Utilice SnapRestore de archivo único en ONTAP para restaurar la LUN de una copia snapshot de 7-Mode al sistema de archivos activo y, a continuación, monte la LUN restaurada para la restauración de un solo archivo.

Solución para operaciones de backup y restauración con SME y SMHV en ONTAP 8.3.1 y versiones posteriores compatibles

Ejecute una de las siguientes acciones:

- Compruebe que los backups de SnapManager creados en 7-Mode son válidos antes de realizar una transición del almacenamiento a ONTAP.
- Cree un clon del volumen en ONTAP desde las copias Snapshot de 7-Mode que realizó la transición y, a continuación, monte el LUN en el volumen clonado para las operaciones de verificación y restauración de backup.

La mejor práctica es conservar los sistemas de 7-Mode hasta que venzan las copias Snapshot de 7-Mode.

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft Exchange Server"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Hyper-V."

"Documentación de NetApp: SnapManager para SAP"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Oracle"

"Documentación de NetApp: SnapDrive para UNIX"

"Documentación de NetApp: SnapDrive para Windows (versiones actuales)"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft SQL Server"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft SharePoint"

Configurar programaciones de tareas de cron en el sitio remoto tras realizar la transición de una configuración de MetroCluster

Las programaciones de tareas de cron creadas durante la transición no se replican en el

sitio remoto y, por lo tanto, la conmutación negociada falla después de la transición. Debe crear manualmente las programaciones de tareas de cron en el sitio remoto después de la transición.

La transición de almacenamiento del sitio activo de 7-Mode debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Registre los mensajes de tareas de cron generados en la transición de almacenamiento para identificar las programaciones de tareas que se deben replicar en el sitio remoto.



2. Desde la interfaz de línea de comandos de clúster del sitio remoto, ejecute el `job schedule cron create` comandos grabados en Paso 1.

Eliminación de copias Snapshot de volúmenes de 7-Mode de los volúmenes que se han trasladado

Dado que las copias de Snapshot de volumen 7-Mode no se eliminan automáticamente de un volumen que ha realizado la transición, debe eliminar estas copias de Snapshot manualmente una vez que finaliza la operación de transición.

Debido a que la convención de nomenclatura para las copias Snapshot difiere entre los entornos de 7-Mode y Clustered Data ONTAP, las copias Snapshot de 7-Mode no pueden ser sobrescritas automáticamente por las copias Snapshot en el entorno Clustered Data ONTAP.

Para mejorar el aprovechamiento del espacio, debería eliminar las copias Snapshot de 7-Mode no deseadas, incluidas las de las relaciones de SnapMirror de 7-Mode a 7-Mode y las relaciones de SnapMirror de 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Pasos

1. Una vez finalizada la operación de transición del almacenamiento, elimine las copias Snapshot de 7-Mode que no desee:

```
snap delete -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -snapshot
<snapshot_name>
```

Consolidación de programaciones de cron desde volúmenes convertidos

La herramienta de transición de 7-Mode genera programaciones únicas por cada

volumen que ha realizado la transición. Por ello, tras la transición se pueden crear muchas tareas programadas con Cron, por lo que es necesario saber cómo consolidarlas tras la transición.

Pasos

1. Consolidar los horarios de cron después de la transición mediante `job schedule cron` comando.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.