# Préparation à la transition SMB/CIFS

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_prerequisites_for_transitioning_cifs_configurations.html on December 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Préparation à la transition SMB/CIFS . . . . . 1
Conditions préalables à la transition des configurations CIFS . . . . . 1
Configurations CIFS prises en charge et non prises en charge pour la transition vers ONTAP . . . . . 4
Considérations relatives à la transition des utilisateurs et groupes locaux CIFS . . . . . 6

# Préparation à la transition SMB/CIFS

Si SMB/CIFS est sous licence et que le service SMB/CIFS s'exécute sur les systèmes 7-mode, vous devez effectuer manuellement certaines tâches, comme l'ajout de la licence SMB/CIFS et la création d'un serveur SMB/CIFS, sur le cluster cible et un SVM pour la transition des configurations SMB/CIFS.

Vous devez également connaître les configurations en phase de transition. Certaines configurations SMB/CIFS fonctionnant en 7-mode ne sont pas prises en charge dans ONTAP. Certaines configurations ne sont pas migrées par l'outil 7-mode transition Tool et doivent être appliquées manuellement à la SVM.

## Conditions préalables à la transition des configurations CIFS

Les configurations CIFS ne sont migrées par l'outil 7-mode transition Tool que lorsque certaines conditions préalables sont remplies sur le système et le cluster 7-mode. Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'outil n'effectue pas la transition de la configuration.

### Configuration requise pour 7-mode

- La licence CIFS doit être ajoutée.
- Si la licence MultiStore est activée, CIFS doit être ajouté à la liste des protocoles autorisés pour l'unité vFiler propriétaire des volumes de transition.
- Le protocole CIFS doit être configuré et en cours d'exécution pendant la transition.

  Même après la déconnexion de l'accès client et le démarrage de la phase d'exportation, le service CIFS doit s'exécuter sur les systèmes 7-mode.

- Le type d'authentification pour CIFS doit être Active Directory (AD) ou Workgroup.

### Conditions préalables au cluster

- La licence CIFS doit être ajoutée.
- Les méthodes d'authentification CIFS suivantes sont prises en charge dans différentes versions de ONTAP :
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x et 8.3.x prennent en charge l'authentification AD.
  - ONTAP 9.0 ou version ultérieure prend en charge l'authentification AD et l'authentification Workgroup.
- Le tableau suivant identifie quelle méthode d'authentification doit être utilisée sur le SVM cible :

| Méthode d'authentification 7-mode | Méthode d'authentification clustered Data ONTAP 8.2.x et 8.3.x. | Méthode d'authentification ONTAP 9.5 ou version antérieure |
|---|---|---|
| AD | AD | AD |
| Groupe de travail | AD | Groupe de travail ou AD |

- Vous pouvez effectuer la transition de la configuration CIFS de 7-mode vers ONTAP si les domaines AD ne correspondent pas entre le serveur CIFS 7-mode et le serveur SVM CIFS cible.

  L'outil déclenche une erreur de blocage ignorable lorsqu'une discordance de nom de domaine AD est détectée. Pour poursuivre la transition, vous pouvez accuser réception de l'erreur de blocage.

- Le serveur CIFS doit être configuré manuellement avant la phase de configuration Apply (prétover).

  Vous pouvez créer le serveur CIFS sur le SVM de deux manières suivantes :

| Les fonctions que vous recherchez… | Procédez comme suit… |
| --- | --- |
| Transférer ou conserver l'identité du serveur CIFS vers le SVM cible | `You have the following two options to create the CIFS server:`<br>`.. Applicable à toutes les versions de ONTAP :`<br><br>+ * Avant la phase de provisionnement SVM, il faut reconfigurer le serveur CIFS sur le système 7-mode en utilisant une identité CIFS temporaire.<br><br>+ Cette reconfiguration permet de configurer l'identité du serveur CIFS d'origine sur le SVM. Vous devez vérifier que le serveur CIFS s'exécute sur le système 7-mode lors des phases `Sprovisionings' et "Exporter & arrêter' avec la nouvelle identité temporaire. Cette action est nécessaire pour lire les configurations CIFS depuis 7-mode pendant les phases de provisionnement SVM et d'arrêt.<br><br>• Vous devez configurer le serveur CIFS sur le SVM cible avec l'identité CIFS 7-mode d'origine.<br>• Une fois ces conditions remplies, vous pouvez effectuer l'opération de « provisionnement de VM », puis exécuter l'opération « Exporter et arrêter » pour permettre l'accès des clients aux volumes ONTAP.<br>a. Applicable aux versions ONTAP 9.0 à 9.5 :<br>• Utilisez le `vserver cifs modify` Pour modifier le nom du serveur CIFS (nom NetBIOS du serveur CIFS).<br><br>À l'aide de cette fonctionnalité, vous devez créer un serveur CIFS sur le SVM cible avec une identité temporaire, puis exécuter l'opération « `SVM provisionings' ».<br><br>• Après la phase « importation », vous pouvez exécuter le `vserver cifs modify` Commande sur le cluster cible pour remplacer l'identité CIFS du SVM cible par une identité CIFS 7-mode. |

| Les fonctions que vous recherchez… | Procédez comme suit… |
| --- | --- |
| Utiliser une nouvelle identité | • Avant la phase « `SVM provisionny` », vous devez configurer le serveur CIFS sur le SVM cible avec une nouvelle identité CIFS.<br>• Vous devez vérifier que le serveur CIFS est actif et exécuté sur le système 7-mode au cours des phases `Sprovisionings' et "Exporter et arrêter'.<br><br>Cette action est nécessaire pour lire les configurations CIFS depuis 7-mode lors des opérations de provisionnement de VM et d'exportation et arrêt.<br><br>• Après avoir vérifié ces conditions, vous pouvez exécuter l'opération "SVM Provision".<br><br>Il est ensuite possible de tester les configurations de la SVM, puis de prévoir la mise en service du stockage. |

# Configurations CIFS prises en charge et non prises en charge pour la transition vers ONTAP

Certaines configurations CIFS ne sont pas migrées vers ONTAP car elles ne sont pas prises en charge par ONTAP ou doivent être migrées manuellement. Vous devez vérifier tous les messages d'erreur et d'avertissement de pré-contrôle pour évaluer l'impact de ces configurations sur la transition.

## Configurations prises en charge pour la transition

À un niveau élevé, l'outil 7-mode transition Tool effectue la transition des configurations CIFS suivantes :

- Configuration de data Center privilégiée par CIFS
- Configuration du mappage utilisateur :
  - `/etc/usermap.cfg`
  - *`wafl.nt_admin_priv_map_to_root`*
- Utilisateurs et groupes locaux CIFS
- Configuration symlink et widelink (`/etc/symlink.translations`)
- Configuration d'audit CIFS
- Partages CIFS
- Listes de contrôle d'accès du partage CIFS
- Configuration des home directories CIFS
- Options CIFS :

- `cifs.gpo.enable`
- `cifs.smb2.enable`
- `cifs.smb2.signing.required`
- `cifs.wins_servers`
- `cifs.grant_implicit_exe_perms`
- `cifs.restrict_anonymous`

- Connexions SMB2 vers des serveurs externes, tels qu'un contrôleur de domaine. La commande suivante implémente ce support :
  - **`cifs security modify -vserver SVM1 -smb2-enabled-for-dc-connections`**
- Configuration native de blocage de fichiers FPolicy

Pour plus d'informations sur ces configurations CIFS, reportez-vous aux résultats de précontrôle.

## Configurations non prises en charge par ONTAP

Les configurations 7-mode suivantes ne sont pas prises en charge par ONTAP. Par conséquent, ces configurations ne peuvent pas être migrées.

- NT4 et les types d'authentification par mot de passe
- Options distinctes pour la signature SMB1 et SMB2
- Statistiques CIFS par client *
  - Authentification pour les clients antérieurs à Windows NT
- Audit des événements de gestion de comptes pour les utilisateurs et les groupes locaux
- Entrées usermap avec adresses IP, noms d'hôte, noms de réseau ou noms de réseau avec sous-réseau spécifié en notation en pointillés
- Partages CIFS avec restriction d'accès pour les comptes machine

  Les comptes machine peuvent accéder à tous les partages après la transition.

## Configurations qui doivent être migrées manuellement

Certaines configurations CIFS sont prises en charge dans ONTAP, mais ne sont pas migrées par l'outil 7-mode transition Tool.

Les configurations CIFS suivantes génèrent un message d'avertissement dans le contrôle préalable. Vous devez appliquer manuellement ces configurations sur la SVM :

- Paramètres antivirus
- Configurations FPolicy

  Les serveurs antivirus et FPolicy 7-mode ne fonctionnent pas avec ONTAP. Vous devez contacter les fournisseurs de serveurs pour la mise à niveau de ces serveurs. Toutefois, vous ne devez pas désaffecter les serveurs antivirus et FPolicy 7-mode avant la transition. Ces éléments sont nécessaires au cas où vous décidiez d'annuler la transition.

- Configurations de BranchCache

- Configuration du mappage de caractères (charmap)
- Attribut Forcegroupe de partages CIFS pour créer des fichiers avec un groupe UNIX spécifié en tant que groupe propriétaire
- MaxUsers attribut de partages CIFS pour spécifier le nombre maximal de connexions simultanées autorisées à un partage CIFS 7-mode
- Configurations Storage-Level Access Guard (SLAG)
- ACL de niveau partage avec autorisation de style UNIX
- Partage des listes de contrôle d'accès pour les utilisateurs et les groupes UNIX
- Niveau d'authentification de LAN Manager
- Alias NetBIOS
- Domaines de recherche CIFS
- Quelques options CIFS

  Pour plus de détails sur ces options, reportez-vous aux résultats du contrôle préalable.

**Informations connexes**

Personnalisation de la transition des configurations 7-mode

# Considérations relatives à la transition des utilisateurs et groupes locaux CIFS

Vous devez connaître les éléments à prendre en compte pour exécuter les opérations de transition lors de la migration d'utilisateurs et de groupes CIFS locaux.

- La transition de volumes servant les données CIFS depuis un contrôleur 7-mode ou une unité vFiler possédant des utilisateurs et groupes locaux et ayant un SVM non-BUILTIN CIFS local utilisateurs et groupes n'est pas prise en charge.

  La SVM doit avoir uniquement des utilisateurs et groupes locaux BUILTIN CIFS pour la transition.

- Vous devez vous assurer que le nombre d'utilisateurs et de groupes locaux en 7-mode ne dépasse pas la limite locale d'utilisateurs et de groupes pour ONTAP.

  Vous devez contacter le support technique si le nombre d'utilisateurs et de groupes locaux en 7-mode dépasse la limite définie dans ONTAP.

- Un compte utilisateur local avec un mot de passe vide ou des comptes utilisateur locaux avec un mot de passe de plus de 14 caractères sur le système 7-mode est transféré vers le logiciel ONTAP avec le mot de passe **`cifsUser@1`**.

  Une fois la transition terminée, vous pouvez accéder à ces utilisateurs à partir du système Windows en utilisant le mot de passe **`cifsUser@1`**. On doit ensuite modifier manuellement le mot de passe de tels utilisateurs locaux CIFS sur le SVM via la commande suivante :

  **`cifs users-and-groups local-user set-password -vserver`** ***`svm_name`*** **`-user-name`** ***`user_name`***.

- Si l'adresse IP de l'outil de transition 7-mode n'est pas accessible depuis le logiciel ONTAP cible, l'outil de transition 7-mode bloque la transition des utilisateurs et groupes locaux CIFS vers le logiciel ONTAP lors de la phase de contrôle préalable. Si cette erreur s'affiche pendant la phase de contrôle préalable, utilisez le

  **`network ping -node local -destination`** ***`ip_address`***

  Commande pour s'assurer que l'adresse IP de l'outil 7-mode transition Tool est accessible depuis le logiciel ONTAP cible. Vous pouvez modifier le `\etc\conf\transition-tool.conf` Fichier installé avec 7-mode transition Tool pour modifier toute option de configuration utilisée par l'outil, telle que l'adresse IP 7-mode transition Tool.

- La SVM vers laquelle les utilisateurs et groupes locaux sont passés doit avoir une LIF de données.
- Si un groupe local possède plusieurs identifiants de système membres (SID) mappés sur un utilisateur ou un groupe de domaine unique sur le système 7-mode, l'outil de transition 7-mode bloque la transition des utilisateurs et groupes locaux vers ONTAP lors de la phase de vérification préalable.

  Si cette erreur s'affiche pendant la phase de contrôle préalable, vous devez supprimer manuellement les SID supplémentaires qui sont mappés à un seul utilisateur ou groupe de domaine sur le système 7-mode. Vous devez ensuite relancer l'opération de vérification préalable avec un seul SID mappé à l'utilisateur ou au groupe du domaine.

  "Workflow de dépannage : CIFS : le périphérique connecté au système ne fonctionne pas"

**Informations connexes**

"Gestion SMB/CIFS"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.