在 Windows 上安装或卸载 7- 模式过渡工具系统

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/install-admin/concept_system_requirements_for_7mtt_on_windows.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 Windows 上安装或卸载 7- 模式过渡工具 系统 1
在 Windows 上安装 7- 模式过渡工具的系统要求 系统 1
在 Windows 系统上安装 7- 模式过渡工具 3
为不属于管理员组的用户启用登录 4
登录到 7- 模式过渡工具 4
在 Windows 系统上卸载 7- 模式过渡工具 5

在 Windows 上安装或卸载 7- 模式过渡工具 系统

您可以使用基于向导的标准安装程序在 Windows 系统上下载并安装 7- 模式过渡工具。但是，如果您先前安装了 7- 模式过渡工具版本，则在执行此操作之前，您需要了解某些前提条件。

- 如果系统中安装的 7- 模式过渡工具版本早于 3.0 ，则需要先卸载该 7- 模式过渡工具，然后再安装 7- 模式过渡工具 3.3 。

  如果您选择在卸载期间保留日志文件，则必须为日志文件创建备份。7- 模式过渡工具安装程序会将该工具安装到同一文件夹中，并在下次运行时覆盖日志文件。

- 如果您的系统中安装了 7- 模式过渡工具 3.0 或更高版本，则在安装 7- 模式过渡工具 3.3 之前，必须满足以下条件：
  - 所有现有的基于副本的过渡项目都必须完成或中止。
  - 所有现有的无副本过渡项目都必须完成或回滚完成。

在 Windows 上安装 7- 模式过渡工具的系统要求 系统

要安装和运行 7- 模式过渡工具，您必须确保 Windows 主机满足所需的配置。

请务必参考当前的 7- 模式过渡工具 "发行说明" 有关受支持主机和已知问题的最新信息。

硬件要求

- 双核 x64 处理器， 1.0 GHz 或更高
- 8 GB RAM
- 40 GB 可用磁盘空间

软件要求

- 64 位 Windows 系统必须运行以下操作系统版本之一：
  - Windows 7 Enterprise
  - Windows 7 Enterprise SP1
  - Windows Server 2008 标准版
  - Windows Server 2008 R2 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1
  - Windows Server 2012 标准版
  - Windows Server 2012 R2 Standard
  - Windows 8.1 Enterprise
  - Windows Server 2012 R2 Datacenter 版本
  - 对于 7- 模式过渡工具版本 3.3.2P1 ，您还可以使用以下操作系统版本之一：

    - Windows 10 Enterprise
    - Windows Server 2016 标准版
    - Windows Server 2016 Datacenter
    - Windows Server 2019 标准版
    - Windows Server 2019 Datacenter
  - 对于 7- 模式过渡工具版本 3.3.3 ，您还可以使用以下操作系统版本之一：
    - Windows 10 专业版

> 您可以使用满足所需软件要求和硬件要求的 Windows 虚拟机来安装 7- 模式过渡工具。

- 64 位 Oracle Java Runtime Environment （ JRE ） 1.8 update 144

> 如果 Windows 主机未安装 JRE 或安装了 32 位 JRE ，则 7- 模式过渡工具安装程序会自动安装 64 位 JRE 1.8 update 144 。如果安装了早期版本的 64 位 JRE ，则安装程序会自动将 JRE 更新到 JRE 1.8 update 144 。

  自动更新 JRE 后，需要早期版本 JRE 的其他应用程序可能会受到影响。

> 对于 JRE 1.8 update 46 或更高版本（包括 JRE 1.8 update 144 ），要使 7- 模式过渡工具与 7- 模式系统和 ONTAP 系统中的 Data ONTAP 进行通信，在 7- 模式系统和 ONTAP 系统中运行的 Data ONTAP 上的 SSL 密钥长度必须至少为 1024 。

  "7MTT ： 如何解析 TLS 或 SSL 通信问题描述"

服务器配置要求

要访问 Web 界面，必须按以下方式配置安装了该工具的 Windows 系统：

- 7- 模式过渡工具服务器的端口 8443 必须可用。

  如果端口 8443 不可用，或者您要使用其他端口，则必须更改 ` $INSTALL_DIR\etc\conf\transition-tool.conf` 文件中的 `tool.https.port` 参数指定的端口。

  最佳做法是使用 HTTPS 访问 Web 界面。但是，如果要使用 HTTP 访问 Web 界面，则端口 8088 必须可用。要替代端口 8088 ，您必须更改 `transition-tool.conf` 文件中的 `tool.http.port` 参数指定的端口。

> 更改配置文件中的端口后，必须重新启动 7- 模式过渡工具服务。

- 防火墙应关闭或配置为允许用于访问该工具的端口上的流量。

要过渡网络组和 CIFS 本地用户和组，必须满足以下要求：

- 7- 模式过渡工具的端口 8088 必须可用。

  要替代端口 8088 ，您必须更改 `transition-tool.conf` 文件中的 `tool.http.port` 参数指定的端口，

然后重新启动 7- 模式过渡工具服务。

- 集群中的每个节点必须至少为目标 SVM 配置一个数据 LIF 。
- 所有 SVM 数据 LIF 都必须能够与 7- 模式过渡工具端口 8088 或 `transition-tool.conf` 文件中的 `tool.http.port` 参数指定的端口进行通信。

> 您必须确保防火墙不会阻止此流量。

客户端（Web 界面）要求

访问 Web 界面的系统必须具有以下内容：

- 以下 Web 浏览器之一：
  - Microsoft Internet Explorer 9 ， 10 或 11
  - Google Chrome 27 或更高版本
  - Mozilla Firefox 20 或更高版本所有浏览器都必须启用 TLS 。

  > 如果使用 Microsoft Internet Explorer 作为 Web 浏览器，则必须禁用 SSLv2 。

- 屏幕分辨率为 1280 × 1024 或更高

每次安装新版本的工具时，您都必须通过在系统上按 Ctrl+F5 来清除浏览器缓存。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性"

在 Windows 系统上安装 7- 模式过渡工具

您可以使用基于向导的安装程序在 Windows 系统上安装 7- 模式过渡工具。

- 您必须已查看 7- 模式过渡工具的系统要求。

  在 Windows 上使用 7- 模式过渡工具的系统要求

- 要安装和启动应用程序，您必须具有必要的管理员权限。
- 必须已通过按 Ctrl+F5 清除浏览器缓存。

  每次安装新版本的工具时，都必须清除缓存。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载软件。

   "NetApp 下载：软件"

2. 运行 `NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe` 文件。

3. 在 7- 模式过渡工具设置欢迎屏幕中，单击 * 下一步 * 。
4. 按照屏幕上的提示继续安装。
5. 选择 * 启动此工具 * 可在安装后立即打开 7- 模式过渡工具。
6. 单击 * 完成 * 完成安装。

为不属于管理员组的用户启用登录

默认情况下，用户必须是安装了 7- 模式过渡工具的 Windows 系统上管理员组的成员。您可以随时为非管理员组成员用户启用登录，这些用户无法安装此工具，但已通过身份验证，无法使用安装此工具的 Windows 系统。

步骤

1. 使用管理员权限登录到 Windows 主机。
2. 修改此工具的配置文件，以使非管理员组成员用户能够登录到此工具：
   a. 从安装目录打开 ` \etc\conf\transition-tool.conf` 文件。
   b. 将 `transition-tool.conf` 文件中的 `tool.login.non.admin.enabled` 参数值设置为 true 。
   c. 保存文件。
3. 重新启动过渡服务。
   a. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 系统和服务 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
   b. 右键单击 * NetApp 7- 模式过渡工具 * 服务，然后单击 * 停止 * 。
   c. 再次右键单击 * NetApp 7- 模式过渡工具 * 服务，然后单击 * 启动 * 。
      - 相关信息 *

修改 7- 模式过渡工具的配置选项

登录到 7- 模式过渡工具

您可以使用安装了 7- 模式过渡工具的 Windows 系统的凭据登录到此工具（ Web 界面）。要登录的操作步骤因用户凭据类型而异。

不允许来宾用户登录到此工具。

步骤

1. 导航到登录页面：

如果您是 ...	那么 ...
是管理员组和成员的用户 如果要访问此工具（ Web 界面） 从安装了该软件的服务器	双击桌面上的 7- 模式过渡工具图标。

如果您是 ...	那么 ...
是管理员组和成员的用户 如果尚未安装此工具	使用支持的浏览器导航到以下 URL 之一： • `https://IP_address:port/transition` • `http://IP_address:port/transition` ` ip_address_` 是服务器的 IP 地址， ` port_` 可以是 8443 （默认），即为 ` tool.https.port_` 指定的值，或 8088 ，即为 ` transition-tool.conf` 文件中的 ` tool.http.port_` 参数指定的值。
是管理员组和成员的用户 如果要访问此工具（ Web 界面） 从另一台计算机	使用支持的浏览器导航到以下 URL 之一： • `https://IP_address:port/transition` • `http://IP_address:port/transition` ` ip_address_` 是服务器的 IP 地址，端口可以是 8443 （默认），即为 ` tool.https.port_` 指定的值，或 8088 ，即为 ` transition-tool.conf` 文件中的 ` tool.http.port_` 参数指定的值。
不是管理员组成员的用户 如果要访问此工具（ Web 界面） 从安装了它的服务器或 从另一台计算机	使用支持的浏览器导航到以下 URL 之一： • `https://IP_address:port/transition` • `http://IP_address:port/transition` ` ip_address_` 是服务器的 IP 地址，端口可以是 8443 （默认），即为 ` tool.https.port_` 指定的值，或 8088 ，即为 ` transition-tool.conf` 文件中的 ` tool.http.port_` 参数指定的值。

2. 如果浏览器显示有关自签名 SSL 证书的消息，请接受自签名证书以继续。
3. 使用安装了该工具的 Windows 系统的凭据登录到 Web 界面。

在 Windows 系统上卸载 7- 模式过渡工具

您可以使用 Windows 卸载程序实用程序卸载 7- 模式过渡工具。

- 您必须已完成所有进行中的过渡。

> 安装较新版本的工具或重新安装相同版本的工具不允许访问由已卸载实例启动的过渡操作。

- 如果 7- 模式过渡工具正在运行，则必须将其关闭。

卸载过程中不会删除 Java Runtime Environment （ JRE ）。

步骤

1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 卸载程序 * 。

2. 从程序列表中选择 7- 模式过渡工具，然后单击 * 卸载 * 。
3. 完成向导中的步骤以卸载 7- 模式过渡工具。

   您可以选择保存项目详细信息和日志以进行故障排除。

如果您选择在卸载期间保留日志文件，则必须为日志文件创建备份。7- 模式过渡工具安装程序会将该工具安装到同一文件夹中，并在下次运行时覆盖日志文件。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.