# 对问题进行故障排除

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-based/task_collecting_tool_logs.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

对问题进行故障排除 . . . . . 1
下载过渡日志文件 . . . . . 1
7- 模式过渡工具的日志文件 . . . . . 1
如果发生可忽略的错误，则继续过渡 . . . . . 2
过渡因切换或而失败的 MetroCluster 配置 切回 . . . . . 4
无法从卷选择窗格中选择二级卷 . . . . . 4
如果工具失败，则无法选择要过渡的卷 以检索卷信息 . . . . . 4
如果选择，则无法从卷映射窗格继续 SVM 没有聚合 . . . . . 4
从 Data ONTAP 7.3.x 过渡后未启用数据压缩 . . . . . 5

# 对问题进行故障排除

您需要了解 7- 模式过渡工具的一些常见问题以及解决这些问题的步骤。

## 下载过渡日志文件

7- 模式过渡工具可创建日志文件，这些文件提供在系统上运行的过渡评估和迁移操作的处理详细信息。

1. 单击顶部菜单中的 * 日志 * 。
2. 单击 * 收集项目日志 * 以收集与所有项目相关的日志。
3. 要收集给定项目的日志，请从项目列表中找到这些项目，然后单击 * 下载 * 。

   日志以 ` .zip` 文件的形式下载，文件夹名称是时间戳。

   - 相关信息 *

"如何将文件上传到 NetApp"

## 7- 模式过渡工具的日志文件

7- 模式过渡工具可创建日志文件，这些文件提供系统上发生的过渡操作的处理详细信息。日志文件位于安装 7- 模式过渡工具的路径的 logs 目录中。

您还可以使用与 7- 模式系统和集群中的 SnapMirror 日志相关的 EMS 消息来解决问题。

下表列出了与特定过渡项目相关的日志文件：

| 日志文件路径 | 包含有关 ... 的信息 |
| --- | --- |
| ` 项目名称 _/transition.log` | 特定于项目的调试消息 |
| ` 项目名称 _/zapi-outout.log` | 执行的所有 Data ONTAP API 的输出 通过特定项目的 7- 模式过渡工具 |

下表列出了与任何特定项目无关的日志文件：

| 日志文件路径 | 包含有关 ... 的信息 |
| --- | --- |
| `transition-guy.log` | 使用 Web 执行的所有操作的条目 接口 |
| `default/audit.log` | • 每次运行 7- 模式过渡工具时，工具都会使用的所有参数，例如 HTTP 或 HTTPS 端口和日志目录路径<br>• 使用输出执行的所有过渡命令 |

| 日志文件路径 | 包含有关 ... 的信息 |
| --- | --- |
| `default/default/transition.log` | 非特定于任何项目的调试消息 |
| `default/stream_management/stream_management.log` | 管理时计划程序记录的调试消息 不属于任何项目的计划 |
| `default/default/zapi-outout.log` | 执行的所有 Data ONTAP API 的输出 由 7- 模式过渡工具提供，但不属于 任何项目 |
| `default/stream_management/zapi-outout.log` | 执行的所有 Data ONTAP API 的输出 在管理计划时由 7- 模式过渡工具计划程序执行 并且不属于任何项目 |
| `server-console 。 log` | 记录使用 7- 模式过渡工具服务器执行的所有数据包交换的条目。此文件有助于对与服务器崩溃相关的问题进行故障排除。 |

# 如果发生可忽略的错误，则继续过渡

## 过渡期间，您可能会遇到一些错误，从而阻止过渡。您可以通过 7- 模式过渡工具命令行界面确认问题，从而选择忽略其中某些错误。忽略错误后，您应重新运行失败的操作，以继续过渡。

确认错误后，即表示您已了解这些错误的影响并已确认这些错误。

忽略此错误后，您必须重新运行过渡操作。在某些情况下，确认问题描述后， Data ONTAP 会在下次运行此操作时对受影响的聚合和卷执行更正操作。

步骤

1. 如果过渡操作导致任何可忽略的错误，请从 7- 模式过渡工具命令行界面运行以下命令：

   ` * 过渡 CBT ignorableerrors add -p *project_name* -c *ignorable_errorcategory**`

   ` _ignorable_errorcategory_s` 是您可以忽略的错误类型。

2. 重新运行过渡操作。

   阻止错误将更改为警告，并且错误显示为 **已确认** 。您可以在出现警告的情况下继续过渡。

## 过渡期间发生可忽略的错误

## 过渡期间，您可能会遇到一些可忽略的错误。在继续过渡之前，您必须确认这些错误。

如果使用 7- 模式过渡工具命令行界面将任何可忽略的错误类别添加到基于副本的过渡项目中，则表示您已了解此错误的影响。忽略此错误后，您必须重新运行过渡操作。此时，阻止错误将更改为警告消息，此错误将显示为 "`acknowledged` " 。您可以在出现警告的情况下继续过渡。

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| acknowledge -no-nonasci-文件 名 -in -source-volumes | 确认此错误意味着您已确认为监管链验证操作选择的 SnapLock 卷不包含任何文件名包含非 ASCII 字符。 |
| 确认 -SnapLock-COC-volume-autosit-period | 将此可忽略的错误添加到项目后， 7- 模式过渡工具将继续过渡，即使在配置为存储 SnapLock 监管链验证结果的 ONTAP SnapLock 卷上设置了 autosit period 属性也是如此。 |
| nfs-qtree-exported | 确认此错误意味着您已了解在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 与 ONTAP 之间强制实施 qtree 导出规则的差异。这也意味着您已了解 7- 模式过渡工具应用 NFS 导出规则后可能需要执行的手动步骤。 "7MTT 预检 10111 —如何过渡 7- 模式卷 具有 qtree 级导出" |
| ignore-cifs-ad-domain-mismatch | 如果确认此错误，即使 7- 模式系统的 CIFS Active Directory （AD）域与目标 SVM 的 CIFS AD 域不同， 7- 模式过渡工具仍会继续过渡 CIFS 配置。您必须确保 7- 模式系统和目标 SVM 的 CIFS AD 域是受信任域。否则，将 CIFS 配置过渡到目标 SVM 将失败。 "如何在 Active Directory 域为时过渡 CIFS 配置 7- 模式和目标 SVM 上的 CIFS 服务器不同" |
| ignore-ping-check-from-ic-lifs-to -7mode | 将此可忽略的错误添加到项目后， 7- 模式过渡工具不会运行检查，以便从目标集群集群集群间 LIF 对 7- 模式存储系统执行 ping 操作。https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/7MTT_cbt_-_How_to_handle_the_scenario_where_7-Mode_data-copy_IP_address["7MTT 基于副本的过渡—如何处理其中的情形 无法从目标集群访问 7- 模式数据复制 IP 地址 集群间 LIF"] |
| ignore-secondary snapmirror-source-check | 将此可忽略的错误添加到项目后， 7- 模式过渡工具不会检查是否已将所有必需的主 7- 模式详细信息添加到二级项目中。由于此错误，在二级项目完成（转换）操作期间， 7- 模式过渡工具可能无法在主 7- 模式卷和二级集群卷之间创建 SnapMirror 关系。 |
| ignore-configuration-limits-check | 您可以使用此选项确认配置限制（预检错误）并继续过渡。确认此错误即表示您了解存储转换时间预计需要 3 到 8 小时以上，其中包括导出，暂停和导入操作（自动操作）以及将磁盘架连接到新控制器所需的时间。 "无副本过渡的存储转换时间注意事项" |
| mount-SnapLock-volume-using — 7mode-volume-name | 将此可忽略的错误添加到项目后， 7- 模式过渡工具会使用挂载路径 ` /<7-mode-volume-name>` 挂载 SnapLock 卷 |

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| `acknowledge -no-SnapLock-audit -transition-to MCC` | 将此可忽略的错误添加到项目后，即使目标集群采用 MetroCluster 配置， 7- 模式过渡工具也会继续过渡。 |

# 过渡因切换或而失败的 MetroCluster 配置 切回

过渡操作，例如过渡准备，启动，暂停，恢复或完成， 在 MetroCluster 切换期间或 MetroCluster 切回之后失败。然后，您必须手动重新建立 SnapMirror 关系才能恢复过渡。

步骤

1. 等待切回完成。
2. 在集群 CLI 中，使用 `snapmirror create` 命令在过渡期间的 7- 模式卷和集群模式 Data ONTAP 卷之间重新建立 SnapMirror 关系。
3. 在 7- 模式过渡工具中，重新运行过渡操作。

   当下一个计划变为活动状态时，数据复制操作将开始。

# 无法从卷选择窗格中选择二级卷

如果二级卷未联机或 SnapMirror 关系已中断，则无法从卷选择窗格中选择二级卷并将其作为卷 SnapMirror 关系进行过渡。

## 临时解决策

使用 ONTAP 命令行执行以下任一解决方法：

- 如果二级卷处于脱机状态，请将其置于联机状态。
- 如果 SnapMirror 关系已断开，请予以修复。

# 如果工具失败，则无法选择要过渡的卷 以检索卷信息

尝试选择卷时，卷选择窗格会显示 无法检索卷信息 错误消息。如果控制器繁忙，通常会发生此错误。

## 临时解决策

等待控制器不繁忙，然后重新选择卷。

# 如果选择，则无法从卷映射窗格继续 SVM 没有聚合

该工具会显示一条错误消息 `SVM does not have aggregate assigned`.请将某些聚合分配给 `SVM` ，如果选定 `SVM` 除根节点聚合外没有其他聚合，请单击 `*` 卷映射 `*` 窗

格中的刷新按钮 。

### 临时解决策

将聚合添加到集群模式 Data ONTAP 中的 SVM 。

## 从 Data ONTAP 7.3.x 过渡后未启用数据压缩

如果将运行 Data ONTAP 7.3.x 的系统上的 32 位卷过渡到 64 位聚合中的 ONTAP 卷，则过渡后 ONTAP 卷不会启用数据压缩。在将卷从 32 位升级到 64 位之前，无法启用数据压缩。

### 临时解决策

1. 等待升级完成。

   您可以使用 `volume show -fields block-type -volume` *`vol_name`* 命令验证卷的块类型是否更改为 64 位。

2. 使用 `volume efficiency modify` 命令启用数据压缩。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.