단계 워크플로 실행

ONTAP

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/concept_migration_execute_phase_workflow.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

단계 워크플로 실행 1
단계 워크플로 실행 1
오프라인 마이그레이션 워크플로 1
온라인 마이그레이션 워크플로 4

단계 워크플로 실행

단계 워크플로 실행

실행 단계에서는 FLI 오프라인 또는 온라인 마이그레이션을 수행하기 위한 LUN 마이그레이션 작업에 중점을 둡니다.

문제를 찾아 해결하고 위험을 줄이기 위해 호스트 이벤트 로그를 검토합니다. 호스트는 재부팅되어 주요 재구성이 발생하기 전에 호스트에 기본적인 문제가 없는지 확인합니다.

소스 LUN이 대상 스토리지에 표시된 후 마이그레이션 작업을 생성하고 실행할 수 있습니다. 마이그레이션 완료(FLI 오프라인) 또는 FLI LUN 관계가 FLI 온라인 상태로 전환되면 호스트가 대상 스토리지에 조닝(zoning)됩니다. 새 LUN이 매핑되며 드라이버, 다중 경로 소프트웨어 및 분석 단계에서 식별된 기타 모든 업데이트에 대해 호스트 개선을 시작할 수 있습니다.

오프라인 마이그레이션 워크플로

오프라인 마이그레이션 워크플로는 마이그레이션 프로세스의 실행 단계에서 수행됩니다. 오프라인 워크플로우 다이어그램에서는 호스트, 패브릭, 대상 스토리지 및 소스 스토리지에서 수행되는 작업을 보여 줍니다.



오프라인 워크플로 작업이 다음 표에 나열되어 있습니다.

구성 요소	작업
호스트	1. 호스트를 재부팅하고 모든 파일 시스템이 마운트되고, 모든 LUN 경로를 사용할 수 있으며, 서비스가 시작되는지 확인합니다. 2. 호스트를 준비하고 종료합니다. 3. 마이그레이션이 완료된 후 호스트의 전원을 켭니다. 4. 새 SAN 부팅 LUN을 사용하도록 HBA를 구성합니다(SAN 부팅만 해당). 5. 타사 MPIO를 제거합니다. 6. NetApp 호스트 소프트웨어를 설치하고 다중 경로를 구성합니다. 7. SAN 부팅 LUN에 대한 모든 경로가 정상인지 확인합니다(SAN 부팅만 해당). 8. 새 장치를 반영하도록 시스템 파일 및 구성을 업데이트합니다. 9. 모든 LUN에 대한 모든 경로가 정상인지 확인합니다. 10. 모든 서비스를 다시 설정하고 호스트를 재부팅합니다(호스트가 백업되는지, 모든 파일 시스템이 마운트되었는지, 모든 서비스가 시작되는지 확인). 11. 새 SAN 부팅 LUN에 대한 두 번째 경로를 사용하여 HBA를 구성합니다(SAN 부팅만 해당).
패브릭	1. 소스 스토리지에서 호스트 존(Zone)을 해제합니다. 2. 대상 스토리지 영역에 대한 호스트를 생성합니다.

구성 요소	작업
대상 스토리지	1. 소스 스토리지 및 새 LUN을 검색합니다. 2. 소스 LUN을 외부 LUN으로 표시합니다. 3. 외부 LUN을 사용하여 대상 LUN을 생성합니다. 4. 호스트 이니시에이터 igroup을 생성하고 대상 LUN을 igroup에 매핑합니다.마이그레이션 스냅샷 복사본 5. 오프라인 대상 LUN 6. 가져오기 관계를 생성하고 가져오기 작업을 시작합니다. 7. 검증 작업 생성(선택 사항) 8. 가져오기 관계를 삭제합니다. 9. 외부 LUN 속성을 false로 표시합니다. 10. 온라인 대상 LUN 11. 대상 LUN의 롤백을 사용하도록 스냅샷 ® 복사본을 생성합니다. 12. 단일 경로로 연결을 제한합니다(SAN 부팅만 해당). 13. SAN 부팅 LUN을 호스트에 할당합니다. 이 시점에는 데이터 LUN을 할당하지 마십시오(SAN 부팅만 해당). 14. 모든 호스트 포트가 로그인되어 있는지 확인합니다. 15. 주기적인 스냅샷 복사본을 생성하여 대상 SAN 부팅 LUN의 롤백을 활성화합니다(SAN 부팅만 해당). 16. SAN 부팅 LUN에 대한 모든 경로를 설정합니다(SAN 부팅만 해당). 17. 데이터 LUN을 호스트에 할당합니다. 18. 최종 스냅샷 복사본을 생성합니다.
소스 스토리지	1. 소스 LUN을 대상 스토리지에 할당합니다. 2. 대상 스토리지에 할당된 소스 LUN을 제거합니다.

온라인 마이그레이션 워크플로

온라인 마이그레이션 워크플로는 마이그레이션 프로세스의 실행 단계에서 수행됩니다. 온라인 워크플로우 다이어그램에서는 호스트, 패브릭, 타겟 스토리지 및 소스 스토리지에서 수행되는 작업을 보여 줍니다.



온라인 워크플로 작업이 다음 표에 나열되어 있습니다.

구성 요소	작업
호스트	1. 모든 파일 시스템이 마운트되었으며 모든 LUN 경로 및 애플리케이션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 2. * 선택 사항: * 가져오는 LUN이 ESX를 위한 것이라면 부록 A: ESX caw/ATS 수정 에 나와 있는 지침을 검토하고 따르십시오. 3. 호스트를 준비하고 종료합니다. 4. 대상 LUN이 있는 호스트의 전원을 켭니다. 5. 새 SAN 부팅 LUN을 사용하도록 HBA를 구성합니다(SAN 부팅만 해당). 6. 타사 MPIO를 제거합니다. 7. NetApp 호스트 소프트웨어를 설치하고 다중 경로를 구성합니다. 8. SAN 부팅 LUN에 대한 모든 경로가 정상인지 확인합니다(SAN 부팅만 해당). 9. 새 장치를 반영하도록 시스템 파일 및 구성을 업데이트합니다. 10. 모든 LUN에 대한 모든 경로가 정상인지 확인합니다. 11. 모든 서비스를 다시 설정하고 호스트를 재부팅합니다(호스트가 백업되는지, 모든 파일 시스템이 마운트되었는지, 모든 서비스가 시작되는지 확인). 12. 새 SAN 부팅 LUN에 대한 두 번째 경로를 사용하여 HBA를 구성합니다(SAN 부팅만 해당).
패브릭	1. 소스 스토리지에서 호스트 존(Zone)을 해제합니다. 2. 대상 스토리지 영역에 대한 호스트를 생성합니다.

구성 요소	작업
대상 스토리지	1. 소스 스토리지 및 새 LUN을 검색합니다. 2. 소스 LUN을 외부 LUN으로 표시합니다. 3. 외부 LUN을 사용하여 대상 LUN을 생성합니다. 4. 호스트 이니시에이터 igroup을 생성하고 대상 LUN을 igroup에 매핑합니다. 5. 대상 LUN을 오프라인 상태로 전환합니다. 6. 소스 스토리지 LUN 마스킹(igroup)에서 호스트를 제거합니다. 7. 가져오기 관계를 생성하고 가져오기 작업을 시작합니다. 8. 앞서 호스트 4단계를 수행합니다(호스트를 새 LUN 위치에 다시 매핑). 9. 단일 경로로 연결을 제한합니다(SAN 부팅만 해당). 10. SAN 부팅 LUN을 호스트에 할당합니다. 이 시점에는 데이터 LUN을 할당하지 마십시오(SAN 부팅만 해당). 11. 주기적인 스냅샷 복사본을 생성하여 대상 SAN 부팅 LUN의 롤백을 활성화합니다(SAN 부팅만 해당). 12. SAN 부팅 LUN에 대한 모든 경로를 설정합니다(SAN 부팅만 해당). 13. 온라인 대상 LUN 14. 스냅샷 복사본을 생성하여 대상 LUN의 롤백을 설정합니다. 15. 관계 가져오기를 시작합니다(소스에서 대상 LUN으로 데이터 복제 시작). 16. 확인 작업을 생성하고 관계 가져오기를 중지합니다(선택 사항). 17. 가져오기 관계를 삭제합니다. 18. 외부 LUN 속성을 false로 표시합니다.
소스 스토리지	1. 소스 LUN을 대상 스토리지에 할당합니다. 2. 호스트에 대한 소스 LUN 매핑을 해제합니다. 3. 스냅샷 복사본을 생성하여 대상 LUN의 롤백을 설정합니다. 4. 대상 스토리지에 할당된 소스 LUN을 제거합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.