# バックアップ関係

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_vault_relationship_from_destination_svm.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

バックアップ関係 . . . . . 1
デスティネーション SVM からバックアップ関係を作成 . . . . . 1
バックアップ関係を削除しています . . . . . 3
バックアップ関係を編集しています . . . . . 3
バックアップ関係を初期化しています . . . . . 5
バックアップ関係を更新しています . . . . . 6
バックアップ関係を休止しています . . . . . 6
バックアップ関係を再開しています . . . . . 7
Snapshot コピーの転送を中止します . . . . . 7
バックアップ関係のボリュームのリストア . . . . . 7
SnapVault バックアップとは . . . . . 9

# バックアップ関係

System Manager を使用して、バックアップポリシーに基づいてバックアップ関係を作成および管理できます。

## デスティネーション SVM からバックアップ関係を作成

System Manager を使用して、バックアップ関係をデスティネーション Storage Virtual Machine （ SVM ）から作成し、バックアップポリシーを割り当てて SnapVault を作成することができます。システムでデータの消失や破損が発生した場合、 SnapVault デスティネーションからバックアップデータをリストアできます。

作業を開始する前に

- ソースクラスタで ONTAP 8.2.2 以降が実行されている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方で SnapVault ライセンスまたは SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。

> 一部のプラットフォームでは、デスティネーションクラスタで SnapVault ライセンスまたは SnapMirror ライセンスに加えて DPO ライセンスが有効になっていれば、ソースクラスタで SnapVault ライセンスまたは SnapMirror ライセンスが有効になっていなくてもかまいません。

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
- デスティネーション SVM の使用可能なスペースを確保する必要があります。
- ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートはどちらも 64 ビットである必要があります。
- 読み書き可能（ rw ）タイプのソースボリュームを用意しておく必要があります。
- バックアップ（ XDP ）ポリシーが存在する必要があります。

  バックアップポリシーが存在しない場合は、新規に作成するか、自動的に割り当てられるデフォルトのバックアップポリシー（ XDPDefault ）を使用する必要があります。

- FlexVol ボリュームがオンラインであり、読み取り / 書き込み可能である必要があります。
- SnapLock アグリゲートのタイプが同じである必要があります。
- ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから SAML 認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証を有効にする必要があります。

このタスクについて

- System Manager ではカスケード関係はサポートされません。

  たとえば、関係のデスティネーションボリュームを別の関係のソースボリュームにすることはできません。

- MetroCluster 構成の同期元の SVM と同期先の SVM の間にバックアップ関係を作成することはできません。

- MetroCluster 構成の同期元の SVM 間にバックアップ関係を作成できます。
- 同期元の SVM のボリュームからデータ提供用の SVM のボリュームへのバックアップ関係を作成できます。
- データ提供用の SVM のボリュームから同期元の SVM のデータ保護（ DP ）ボリュームへのバックアップ関係を作成できます。
- バックアップ関係は、 SnapLock 以外のボリューム（プライマリ）と SnapLock のデスティネーションボリューム（セカンダリ）の間でのみ作成できます。
- 一度に保護できるボリュームは最大 25 個です。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. [ リレーションシップ *] ウィンドウで、 [ 作成 *] をクリックします。
3. [* SVM を参照 * ] ダイアログボックスで、デスティネーションボリュームの SVM を選択します。
4. [ 保護関係の作成 * （ Create Protection Relationship Relationship * ） ] ダイアログボックスで、 [ 関係タイプ * （ Relationship Type * ） ] ドロップダウンリストから [ * ボールト * （ * Vault * ） ] を選択する。
5. クラスタ、 SVM 、およびソースボリュームを指定します。

   指定したクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ピア関係が設定された SVM だけが表示されます。指定したクラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている場合は、ピア関係が設定された SVM と許可された SVM が表示されます。

6. ボリューム名サフィックスを入力します。

   ボリューム名サフィックスをソースボリュームの名前に追加したものがデスティネーションボリュームの名前として使用されます。

7. SnapLock ボリュームを作成する場合は、デフォルトの保持期間を指定します。

   デフォルトの保持期間は、 1~70 年、または Infinite Volume の任意の値に設定できます。

8. * 参照 * をクリックし、バックアップポリシーを変更します。
9. 既存のスケジュールのリストから関係のスケジュールを選択します。
10. バックアップ関係を初期化するには、 * Initialize Relationship * を選択します。
11. SnapLock アグリゲートを有効にし、 SnapLock Compliance アグリゲートまたは SnapLock Enterprise アグリゲートを選択します。
12. FabricPool 対応アグリゲートを有効にし、適切な階層化ポリシーを選択します。
13. 選択したボリュームでラベルが一致するかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。
14. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。

デスティネーションボリュームを作成するように選択した場合は、タイプが _dp_is のボリュームが次のデフォルト設定で作成されます。

- 自動拡張は有効になります。
- 重複排除はユーザの設定に応じて有効または無効になります。設定しない場合は、ソースボリュームの設定と同じになります。

- 圧縮は無効になります。
- 言語属性はソースボリュームと同じになります。

デスティネーションボリュームとソースボリュームの間のバックアップ関係が作成されます。関係を初期化するように選択した場合は、ベース Snapshot コピーがデスティネーションボリュームに転送されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係を削除しています

## System Manager を使用して、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間のバックアップ関係を終了し、ソースから Snapshot コピーを解放できます。

関係を解放すると、バックアップ関係で使用されているベース Snapshot コピーがソースボリュームから完全に削除されます。バックアップ関係を再作成するには、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、ソースボリュームから再同期操作を実行する必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. バックアップ関係を削除するボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

   ベース Snapshot コピーを解放するチェックボックスを選択すると、バックアップ関係に使用されているベース Snapshot コピーもソースボリュームから削除できます。

   関係を解放せずに、バックアップ関係に対して作成されたベース Snapshot コピーをソースボリュームから削除するには、 CLI を使用してソースクラスタに対して解放処理を実行する必要があります。

   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係を編集しています

## System Manager を使用して、クラスタの既存のポリシーまたはスケジュールを選択するか、新しいポリシーまたはスケジュールを作成して、バックアップ関係を編集することができます。ただし、既存のポリシーやスケジュールのパラメータを編集することはできません。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. ポリシーまたはスケジュールを変更するバックアップ関係を選択し、 * 編集 * をクリックします。

3. [ 関係の編集 * （ Edit Relationship * ） ] ダイアログボックスで、適切なアクションを選択する。

| 状況 | 実行する処理 |
| --- | --- |
| 既存のポリシーを選択してください。 | [* 参照 ] をクリックし、既存のポリシーを選択します。ソースボリュームに関連付けられた Snapshot ポリシーと最も多くのラベルが一致するポリシーを選択できます。 |
| 新しいポリシーを作成します。 | a. [ ポリシーの作成 *] をクリックします。<br>b. ポリシーの名前を指定します。<br>c. スケジュールされた転送の優先順位を設定します。<br><br>転送の優先順位を「低」にすると優先順位が最も低くなり、優先順位が「通常」の転送よりもあとにスケジュールされます。デフォルトでは、優先度は Normal に設定されます。<br><br>d. 転送中のデータを圧縮するには、 [ ネットワーク圧縮を有効にする *] チェックボックスをオンにします。<br>e. バックアップポリシーの SnapMirror ラベルとデスティネーションの保持数を指定します。<br><br>新しい SnapMirror ラベルを有効にするには、同じラベルの Snapshot コピーをソースボリュームに作成する必要があります。<br><br>f. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。 |

4. 関係のスケジュールを指定します。

| 状況 | 実行する処理 |
| --- | --- |
| 既存のスケジュールを割り当てる | リストから既存のスケジュールを選択します。 |

| 状況 | 実行する処理 |
| --- | --- |
| 新しいスケジュールを作成する | a. [ スケジュールの作成 *] をクリックします。<br>b. スケジュールの名前を指定します。<br>c. 次のいずれかのオプションを選択します。<br>◦ * 基本 *<br>曜日、時刻、および転送間隔だけを指定する場合に選択します。<br>◦ * 詳細 *<br>cron 形式のスケジュールを指定する場合に選択します。<br>d. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。 |
| スケジュールを割り当てない | 「 * なし * 」を選択します。 |

5. [OK] をクリックします。
   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係を初期化しています

System Manager を使用して、作成時に初期化していないバックアップ関係を初期化することができます。ソース FlexVol ボリュームからデスティネーション FlexVol ボリュームへのベースライン転送が開始されます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 初期化する関係を選択し、 * Operations * > * Initialize * をクリックします。
3. [* Initialize （初期化） ] ウィンドウで、 [* Initialize （初期化） ] をクリックします。

Snapshot コピーが作成されてデスティネーションに転送されます。

この Snapshot コピーは、以降の差分 Snapshot コピーのベースラインとして使用されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係を更新しています

System Manager を使用して、スケジュールされていない差分更新を手動で開始できます。予定された停電、スケジュールされた保守、またはデータ移行によるデータ損失を防ぐために、手動更新が必要になる場合があります。

バックアップ関係を初期化しておく必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データを更新する関係を選択し、 * Operations * > * Update * をクリックします。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - 「ポリシーに従う」を選択し、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の最新の共通の Snapshot コピーから差分転送を実行します。
   - Select Snapshot copy * を選択し、転送する Snapshot コピーを指定します。
4. 転送に使用するネットワーク帯域幅を制限し、最大転送速度を指定するには、「 * 転送帯域幅を * に制限」を選択します。
5. [ 更新（ Update ） ] をクリックします。
6. [ * 詳細 * ] タブで転送ステータスを確認します。
   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係を休止しています

System Manager を使用して、バックアップ関係を休止することでデスティネーション FlexVol へのデータ転送を無効にすることができます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. スケジュールされたデータ転送を停止する関係を選択し、 * Operations * > * Quiesce * をクリックします。
3. [ * 休止 ] ウィンドウで、 [ * 休止 ] をクリックします。

実行中の転送がない場合、転送ステータスは Quiesced と表示されます。転送が進行中の場合、転送は影響を受けず、転送が完了するまで転送ステータスは Quiescing と表示されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係を再開しています

System Manager を使用して、休止中のバックアップ関係を再開できます。関係を再開すると、デスティネーション FlexVol ボリュームへの通常のデータ転送が再開され、バックアップアクティビティもすべて再開されます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データ転送を再開する関係を選択し、 * Operations * > * Resume * をクリックします。
3. [* Resume （続行） ] ウィンドウで、 [* Resume （続行） ] をクリックします。

通常のデータ転送が再開されます。関係に対して転送がスケジュールされている場合、その転送は次回のスケジュールから開始されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# Snapshot コピーの転送を中止します

System Manager を使用して、現在実行中のデータ転送を中止または停止することができます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データ転送を停止する関係を選択し、 * Operations * > * Abort * をクリックします。
3. [ 転送を中止する * ] チェックボックスをオンにして、操作を確定します。
4. 転送済みデータを保持する場合は、 * 転送済みデータを保持 * チェックボックスを選択します。
5. * 中止 * をクリックします。

転送ステータスは ' 操作が完了するまで中止中と表示され ' 操作が完了するとアイドルと表示されます

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# バックアップ関係のボリュームのリストア

ソースデータが破損して使用できなくなった場合は、 System Manager を使用して、ソースボリュームまたはその他のボリュームに Snapshot コピーをリストアします。元のデータをデスティネーションボリュームの Snapshot コピーで置き換えることができます。

作業を開始する前に

- ソースストレージシステムとデスティネーションストレージシステムの両方、またはソースボリュームを含むノードとデスティネーションボリュームを含むノードの両方で、 SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
- ソースアグリゲートやリストア処理の対象となるその他のアグリゲートは 64 ビットである必要があります。
- ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから SAML 認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証も有効にする必要があります。

このタスクについて

- MetroCluster 構成のソースの Storage Virtual Machine （ SVM ）とデスティネーションの SVM の間でバックアップ関係が確立されたボリュームはリストアできません。
- MetroCluster 構成の同期元の SVM 間のバックアップ関係はリストアできます。
- 同期元の SVM のボリュームからデフォルトの SVM へのバックアップ関係はリストアできます。
- デフォルトの SVM のボリュームから同期元の SVM の DP ボリュームへのバックアップ関係はリストアできます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. バックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Restore * をクリックします。
3. リストア * ダイアログボックスで、バックアップ関係のソースボリュームにデータをリストアするか、他のボリュームを選択します。

| データのリストア先 | 手順 |
| --- | --- |
| ソースボリューム | a. 「 * ソースボリューム * 」を選択します。<br>b. 手順 6. に進みます。 |
| その他のボリューム | その他のボリューム * を選択し、リストからクラスタと SVM を選択します。 |

4. データを新しいボリュームにリストアするか、既存のボリュームを選択します。

| データのリストア先 | 手順 |
| --- | --- |
| 新しいボリューム | デフォルトの名前を変更する場合は、「デスティネーション SVM _ 名前 _destination_volume_name _ 」の形式で表示されます。新しい名前を指定し、ボリュームの包含アグリゲートを選択します。 |

| データのリストア先 | 手順 |
| --- | --- |
| 既存のボリューム | Select Volume （ボリュームの選択） * オプションを選択します。<br><br>ソースボリューム以外のボリュームの中から、一部のデータだけを含み、残りは共通の Snapshot コピーを使用する読み書き可能ボリュームを選択する必要があります。<br><br>言語属性がソースボリュームと同じボリュームだけが表示されます。 |

5. 最新の Snapshot コピーを選択するか、リストアする特定の Snapshot コピーを選択します。
6. 確認のチェックボックスを選択し、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。
7. リストア処理中に転送されるデータを圧縮するには、 [ ネットワーク圧縮を有効にする ] チェックボックスをオンにします。
8. [* リストア ] をクリックします。
    - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# SnapVault バックアップとは

SnapVault バックアップは、プライマリデータを使用できない場合にデータのリストアに使用できる FlexVol ボリューム上の Snapshot コピーの集まりです。Snapshot コピーは、 Snapshot ポリシーに基づいて作成されます。SnapVault バックアップでは、スケジュールおよび SnapVault ポリシールールに基づいて Snapshot コピーがバックアップされます。

SnapVault バックアップは、テープバックアップのオフロードにも使用できるディスクツーディスクのバックアップ解決策です。システムでデータの消失や破損が発生した場合、 SnapVault のセカンダリボリュームからバックアップデータをリストアできます。従来のテープによるバックアップ / リストア操作に比べてダウンタイムを短縮でき、不確定要素も削減されます。

SnapVault バックアップの説明には、次の用語が使用されます。

- * ベースライン転送 *

  プライマリストレージの最初の完全バックアップ。セカンダリシステム上の対応するボリュームに格納されます。

- * セカンダリボリューム *

  プライマリボリュームのデータのバックアップ先のボリューム。このボリュームは、カスケード構成やファンアウト構成では、セカンダリまたはターシャリ（およびそれ以降）のデスティネーションにもなります。SnapVault セカンダリシステムには、長期のデータ保存と予期されるリストアに備えて、複数の Snapshot コピーが維持されます。

- * 増分転送 *

  2 回目以降のセカンダリシステムへのバックアップ。前回の転送以降に行われたプライマリデータに対する変更内容のみが含まれます。

- * SnapMirror ラベル *

  Snapshot コピーを識別する属性。 SnapVault バックアップで Snapshot コピーを選択して保持します。各 SnapVault ポリシーでは、プライマリボリュームの Snapshot コピーを選択するルールと、指定した SnapMirror ラベルに一致する Snapshot コピーを転送するルールを設定します。

- * Snapshot コピー *

  ソースボリューム上のバックアップイメージ。手動で作成することも、割り当てたポリシーのスケジュールに従って自動的に作成することもできます。ベースライン Snapshot コピーには保護対象のソースデータ全体のコピーが含まれ、以降の Snapshot コピーにはソースデータの差分コピーが含まれます。Snapshot コピーは、ソースボリュームのほか、別の Storage Virtual Machine （ SVM ）またはクラスタのデスティネーションボリュームにも格納できます。

  Snapshot コピーには、各ソースシステム上のボリュームデータの状態がキャプチャされます。SnapVault 関係とミラー関係では、このデータがデスティネーションボリュームに転送されます。

- * 主音量 *

  バックアップするデータを含むボリューム。カスケード構成またはファンアウト構成では、チェーン内での SnapVault ソースの位置に関係なく、 SnapVault バックアップにバックアップされるボリュームがプライマリボリュームとなります。カスケードチェーン構成で、 A から B へのミラー関係が確立され、 B から C への SnapVault 関係が確立されている場合、 B はチェーン内のセカンダリデスティネーションですが、 SnapVault バックアップのソースとして機能します。

- * SnapVault 関係 *

  プライマリボリュームとセカンダリボリュームの間のバックアップ関係。 SnapVault 関係として設定されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.