# 볼륨 재해 복구 준비 워크플로우

## System Manager Classic

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/volume-disaster-prep/task_verifying_cluster_peer_relationship.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

볼륨 재해 복구 준비 워크플로우 . . . . . 1
클러스터 피어 관계 및 SVM 피어 관계를 확인합니다 . . . . . 1
SnapMirror 관계 생성(ONTAP 9.3부터) . . . . . 2
SnapMirror 관계 생성(ONTAP 9.2 이하) . . . . . 4
데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 설정합니다 . . . . . 6
SnapMirror 데이터 전송 상태를 모니터링합니다 . . . . . 7

# 볼륨 재해 복구 준비 워크플로우

재해 복구를 위한 볼륨을 준비하려면 클러스터 피어 관계를 확인하고, 피어링된 클러스터에 있는 볼륨 간에 SnapMirror 관계를 구축하고, 데이터 액세스를 위한 대상 SVM을 설정하고, SnapMirror 관계를 정기적으로 모니터링해야 합니다.




## 클러스터 피어 관계 및 **SVM** 피어 관계를 확인합니다

재해 복구를 위한 볼륨을 설정하기 전에 소스 및 타겟 클러스터가 피어링되어 피어 관계를 통해 서로 통신하고 있는지 확인해야 합니다.

### 절차를 참조하십시오

- ONTAP 9.3 이상을 실행 중인 경우 다음 단계를 수행하여 클러스터 피어 관계 및 SVM 피어 관계를 확인하십시오.
  a. 구성 * > * 클러스터 피어 * 를 클릭합니다.
  b. 피어링된 클러스터가 인증되었으며 사용 가능한지 확인합니다.

  c. 구성 * > * SVM 피어 * 를 클릭합니다.
  d. 대상 SVM이 소스 SVM으로 피어링되었는지 확인합니다.

- ONTAP 9.2 이하를 실행 중인 경우 다음 단계를 수행하여 클러스터 피어 관계 및 SVM 피어 관계를 확인하십시오.

  a. 구성 * 탭을 클릭합니다.

  b. 클러스터 세부 정보 * 창에서 * 클러스터 피어 * 를 클릭합니다.

  c. 피어링된 클러스터가 인증되고 사용 가능한지 확인합니다.




  d. SVM * 탭을 클릭하고 소스 SVM을 선택합니다.

  e. 피어 스토리지 가상 시스템 * 영역에서 대상 SVM이 소스 SVM으로 피어링되었는지 확인합니다.

     이 영역에서 피어링된 SVM이 없는 경우 SnapMirror 관계를 생성할 때 SVM 피어 관계를 생성할 수 있습니다.

SnapMirror 관계 만들기(ONTAP 9.2 이하)

# SnapMirror 관계 생성(ONTAP 9.3부터)

한 클러스터의 소스 볼륨과 재해 복구를 위한 데이터 복제를 위한 피어링된 클러스터의 타겟 볼륨 간에 SnapMirror 관계를 생성해야 합니다.

시작하기 전에

- 대상 Aggregate에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 사용자 액세스, 인증 및 클라이언트 액세스를 위한 환경 요구 사항을 충족하도록 두 클러스터를 적절히 구성 및 설정해야 합니다.

소스 * 클러스터에서 이 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * 볼륨 * 을 클릭합니다.
2. 미러 관계를 생성할 볼륨을 선택한 다음 * 작업 * > * 보호 * 를 클릭합니다.
3. 관계 유형 * 섹션의 * 관계 유형 * 드롭다운 목록에서 * 미러 * 를 선택합니다.
4. Volumes:Protect Volumes * 페이지에서 다음 정보를 제공합니다.

   a. 관계 유형으로 * 미러 * 를 선택합니다.

   b. 타겟 클러스터, 타겟 SVM 및 타겟 볼륨 이름의 접미사를 선택합니다.

      피어링된 SVM과 허용된 SVM만 타겟 SVM 아래에 나열됩니다.

   c. 을 클릭합니다 .

   d. 고급 옵션 * 대화 상자에서 MirorAllSnapshots이 보호 정책으로 설정되어 있는지 확인합니다.

SnapMirror 관계에 사용할 수 있는 또 다른 기본 보호 정책은 '기본값'과 'MirorLatest'입니다.

e. 보호 스케줄을 선택합니다.

   기본적으로 시간별 일정이 선택됩니다.

f. SnapVault 관계를 초기화하기 위해 * 예 * 가 선택되어 있는지 확인합니다.

   모든 데이터 보호 관계는 기본적으로 초기화됩니다. SnapMirror 관계를 초기화하면 타겟 볼륨에 소스 볼륨 보호를 시작할 기준이 있습니다.

g. 변경 사항을 저장하려면 * 적용 * 을 클릭합니다.




5. Save * 를 클릭하여 SnapMirror 관계를 생성합니다.
6. SnapMirror 관계의 관계 상태가 '미러됨' 상태인지 확인합니다.

   a. Volumes * 창으로 이동한 다음 SnapMirror 관계를 생성한 볼륨이 있는 볼륨을 선택합니다.

   b. 볼륨을 두 번 클릭하여 볼륨 세부 정보를 확인한 다음 * 보호 * 를 클릭하여 볼륨의 데이터 보호 상태를 확인합니다.

## 다음 단계

씬 프로비저닝, 중복제거, 압축, 자동 확장 등과 같은 소스 볼륨의 설정을 기록해야 합니다. 이 정보를 사용하여 SnapMirror 관계를 끊을 때 대상 볼륨 설정을 확인할 수 있습니다.

# SnapMirror 관계 생성(ONTAP 9.2 이하)

## 한 클러스터의 소스 볼륨과 재해 복구를 위한 데이터 복제를 위한 피어링된 클러스터의 타겟 볼륨 간에 SnapMirror 관계를 생성해야 합니다.

시작하기 전에

- 대상 클러스터에 대한 클러스터 관리자 사용자 이름과 암호가 있어야 합니다.
- 대상 Aggregate에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 사용자 액세스, 인증 및 클라이언트 액세스를 위한 환경 요구 사항을 충족하도록 두 클러스터를 적절히 구성 및 설정해야 합니다.

소스 * 클러스터에서 이 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 스토리지 * > * SVM * 을 클릭합니다.
2. SVM을 선택한 다음 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
3. 볼륨 * 탭을 클릭합니다.
4. 미러 관계를 생성할 볼륨을 선택한 다음 * 보호 * 를 클릭합니다.

   보호 관계 생성 창이 표시됩니다.

5. 관계 유형 * 섹션의 * 관계 유형 * 드롭다운 목록에서 * 미러 * 를 선택합니다.
6. 대상 볼륨 * 섹션에서 피어링된 클러스터를 선택합니다.
7. 타겟 볼륨에 SVM을 지정합니다.

| **SVM**이... | 그러면... |
|---|---|
| 자세히 들여다보았습니다 | 목록에서 피어링된 SVM을 선택합니다. |
| 피어링되지 않았습니다 | a. SVM을 선택합니다.<br>b. 인증 * 을 클릭합니다.<br>c. 피어링된 클러스터의 클러스터 관리자 자격 증명을 입력하고 * Create * 를 클릭합니다. |

8. 새 대상 볼륨 생성:

   a. 새 볼륨 * 옵션을 선택합니다.

   b. 기본 볼륨 이름을 사용하거나 새 볼륨 이름을 지정합니다.

c. 대상 애그리게이트를 선택합니다.




9. 구성 세부 정보 * 섹션에서 미러 정책으로 * MirrorAllSnapshots * 를 선택합니다.

   SnapMirror 관계에 사용할 수 있는 또 다른 기본 미러 정책은 '기본값'과 'MirorLatest'입니다.

10. 스케줄 목록에서 보호 스케줄을 선택합니다.
11. 관계 초기화 * 확인란이 선택되어 있는지 확인한 다음 * 작성 * 을 클릭합니다.

    SnapMirror 관계를 초기화하면 타겟 볼륨에 소스 볼륨 보호를 시작할 기준이 있습니다.




소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 데이터의 기본 전송을 시작하여 관계가 초기화됩니다.

초기화 작업에는 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 상태 섹션에는 각 작업의 상태가 표시됩니다.




12. SnapMirror 관계의 관계 상태를 확인합니다.
    a. 볼륨 * 목록에서 SnapMirror 관계를 생성한 볼륨을 선택한 다음 * 데이터 보호 * 를 클릭합니다.
    b. 데이터 보호 * 탭에서 생성한 SnapMirror 관계가 나열되고 관계 상태가 '스냅샷 복사'인지 확인합니다.

## 다음 단계

씬 프로비저닝, 중복제거, 압축, 자동 확장 등과 같은 소스 볼륨의 설정을 기록해야 합니다. 이 정보를 사용하여 SnapMirror 관계를 끊을 때 대상 볼륨 설정을 확인할 수 있습니다.

# 데이터 액세스를 위해 대상 **SVM**을 설정합니다

LIF, CIFS 공유, NAS 환경을 위한 엑스포트 정책, 타겟 볼륨을 포함하는 SVM의 SAN 환경을 위한 LIF 및 이니시에이터 그룹과 같은 필수 구성을 설정하여 타겟 볼륨을 활성화할 때 데이터 액세스 중단을 최소화할 수 있습니다.

대상 볼륨이 포함된 SVM에 대해 * destination * 클러스터에서 이 작업을 수행해야 합니다.

## 절차를 참조하십시오

- NAS 환경:
  a. NAS LIF 생성:
  b. 소스에서 사용된 것과 동일한 공유 이름으로 CIFS 공유를 생성합니다.
  c. 적절한 NFS 엑스포트 정책을 생성합니다.
  d. 적절한 할당량 규칙을 생성합니다.
- SAN 환경:
  a. SAN LIF를 생성합니다.
  b. 포트 세트를 구성합니다.
  c. 이니시에이터 그룹을 구성합니다.
  d. FC의 경우 FC 스위치를 조닝(Zoning)하여 SAN 클라이언트가 LIF에 액세스할 수 있도록 합니다.

## 다음 단계

소스 볼륨을 포함하는 SVM에서 변경이 있을 경우 타겟 볼륨이 포함된 SVM에서 수동으로 변경 사항을 복제해야 합니다.

- 관련 정보 *

"ONTAP 9 문서 센터"

# SnapMirror 데이터 전송 상태를 모니터링합니다

## SnapMirror 관계 상태를 주기적으로 모니터링하여 SnapMirror 데이터 전송이 지정된 일정에 따라 발생하는지 확인합니다.

대상 * 클러스터에서 이 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 실행 중인 System Manager 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행하십시오.
   - ONTAP 9.4 이하: * 보호 * > * 관계 * 를 클릭합니다.
   - ONTAP 9.5부터 * 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 선택한 다음 * Details * Bottom 탭에서 상태를 확인합니다.

   세부 정보 탭에는 SnapMirror 관계의 상태가 표시되고 전송 오류 및 지연 시간이 표시됩니다.

   - 건강은? 필드에 예 가 표시되어야 합니다.

     대부분의 SnapMirror 데이터 전송 장애 발생 시 이 필드에 "아니요"가 표시됩니다. 그러나 일부 실패 사례에서는 필드가 계속 Yes(예)로 표시됩니다. 데이터 전송 오류가 발생하지 않았는지 확인하려면 세부 정보 섹션에서 전송 오류를 확인해야 합니다.

   - 관계 상태 필드에 '스냅샷 미러링'이 표시되어야 합니다.

- 지연 시간은 전송 일정 간격보다 길지 않아야 합니다.

  예를 들어, 전송 일정이 매시간 시간인 경우 지연 시간은 1시간 이상이어야 합니다.

  SnapMirror 관계의 모든 문제를 해결해야 합니다.

  "NetApp 기술 보고서 4015: ONTAP 9.1, 9.2에 대한 SnapMirror 구성 및 모범 사례"



**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.