升級ONTAP 功能

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
September 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-910/deploy/task_upgrade_to_the_9_8_ontap_tools_for_vmware_vsphere.html on September 08, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

升級ONTAP 功能 1
升級至ONTAP 最新版的VMware工具 1
升級儲存複寫介面卡 2

升級ONTAP 功能

升級至ONTAP 最新版的VMware工具

您可以ONTAP 依照此處提供的指示、從現有的9.7P1或更新版本、就地升級至最新版的VMware工具。

您需要的是什麼

- 您必須下載_.iso_檔案、才能取得ONTAP 最新版的版的VMware®工具。
- 您必須保留至少12 GB的RAM、ONTAP 才能讓升級後的VMware Tools發揮最佳效能。
- 您必須清除vSphere Client瀏覽器快取。

  "清除vSphere快取下載的外掛程式套件"

升級後、會保留現有部署中VASA Provider的狀態。您應該根據升級後的需求、手動啟用或停用VASA Provider。不過、即使VMware虛擬磁碟區（vVols）未在使用中、還是最好啟用VASA Provider、因為它能為傳統的資料存放區資源配置和儲存警示啟用儲存功能設定檔。

> 您只能ONTAP 從現有的9.7P1或更新版本執行就地升級至最新版的VMware工具。當您升級至9.7.1版ONTAP 的VMware Tools、並想要使用vVols複寫時、您需要在ONTAP 安裝Site Recovery Manager（SRM）的情況下、再設定一個vCenter Server搭配使用各種VMware工具。

步驟

1. 將下載的_.ISO_檔案掛載ONTAP 到下列支援工具：
   a. 按一下*編輯設定*>* DVD/CD-ROM磁碟機*。
   b. 從下拉式清單中選取*資料存放區ISO*檔案。
   c. 瀏覽並選取下載的_.ISO_檔案、然後選取「在開機時連線」核取方塊。
2. 存取已部署ONTAP 之VMware工具的「摘要」索引標籤。
3. 按一下* *啟動維護主控台。
4. 在「主功能表」提示下、輸入選項「2」作為*系統組態*、然後輸入選項「8」作為*升級*。

   升級完成後ONTAP 、即可重新啟動此功能。將VMware vCenter Server的IP位址登錄至升級前的相同IP位址。ONTAP
5. 如果您想ONTAP 要在vCenter Server上以IPv6位址登錄使用VMware vCenter工具、則必須執行下列步驟：
   a. 取消登錄ONTAP VMware Tools。
   b. 使用「* Register 」（*登錄）頁面、將ONTAP 「IPv6」工具位址登錄至vCenter Server。
   c. 登錄後重新產生VSC和VASA Provider憑證。

   > 僅vCenter Server 6.7及更新版本才支援IPv6。

6. 登出再重新登入vSphere Client、即可檢視部署ONTAP 的功能表工具。
   a. 從現有的vSphere Web用戶端或vSphere Client登出、然後關閉視窗。
   b. 登入vSphere Client。

      在vSphere Client中更新外掛程式可能需要幾分鐘的時間。

> - 如果從7.0版ONTAP 的VMware Tools升級至ONTAP 最新版的VMware Tools、您必須先建立儲存功能設定檔、才能嘗試編輯現有的VM儲存原則、否則可能會發生錯誤、指出值不正確或遺失。
> - 如果從舊版升級至ONTAP 最新版的支援工具、在「vvol.properties」檔案中發現「VVOL.reBalance.threshold」屬性遺失。
>
> 屬性的預設值設為85%。
>
> - 升級至已啟用FIPS的最新OTV（9.10）版本、但不支援FIPS的舊版vCenter之後、部署仍會繼續運作。但是如果您將vCenter升級至最新的FIPS支援版本、而且您擁有較早版本ONTAP 的VMware工具、則只有在vCenter上停用FIPS時、部署才會運作。

升級儲存複寫介面卡

在升級ONTAP 完VMware Tools或部署ONTAP 最新版本的VMware Tools之後、您必須升級儲存複製介面卡（SRA）。

步驟

1. 您必須根據介面卡、使用下列其中一個程序來升級至最新的介面卡：

適用於...	執行下列...
Windows	a. 登入SRM Windows Server。 b. 從SRM伺服器解除安裝現有的SRA _.ms__安裝程式。 c. 將系統路徑變更為「C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\extere\perl\c\bin」 d. 按兩下從NetApp支援網站下載的_.ms__安裝程式、然後依照螢幕上的指示進行。 e. 輸入已部署ONTAP 的各個功能表的IP位址和密碼。

應用裝置型介面卡	a. 登入「SRM設備管理」頁面。 b. 按一下「儲存複寫介面卡」、然後按一下「刪除」以移除現有的SRA。 c. 按一下「新增介面卡>*瀏覽*」。 d. 按一下以選取您從NetApp支援網站下載的最新SRA目標檔案、然後按一下「安裝」。 e. 在SRM設備上設定SRA。 "在SRM設備上設定SRA"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。